Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخنافا العلت

. وكورگرگرگرمطيك أستا دالبزانيا الساعزياندانياجة

دارالنعضلة العربية ٢٢ ش عبالغالو بمعدة المقاهرة













Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النجعل فيايا لهكيت وقيلءة البخالئعل

دكتورمحت محدسطيحة قسيم الجغرافيا بجائيعة القاهرة

الطبعةالثانية

دارالنعضة العربية ۲۲ شعبلتال بميت القاهرة



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

به التدادم الرحم ده مرد م

الجغرافيا علم دينامي يتطور بالمشاهدة الدقيقة والتفكير المنطقي الواع. والجغرافيا بذلك موضوع مزدوج له جانبان: الجانب العلمي والجانب العملي و ولقد درج الجغرافيون منذ زمن قديم على الاهتمام بدراسة ظاهرات سطح الأرض، وبحثوا كيف تختلف وتتباين من مكان إلى آخر، وكيف تجتمع هذه الظاهرات مع بعضها البعض لكي تعطي مناطق الأرض المختلفة شخصياتها المتميزة.

ويتضمن مثل هذا النوع من الدراسات ، استخدام أساليب وطرق فنيسة معينة ، تختص بجمع المادة ثم عرضها في منهج جغرافي سليم . ولكي يجمع الجغرافي مادته العلمية ، ينبغي عليه أن يعرف كيف يشاهد ويرصد ويسجل ، وكيف يرسم الحرائط والرسوم البيانية لما يدرسه ، وكيف يستخرج أيضا البيانات ذات القيمة الجغرافية من الحرائط المطبوعة والصور والإحصاءات المتاحة له . والواقع أنه ليس هناك دراسة جغرافية ناجحة إذا لم تكن مدعمة بالحرائط والصور والرسوم المصممة لحدمة مثل هذه الدراسة .

هذه الأساليب والطرق المتنوعة ، تؤلف الجانب العملي من الجغرافيا ؛

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهي لذلك موضوع جدير بالدراسة ، بل موضوع لازم من البداية للطالب الذي يعد نفسه لأن يكون جغرافياً

وموضوع الجغرافيا العملية متعدد الجوانب ؛ فهناك أساليب الجغرافيا العملية التي تستخدم في الحقل والدراسة الميدانية ؛ وهناك الأساليب والطرق الفنية التي تستخدم في حجرة الرسم ؛ ثم هناك الأساليب والتمرينات العملية التي تستخدم في حجرة الدراسة . ومن هنا نرى أن الجغرافيا العملية موضوع منشعب ، وأكبر من أن يحتويه كتاب صغير في مثل حجم هذا الكتاب .

على أنني قصدت بهذا الكتاب الصغير الحجم أن يكون مقدمة في موضوع الجغرافيا العملية ، لكي يستفيد منها طالب الجغرافيا المبتدىء : فيعرف كيف تطورت الحريطة (أداة الجغرافي الأولى) على مر العصور ، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من رسم دقيق وعرض فني وتصوير رائع . وكان هذاموضوع الدراسة في الفصلين الأول والثاني في هذا الكتاب . ثم ينتقل القارىء بعد ذلك إلى الفصل الثالث ليتعرف على أدوات ومواد الرسم ، حتى ينتقي منها مساينا بشرع في رسم خرائطه التي تعينه في دراسته وأبحائه .

وفي الفصل الرابع ، يلم القارىء بالعناصر الأساسية التي ينبغي أن تشملها كل خريطة ناجحة ؛ مثل عنوان ومفتاح الحريطة ومقياس رسمها وتوجيهها . ولما كان لمقياس رسم الحريطة من أهمية خطيرة في إدراك كثير من الحقائق الجغرافية واستخلاص عديد من البيانات والمعلومات ، فقد تصدئى الفصل المعامس لموضوع مقياس الرسم في الحرائط المختلفة ، ثم لطرق تحويل هسده المقاييس في أشكالها المتنوعة .

وفي الفصل السادس ، يرى القارىء دراسة تطبيقية لطرق الإستفادة من مقابيس الرسم ؛ إذ يتعرف على طرق قياس المسافات والمساحات على الحرائط ، وعلى الطرق التخطيطية والآلية المستخدمة في تصغير الحرائط أو تكبيرها _ بل وحتى طرق التوفيق لرسم خريطة من خرائط مختلفة المقاييس .

أما الفصل السابع ، فيعرض طرق تمثيل مظاهر سطح الأرض على الحرائط ـ أي خرائط التضاريس ـ بإعتبار أن التضاريس هي أبرز مظاهر سطح الأرض التي تؤثر في حياة النبات والحيوان والإنسان ، وفي توزيع سكن الإنسان ومظاهر نشاطه المختلفة . كما يتعلم القارىء في هذا الفصل أيضاً مبادىء قراءة وتفسير الحريطة الكنتورية ، وكيف يستخلص منها العديد من البيانات التي تفيده في دراساته الجغرافية المختلفة .

أما الفصل الثامن والأخير ، فيختص بدراسة مساقط الحرائط - أي بطرق ومحاولات نقل مظاهر سطح الأرض من السطح الكروي (بأبعاده الثلائة) إلى السطح المستوي ذي البعدين فقط - وهو سطح ورقة الحريطة . وهذا موضوع عظيم الأهمية في الدراسات الكرتوجرافية (أي الحاصة برسم الحرائط) . وقد حاولت أن أعرض هذا الموضوع بصورة مبسطة حتى يدرك الطالب الحدف من وراء دراسة المساقط ، وما يتميز به كل مسقط من خواص معينة قد تفيده عندما يختار المسقط المناسب لحريطته الحاصة . ولم أحاول أن أدخل القارىء في متاهات الحسابات والرياضيات التي استخدمها العلماء حينما صمموا مثل هذه المساقط ... فهذا موضوع لا يهم طالب الجغرافيا المبتدىء .

وقد حرصتُ على تزويد الكتاب بالحرائط والصور والرسوم البيانية (٧٠ شكلاً) حتى يستطيع القارىء أن يتابع عليها ما يقرأه في متن الفصول . كما أنهيتُ كل فصل ببعض المراجع المفيدة في متابعة الدراسة لمن يرغب في الإستزادة. ولا أزعم أنني قد وفيتُ كل شي حقه في موضوعات هذا الكتاب، فالكمال لله وحده عز وجل . ولكني حاولت أن أقدم للقارىء موضوعسات مترابطة في بعض جوانب الجغرافيا العملية في أسلوب مبسط ، وتحمل من تجربتي الشخصية ما رأيته مفيداً ونافعاً للمهتمين بهذا اللون من الدراسة في كل مكان من وطننا العربي الكبير .

وأرجو أن أكون قد وفقت ، والله ولي التوفيق .

دكتور محمد محمد سطيحة

الغاهق يميونير ١٩٧٧



verted by fill combine (no stamps are applied by registered ve

صفحة

محتويات الكتاب

۱۲	فهرس الأشكال
17	الفصل الأول : الخرائط : مفهومها وتطورها التاريخي
	مفهوم الخريطة ١٨ . قصة الخرائط عبر العصور ٢١ (البدايــــات
	القديمة ٢١ ـــ إضافات الإغريق ٢٥ ــ الحرائط الرومانية ٢٩. ــ
	الحرائط في العصور الوسطى ٣٠ ــ تطور الخرائط في عصر النهضة
	٣٦ عصر الإصلاح والتجديد ٤٠) .
٤٧	لفصل الثاني : الكرتوجرافيا في القرن العشرين
	عوامل تقدم كرتوجرافيا القرن العشرين ٤٨ (تطور طرق طيع
	ونشر الحرائط ٤٩ ــ المساحة الفوتوجرامترية ٥٦ ــ تطور أجهزة
	المساحة الأرضية ٥٩) . أقسام الكرتوجرافيا المعاصرة ٦٥ . مراجع
	الفصلين الأول والثاني ٦٨ .
	•

11		•			•		•		•	•	•	•	أجهزة الوسم	ات وأ	أدو	:	الثالث	القصل
----	--	---	--	--	---	--	---	--	---	---	---	---	-------------	-------	-----	---	--------	-------

مهمات الرسم ٧١ (أجهزة الرسم ٧٧ ــ وسائل وأدوات الرسم ٧٧ ــ وسائل وأدوات الرسم ٧٠ ــ الأقلام والريش ٨٣ ــ أوراق الرسم ٨٦ ــ أحبار الرسم ٩٠ ــ تظليل المساحات على الخرائط ٩١) . مراجع الفصل الثالث ٩٥ .

عنوان الخريطة ٩٧ . دليل الخريطة ٩٩ . الموقع ١٠١ . (حاجة الإنسان إلى نظام الإحداثيات شبكة خطوط العرض والطول ١٠٢ – طول أو مسافة درجة العرض و درجة الطول ١٠٧ – الدائرة العظمى ١٠٨ – شبكة الإحداثيات القومية) . الإتجاه ١١١ . مراجم الفصل الرابع ١١٣ .

مفهوم مقياس الرسم ١١٥ . اختلاف تطبيق المقياس على جميع آجزاء الحريطة ١١٦ . أنواع مقاييس الرسم ١١٨ (المقيسساس الكتابي أو المباشر ١١٩ – مقياس الكسر البياني ١٢٠ – المقيساس الحطي ١٢٢) . تحويل مقياس الرسم ١٢٤ . المقياس الشبكي ١٣١ . المقياس المقارن ١٣٦ معرفة مقياس رسم خريطة ليس عليها مقياس المهما ١٤٠ . تصنيف الحرائط حسب مقياس الرسم ١٤١ . جدول المقاييس العدية المهمة وما يساويها في المقاييس الحطية ١٤٤ ، تمارين ١٤٥ مراجع الفصل الحامس ١٤٧

على الحريطة ١٤٩ ــ قياس المساحات على الحريطة ١٥٧) . طرق تصغير وتكبير الحرائط ١٦٧ . مراجع الفِصل السادس ١٧٥ .

فهرس الأشكال

مبفحة	شکل
**	 ١ ـ أقدم خريطة في العالم وُجدت حتى الآن، مرسومة على قرص من الطين في حفائر جار - صور في العراق ٠٠٠٠٠
44	 ٢ ــ صورة طبق الأصل لخريطة بابلية على قرص من الطين تبين العالم المعروف آنذاك متمركز أحول بابل
YA	٣ _ خريطة العالم كما رُسمت على مسقط بطليموس . ٠٠٠٠
41	الهيكل العام لخرائط T-in-O (في العصور الوسطى)
44	ه _ رسم تخطيطي لخريطة العالم للإدريسي (١١٥٤م) ٠٠٠٠
٣٨	٣ _ خريطة العالم للكرتوجرافي مركيتور (١٥٦٩ م ٠)٠٠٠٠
	 ٧ ـــ من سلسلة الصور الفوتوغرافية المأخوذة من الجو، يمكن رسم خريطة لمنطقة كبيرة في جزء يسير من الوقت الذي تتطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•4	المساحة الأرضية
70	٨ ــ صورة جوية لمدينة بورت سودان ــ السودان
74	٩ ــ بعض أنواع مساطر رسم المنحنيات
٧٥	١٠ ــ جهاز الرسم ــ جهاز « بأراجون »
77	١١ ــ جهاز التسطير الآلي

صفحة	شکل
	١٧ ـــ إحدى مساطر الرموز، وهي عبارة عن مسطرة من البلاستيك
٧٨	ذات أشكال من الرموز المفرغة
V 4	١٣. أهم أنواع أقلام التحبير
	١٤ ــ بعض الأخطاء الشائعة في إستخدام قلم التحبير ، ثم
۸٠	الطرق الصحيحة في رسم الخطوط
۸Y	١٥ ــ بعض أنواع المقسِّم والفرجار
۸۵	١٦ ــ بعض أنواع ريش التحبير
۸۷	١٧ ــ أنواع سن رين التحبير الخاصة بقلم (بليكان جرافوس) .
44	١٨ ــ بعضُ أتماط أوراق التظليل الآلي
١	١٩ أشكال مختلفة من إطارات مفتاح أو دليل الخريطة
	٧٠ ــ يُقاس بعد المكـــان عن خطُّ الاستواء بمقدار ارزاويـــة
1.4	المحصورة بين هذا المكان ومركز الأرض
	 ٢١ رسم تخطيطي يبينمقدار زاوية دائرة العرض٠٥٠ شمالاً،
1.8	المقاسة من مركز الأرض عند مستوى خط الإستواء
174	٢٢ ــ أشكال مختلفة من مقياس الرسم الحطي
	٢٣ ـ طريقة تقسيم أي خط مستقيم إلى أجزاء متساوية ، وذلك
14.	بإستخدام الحط المساعد
	٧٤ ــ نظرية إستخدام القطر في تقسيم الحط المستقيم ، وتطبيقها
144	في المقياس الشبكي
144	٧٥ ــ نموذج مكبّر يوضح تقسيم المقياس الشبكي للبوصة
140	٢٦ ــ مقياس شبكي للبوصة
	٢٧ - مقياس شبكي مرسوم على لوحات خرائط الريف المصرية
141	بمقياس ١ / ٢٥٠٠ (خرائط فك الزمام)
	٢٨ – نموذج للمقياس المقسارن ، يقيس على نفس الحريطة
147	بوحدات الكيلومتر والميل والميل البحري

صف	ش≥ل
	٢٩ – رسم تخطيطي يبين اختلاف طول المسافة المقاسة على الحريطة
101	عن طولها الحقيقي في المناطق المرتفعة من سطح الأرض .
•	٣ - طريقة استخدام المقسم أو الفرجار في قباس طول طريق
107	متعزج على الخريطة
	٣١ - طريقة استخدام شريط من الودق في قباس المسافة على
104	طول طريق متعرج على الخريطة
100	٣٢ ــ عجلة القياس البسيطة وطريقة قياس المسافات بوأسطتها
,	٣٣ – إستخدام طريقة المربعات وطريقة الشرائح في إيجاد مساحة
104	شكل على خريطة بمقياس ١ / ١٠٠,٠٠٠
1.	٣٤ – جزء من شبكة النقط التي ابتكرها وبليك، لقياس المساحات
171	بالهكتار على خرائط بمقاييس معينة
178	٣٥ – جهاز البلانيميتر لقياس المساحات غير منتظمة الشكل
,	٣٦ - إعداد البلانسير لعملية القيساس ، ثم قراءة الأرقام
170	البلانسمرية على عجلاته بعد القياس
178	٣٧ ــ تصغير الحريطه أو تكبيرها بطريقة المربعات
1 100	٣٨ – إضافة شبكة أقطار المربعات إلى شبكة المربعات يساعد على
١٧٠	دقة الرسم في تصغير الخرائط أو تكبيرها
177	٣٦ جهاز البانتوجراف اتصغير الحرائط أو تكبيرها
	٤٠ ــ استخدام طريقة الهاشور وطريقة الظلال في تمثيل الظاهرات
179	التضاربسية على لحرائط
141	٤١ – رسم تخطيعي لتوصيح فكرة خطوط الكنتور
	٤٧ — رسم خيالي لمستويات أفقية تقطع سطح جزيرة على مسافات
۱۸۳	منتظمة ، ثم الشكل الكنتوري لسطح الجزيرة .
	٤٣ – عدد من نقط المناسب حُدد إرتفاع كل منها بالمر عن
171	طربق المساحة الأرضية ، ثم إسننتاج خط كتنور ١٠٠ متر

مفحة	شکل
	، ٤ – استنتاج ورسم بقية خطوط الكنتور: ٣٠٠،٢٠٠،٠٠٠
۱۸۷	متر .ثم الصورة النهائية للخريطةالكنتورية الحاصة بهذه المنطقة
	وع - طريقة رسم خطوط الكنتور بين نقط مناسيب مختلفسة
۱۸۸	(نقط ۱، ب، ج)
144	٢٦ ــ أشكال من إنحدارسطحالأرض ، ونمط خطوط كنتورها .
	٤٧ - معرفة معدل الإنحدار من النسبة بين الفاصل الرأسي والمسافة
148	الأفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
144	٤٨ ــ طريقة رسم القطاع التضاريسي من الخريطة الكنتورية
Y•Y	٤٩ ــ بعض الأشكال الكنتورية للتلال ، وقطاعاتها العرضية
	• ٥ ـــ الشكل الكنتوري لبعض المظاهر التلالية: الحافة الفقرية ــ تل
4 • \$	دو قمتين بينهما ثغرة ــ الجرف ــ الهضبة ــ الجبل البركاني .
7.7	١٥ ــ الشكل الكنتوري للوادي وللنتوء
	٥٢ ـــ الشكل الكنتوري في مراحل النهر المختلفة، وقطاع طولي للنهر
۲٠۸	من منبعه إلى مصبه ، ثم قطاعات عرضية مجسمة لمراحل النهر المختلفة
	٥٣ - منظر مجسم لمنطقة مقسم المياه الذي يفصل بين أحواض
Y • 4	نهرية مختلفة، ثم الشكل الكنتوري لمقسم الميَّاه
117	 ٤٥ خريطة كنتورية لجزيرة كورسيكا الفرنسية بالبحر المتوسط
714	٥٥ ــ الأجزاء الخارجية المفرغة من ألواح الأبلكاشمرتبة فوق بعضها
44.	٥٦ ــ فاعدة الحشب السميك وقد وُضعت فوق ألواح الأبلكاش
44.	٥٧ ـــ النموذج البارز كاملاً ، بعد نزع جميع ألواح الأبلكاش
	٨٥ – خريطة كنتورية تشمل مجموعة من الأحواض النهرية والتلال
774	والنتوءات ومقاسم الميساه
	٥٩ ـ خريطة طبوغرافية لمدينة قوص في محافظة قنـــا المصرية
377	- رُسمت عِقياسين عِنطفين

onverted by	riii Combine -	(no stamps:	аге аррпесь в	y registerea v	ersion

صفحة		شكل
	- خريطة طبوغرافية لمنطقة قوص في محافظة قنا المصرية ،	-7.
	تبين خطـــوط الكنتور وتوزيع مراكز العمران والترع	
	والسكك الحديدية _ وهي جزء منقول (بتصرف) من	
777	لوحة الأقصر بمقياس ١ / ٠٠٠	
141	- سلسلة الشرائع المثلثة الشكل التي تلصق على عوذج الكرة الأرضية	-71
	- أحد أشكال المساقط المستوية المنظورة.مصدر الضوء في مركز	- 77
747	الكرة ، والسطح المستو يمس الكرة عند أحد قطبيها	
	- إحاطة الكرة الزُّجاجية بإسطوانة من الورق ، ثم بســعلا	- ۲۳
YT Y	الإسطوانة ليظهر : المسقط الإسطوائي المنظور	
	- فكرة إستنباط المسقط المخروطي ، وذلك بإحاطة الكرة	-78
747	بمخروط من الورق قمته فوق القَطب	
	- مسقط مركبتور ــ المسقط الإسطواني الصحيح الشكـــل	- To
722	فـــــي المساحات الصغيرة	
	- خريطةً أوربا على مسقطٍ « بون » ــ أو المسقط المخروطـــي ــ	- 77
729	المتساوي المساحات	
101	- المسقط المنحني (سنوسويد) ــأو مسقط (سانسون_فلامستيد،	- 77
404	ــ المسقط الكُروي	۸۲ -
700	- مسقط د مولفيدي ،	- 79
	- مسقط ﴿ جود ﴾ المقتضب ، والمعدل عن المسقط المنحني	- V•
Y0Y	و مسقهط مولفیدی	

الفصل الأول

الغرائسط

مفهومها وتطورها التاريخي

أصبحت الحرائط شيئاً عادياً بالنسبة لنا جميعا ، إذ نحتاج إليها دوماً مهما اختلف وجه النشاط الذي نزاوله . وتنبع هذه الحاجة من رغبتنا في تحديد المسافات والطرق والمواقع والمساحات وغيرها من المظاهر المكانية العديدة . فالحركة من مكان إلى مكان مظهر أساسي من مظاهر حياتنا ؛ ولما كانت كل الأماكن تختلف وتتباين ، فحاجتنا ماسة إذن إلى الحرائط لكي تمثل لنا بصورة مرئية – سطح الأرض ككل ، وكذلك أجزاءه المختلفة بكل ما فيها من تفاصيل . ولما كانت أغراضنا كثيرة ومتنوعة ، فقد استلزم الأمر استخدام خرائط متعددة الأنواع ومختلفة المقاييس لكي تخدم كل هذه الأغراض .

والخريطة أداة ضرورية لطم الجغرافيا بصفة خاصة ، ذلك لأنها تقدم الصورة المرثية التي تساعد في تفسير العلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة ، فمن الطبيعي حين يفحص الجغرافي المركب البيثي أن يتعرف على تفاصيل هذا المركب ، من حيث ظاهراته العليمية كالجبال والسهول والأنهار والشلالات والفابات والأمطار ، وكذلك ظاهراته البشرية كالطرق والسكك الحديدية والسكن والكباري والآبار والمزارع والمصانع . هذه الظاهرات وغيرها من الكثرة بحيث لا يمكن استظهارها عن ظهر قلب ، كما أنه ليس في مقدور الكثرة بحيث لا يمكن استظهارها عن ظهر قلب ، كما أنه ليس في مقدور

الجغرافي من الناحية العملية أن يقوم بزيارات كثيرة إليها كلما أراد أن يتحقق من كل ظاهرة بالذات . ومن ثم تبدو الحاجة إنى وسيلة ملموسة قد تساعده بأن تقدم له بيانات ومعلومات جاهزة وصحيحة في نفس الوقت . وهنا تأتي الحريطة لنجدته وتثبت أنها مرشد صائب ومعين لا ينضب . ذلك لأنها تمتص أعطم كم من الإيجاز وتصور تفاصيل « اللاندسكيب » الطويلة والكثيرة الحشو على لوحة في متناول يده .

وتمثل الحريطة أيضا وسيلة بيانية يعرض عليها الجغرافي نتائج دراساته وأبحاثه . فمن المسلم به أن يكون الجغرافي قادراً على إضافة أية بيانات جديدة إلى الحريطة المطبوعة . فهو يجمع من هذه الحريطة ما يريده من بيانات أساسية ، ثم يشرع في خلق خرائط جديدة يضمنها ما انتهى اليه من نتائج دراساته الميدانية . وتتمثل هذه النتائج في شكل علاقات مكانية وتوريعات وتمهيمات وغير ذلك من معلومات خاصة . فالجريطة إذن تامب دوراً مزدوجاً بالنسبة للجغرافي ، فهي من ناحية أداة ضرورية تعينه على القيام بدراساته وأبحاثه ، ومن الناحية الأخرى تساعده على عرض مادته العلمية وبيان ما انتهى إليه من نتائج ومعلومات وقياسات جديدة .

مفهوم الخريطة :

يمكن تتبع أصل كلمة « خريطة map » في المصطلح اللاتبني «Mappa» الذي يعني : قطعة قماش – في حجم منديل البد تقريبا . ويبدو أن كلمة « Mappa » أو mappa mundi لم تعجب الرومان. الذين استخدموا مصطلحات أخرى نلالالة على الحريطة مشل forma و orbis pictus . ويرجع الفضل في استخداء مصطلح مصطلح mappa mundi إلى الراهب « ميكون Micon » من سانت ريكير . حين أظلقه على خرائط العالم في العصور الوسطى في سنة مالادية . ومرت بعد ذلك سنوات وقرون تحرّف خلالها هذا المصطلح إلى كلمة map التي شاع استخدامها ووجدت إستجابة عالمية .

وفي اللغة العامة، يمكن تعريف الخريطة بأنها تمثيل اصطلاحي conventional . أو رمزي صغير المقياس للأرض (أو جزء منها) كما تُسرى من أعلى (١) .

ومن الواضح أن الحريطة أصغر حجماً بكثير جداً من المساحة الحقيقية التي تمثلها من سطح الأرض. ذلك لأن كل مظاهر هذه المساحة (المنطقة) ينبغي بالضرورة أن تُمثل بالقدر الذي يجعلها مرثية في إطار الحدود المفروضة بحجم لوحة الحريطة . ومن ثم ، تُرسم كل خريطة بمقياس رسم SCRIe يحدد النسبة بين أي مسافة محصورة بين نقطتين على الحريطة ، والمسافة الحقيقية التي تناظرها على الأرض (أو في الطبيعة) . وأي تمثيل كرتوجرافي لا يرسم بمقياس ، لا ينبغي أن نسميه خريطة وإنما الأحسن أن نسميه رسماً بيانيا وأن يفهم تماماً دلالات استخدام مقياس الرسم ، حتى يستطيع تصور مواقع الأشياء المبينه على الحريطة . ومن هنا كان لمقاييس الرسم واستخداماتها أهمية رئيسية بالنسبة للكرتوجرافي و كذلك الجعرافي ، ولذلك فقد أفردنا لها فصلاً رئيسية بالنسبة للكرتوجرافي و كذلك الجعرافي ، ولذلك فقد أفردنا لها فصلاً كاملاً في هذا الكتاب .

وتُرسم الحريطة على سطح مستو plane ، وهي بذلك تمثل بعدين فقط سحما العرض والطول في الشكل الهندسي . ولكن نمط سطح الأرض مقوس في الحقيقة وليس مستويا ، ومن ثم له ثلاثة أبعاد في الشكل الهندسي . وبناء على ذلك ، تصبح الحريطة صورة لسطح مقوس بأبعاده الثلاثة على سطح مستو له بعدين فقط ـ وهي بذلك ليست تمثيلا صحيحاً لسطح الأرض ،

⁽١) يجب أن بشير في هذه المناسبة إلى تمبير «كارتوجرافيا Cartography »، وهو يمي في إطاره المبيق : رسم الحرائط . وبالتالي كامة كارتوجرافي ، وهو : رسام الحرائط ؛ وكرتوجرافية شيئاً متصلا برسم الحرائط . أما المعنى الشامل الكارتوجرافيا ، فيشمل كل عمليات صباعة الحريطة إبتداء من عملية المساحة الحقيقية على الأرض إلى عملية طبع الحريطة . وي البرائية تمي كلمة chartes ، لوحة ورق ؛ وكلمة graphein ؛ يكتب أن يضف أو يصور دالرسم

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وإنما الكرة (الأرضية) هي التمثيل الصحيح لسطح الأرض . ولذلك فهناك قصور لا يمكن التغلب عليه في كل الحرائط، إذ لا تمثل البعد الثالث لشكل سطيع الأرض .

وفي الحقيقة تواجه عملية إنشاء الحريطة هذه المشكلة الأساسية ، وهي مشكلة تحويل السطح الكروي إلى سطح مستو . ويتمثل حل هذه المشكلة في استخدام ما يعرف باسم و مساقط الحرائط ، map projections . ولهذا تحتل دراسة هذه المساقط مكاناً هاماً في الدراسات الكارتوجرافية .

وقد ذكرنا في تعريف الحريطة بأنها تمثيل اصطلاحي الأتماط سطح الأرض المختلفة تصور على الحريطة بأشكال رموز معينة ومقررة (أي اتفق أو اصطلح على أن رمزا معينا يمثل ظاهرة معينة – مثل المربع اللي يمثل عاصمة اللولة في الحرائط الصغيرة ، ورسم الحشائش الذي يمثل المستقعات في الحرائط الكبيرة المقياس) ، وتسمى هذه الرموز والعلامات باسم : رموز المصطلحات ، أو الرموز الاصطلاحية الرموز والعلامات باسم : موزا المصطلحات ، أو الرموز المصطلح عليها وإنما يستخدم الرموز المصطلح عليها وإنما يستخدم رموزا أخرى تحكمية اختيرت بحرية شهخسية ، من الممكن المعطلحات أهمية كبرى في قراءة وتفسير الحرائطة .

والحريطة بعد كل هذا تنفرد بخاصية بميزة ؛ شهي كما ذكرنا عبارة عن تمثيل لأتماط سطح الأرض كما لوكتا ننظر إليها من أعلى . ولهذا تتميز الحريطة في هذه الناحية عن الصورة الفوتوغرافية العادية . فني الصورة الفوتوغرافية يقل حجم الأشياء أو الظاهرات كلما بعدت المسافة عن آلة التصوير ، بينما في الحريطة يظهر حجم كل الأشياء المبينة فيها بنسق واحد مهما امتدت أو بعدت هذه الأشياء . ولهذا السبب اعتبرنا الخريطة أنها تمثيل لسطح الأرض كما لوكتا ننظر إليه من على . ومن الواضح أننا نستطيع أن نسيطر برؤيتنا تماماً على

أي منطقة كبرة عندما نطل عليها من أعلى أكثر مما لو نظرنا إليها من أي جانب . وتم. يقال إن الحريطة بطبيعتها المستوية لا تجسم ارتفاعات سطح الأرض المختلفة . ومع ذلك فهذا أمر قليل الأهمية منالئاحية العملية ، لأنه أمر ملحوظ أيضا عندما ننظر إلى ظاهرات سطح الأرض من طائرة على ارتفاع معين ، إذ سوف تبدو كل هذه الظاهرات وكأنها فقدت ارتفاعها النسي ونرى كلا منها متساويا فوق أي مساحة كبيرة من سطح الأرض ـ وهذا ما تمثله الحريطة .

ولما كأن الخرائط كل هذه الأهمية بالنسبة لنا جميعا ، فمن المفيد أن نستعرض هنا باختصار قصة الكرتوجرافيا التاريخية ، لأنها ستكشف لنا كيف كانت هناك محاولات لعمل الحرائط منذ بضعة آلاف من السنين ، وكيف تطورت هذه المحاولات عبر العصور ، وأفلات الإنسان خلال الحمسمائة سنة الأخيرة أو تحوها حتى استطعنا أن نرسم بمهارة أدق الحرائط وأحسنها في أيامنا الحالية .


قصة الخرائط عبر العصور

١ - البدايات القديمة :

احتاجت الحضارات القديمة إلى خرائط تبين عليها الطرق لتفيد جيوشها وتجارها ، واحتاجت كذلك إلى ما نعرفه اليوم بالخرائط الكدسترائية cadastral (المرسومة نتيجة المساحة التفصيلية) لكي تبين عليها حيازات الأرض من أجل أغراض فرض الفرائب . وفي الشرق الأوسط ، أكتشف علماء الآثار عدداً من الخرائط البابلية منقوشة على أقراص من العلين وتغطي مساحات تتراوح في أحجامها من العقارات والمدن إلى كل بابل . ومن بين هذه الخرائط ، وجد الأثريون عندما كسانوا ينتجون في مدينة و جار — صور ، حريطة وجد التي تبعد إلى الشمال من موقع بابل بحوالي ٣٠٠ كيلومتر ، خريطة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مرسومة على قرص من العاين المحروق يرجع تاريخها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد ، وهذه هي أقدم حريطة في العالم بين كل ما وجده الانسان من خرائط قديمة حتى اليوم (عمرتعا الآن حوالي ٤٥٠٠ سنة) . ونبين هذه الخريطة (شكل ١)



(شكل ١) أقدم خريطة في العالم . وُجدت حتى الآن ، مرسومة على قرص , الطين في حفائر جار — صور في العراق (عمرها حوالي ٤٥٠٠ سنة) .

ة كبيرة تقع في وادي نهر (ريمسا تمر دجلة) وتمتد بين سلسلتين ، ، ومن المدهش أن اتجاهات الشرق والغرب والشمال مبينة على هذه يطة ــ ولكن ليس عليها مقياس رسم .

وهناك خريطة طينية بابلية أخرى ترجع إلى حوالي سنة ٢٤٠٠ قبل الميلاد . سور العالم المعروف على شكل قرض مستدبر يحيط به نهر خرافي Oceanus Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

و في مركزه بابل (شكل ٢) . هذه بالطبع خرائط بدائية . ولكن الإضافة الرئيسية الآي قدمها البابليون للكارتوجرافيا (علم الحرائط) تتمثل في دراستهم لحركات الأجرام السماوية . وفي طريقتهم لتقسيم الدائرة إلى ٣٦٠ . وهو . التقسيم الذي لا زال مستخدماً حتى اليوم .



﴿ شَكُلُ ٧) صورة طبق الأصل لخريطة بابلية على قرص من الطين تبين العالم المعروف آنذاك متمركزاً حول بابل ، وتبين كذلك نصاً يقرر إنتصارات سرجون الأكدي (حوالي ٢٢٠٠ ق.م.).

أما ما بقي من خرائط مصر القديمة فأقل كثيراً ، ذلك لأن الكرتوجرافيين والمساحين المصريين استخدموا ورق البردى دائما في رسم خرائطهم ، وهو بالطبع أقل تحملاً من الطبن بكثير . ويرجع تاريخ أقدم خريطة مصرية معروفة لنا إلى حوالي عام ١٣٢٠ ق . م . ، وهي تبين مواقع الطرق إلى منجم للذهب في الصحراء الشرقية . ولكن هناك أدلة كثيرة على تطور صناعة الحرائط بمصر القديمة ، وبخاصة رسم الحرائط الكدسترالية (التقصيلية) التي كانت متطورة جداً . فقد كان المصريون أول من حسب المساحات ، وذلك عن طريق تق بيم العقارات الأرضية غير منتظمة الشكلي إلى مثلثات تعلم بأوتاد غلي الأرض وهذه هي الطريقة التي تعرف بالمثلثات الشبكية Triangulation والتي لا زال المساحون يستخدونها حتى اليوم . كذلك تبين النقوش الإثرية أن الأرض كانت تقاس بواسطة حبل أو سلبة فات عقد ــ وهذا هو النموذج الأصلي الحتزير المساح والمنا دامن عام داله الدي نعرفه اليوم .

أمَا تي الشرق الأقصى ، فهناك ما يدل على أن الحرائط كانت تصنع في الصين منذ نحو ألفي سنة مضت ، ولكن ما وجدناه من خوائط الصين القديمة حتى الآن لا يرجع إلى أبعد من القرن الثاني عشر الميلادي .

وإذا أردنا أن نقيم خرائط الحضارات القديمة بصفة عامة ، وما أضافته العلم الكارتوجوافيا ، تلاحظ ما يلي :

١ ــ تعكس هذه الخرائط القديمة المناخ الاجتماعي والفلسفي الذي ساد في
 تلك الأوقات ، فقد كانت هذه الخرائط بسيطة وعملية بشكل صارع .

٢ — السجلات الأثرية المتاحة وبعض الأمثلة الباقية من خرائط مصر القديمة ، تحدد مصر كأول مكان في التأريخ الكارتوجراني . فقد عرفت مصر منذ وقت مبتكن الحزائط التي تعين الحدثود بين الملكيات العقارية ، وهي تشبه إلى خد كبير الحرائط الكدسترالية التي نغرفها اليوم . كذلك أضافت مصر إلى الكرتوجرافيا فكرة قياس المساحات غير منتظنة الشكل .

" سرجع الفضل إلى البابلين في إعطاء مفهوم معقول للعالم. فقد كان المفهوم البابلي للعالم يمثل الأرض على شكل قرص مستدير يطفو على سطح المحيط ، وينحني فوقه قوس سماوي ، وقد ظل هذا المفهوم ثابتا حى أثناء المعصور الوسطى . كما أدخل البابليون النظام الستيني ؛ إذ قسموا دائرة السماء إلى ٣٠٠ درجة ، وكل درجة إلى ٢٠ دقيقة وهذه إلى ٢٠ ثانية و وبالمثل قسموا الوم إلى ساعات ، وهذه إلى دقائق ، ثم ثوان ــ ومن ثم ربطوا الأرض بالسماء . ومن المعتقد أيضا أتهم عرفوا الجهات الأصلية الأربعة واستخدموها ، وكانوا يضعون الشمال في أعلى الحريطة ــ وربما كان وضع الشمال إلى أعلى في خوائط الحديثة اقتباسا مباشراً من خوائط البابليين . ونحن نعرف اليوم في من الحرائط الكدسترالية الكبيرة المقياس يسمى خوائط خطة المدينة وهي من بابل أيضا .

٢ -- إضافات الإخريق:

وضع اليونانيون القدماء أسس الكرتوجرافيا الحديثة ، وظلت أعمالهم (والتي بلغت أوجها في دراسات كلاوديوس بطلميوس في القرن الثاني الميلادي) أكثر الأعمال تقدما في صناعة الحرائط حتى القرن الحامس عشر الميلادي .

وكان الفلاسفة اليونان القدامى ، كالبابليين ، يعتقدون في أول الأمر أن الأرض عبارة عن قرص مسطح تحيط به المياه من كل جانب ، كما صورت خرائطهم مناطق صغيرة فقط . ولكن ما أن حل القرن الخامس قبل الميلاد حتى كانوا قد عرفوا المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى نهر السند ، ولكن معرفتهم بالمناطق الممتدة إلى الشمال وإلى الجنوب كانت محدودة بشكل كبير _ ومن ثم هداهم تفكيرهم عن العالم المعمور بأنه على شكل مستطيل .

وعلى أية حال ، صاغ الفلاسفة الاغريق في بداية القرن الرابع قبل الميلاد النظرية القاتلة بأن الأرض تحبارة عن كرة . وقد أقاموا ذلك على أسس دينية

وفلسفية وليس على أي أسباب علمية . ولكن هكذا عُرفت الحقيقة عن طريق الحطأ ــ كما هو الحال غالبا في تاريخ البشرية . وكان أرسطو الفيلسوف الاغريقي يعلم تلاميذه أن الأرض كرة ثابتة ومتوازنة في مركز الكون . وفي عام ٣٧٠ قبل الميلاد ، حساول إيدوكتتس Eudoxus of Cnidus أن يحسب طول عميط الأرض بقياس الفرق في ارتفاع نجم معين من مكانين مختلفين . ولكن رقامه كانت تتجاوز طول الحنيط كما نعرفه اليوم بنحو ٢٠/.

و كانت الإسكندرية المركز العلمي الرئيسي في امبراطورية الإسكندر التحبير ، وقد عساش إبراتوسين Eratosthenes (٢٧٦ - ١٩٤ ق . م) في علمه المدينة أميناً المكتبتها ، وكان أول رجل يحسب حجم الأرض بدرجة قريبة من الحقيةة . غقد لاحظ أن الشمس في يوم ٢١ يونيه (حزيران) من كل عام تكون مرئية في مياه بثر بمدينة أسوان ، ومن ثم فهي تكون في ذلك الوقت غوق سمت الراصد مباشرة . وبافتراضه أن الإسكندرية تقع إلى الشمال خباشرة من أسوان - أي أنهما على خط طول واحد (وهذا غير صحيح) حد فقد قدر المسافة بينهما ، ثم قاس بعد ذلك زاوية ميل أشعة الشمس عند الاسكندرية ووجدها ٢٠٥ من الدائرة (أي حوالي ٧ درجات) . ومن هذه الحسابات المسافة بين الإسكندرية وأسوان .

ورخم أن هذه القياسات والإفتر اضات كانت غير صحيحة ، لأنه افترض أن الأرض كرة تامة الاستدارة (وهذا غير صحيح) . إلا أن أخطاءه ألغت بعضها البعض ، وجاءت النتيجة النهائية ــ كما تذكر بعض المصادر ــ في حدود ٥٠ ميلاً من الطول الذي نعرفه اليوم عن محيط الأرض .

 منه بمقدار الربع رمن سوء الحظ أن هذا التقدير غير الصحيح هو الذي استخدمه الكرتوجرافيون بعد ذلك ، ومنهم بطلميوس نفسه . ومن سوء الحظ أيضاً أو من حسن الحظ ، أن كرستوفو كولمبس أخذ بهذا التقدير ، واعتقد - خطأ - في القرن الخامس عشر الميلافتي أن أمريكا هي آسيا ، وأن الأرض في اعتقاده المبنى على هذا الخطأ كانت أصغر بكثير مما هي عليه ، وربما ما كان قد أقبل على رحلته التي اكتشف فيها الامريكتين لو كان قد عرف الحقيقة أو كان قد أخذ بتقدير إبراتوستين .

وقد كان هيباركوس Hipparchus ، الذي عاش في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد (١٤٠ ق . م) ، واحداً من أعظم علماء الفلك اليونانيين . وقد طور أفكار إيراتوستين في صناعة الحرائط ، وأكد ضرورة تعيين خطوط العرض والطول لعدد كاف من الأماكن بالرصد الفلكي قبل محاولة تجميع الحريطة ، كما اقترح أن تكون شبكة خطوط الطول والعرض منتظمة والمسافات بينهما متساوية .

وفي القرن الأول الميلادي ، طور مارينوس الصوري Marinus of Tyre بعض أفكار الذين سبقوه عن مساقط الخرائط ، والتي كانت تبين خطوط الطول نحو الطول والعرض كخطوط مستقيمة رتتجاهل تقارب خطوط الطول نحو القطبين . ولكن لم يبق شيئا من كتاباته الحاصة يهذا الموضوع ، وإنما بقيت خرائطه وهي التي طلب من بطلميومي بعد ذلك أن ينقحها في كتابه و الجغرافيا ،

دور بطلميوس : على أن الكرتونجرافيا اليونانية بلغت أوجها على يد كلاوديوس بطلميوس السكندري Claudius Ptolemy . ومستا نعرفه عن حياة هذا الفلكي والرياضي اليوناني اللامع ، جد قليلة . وقد عاش في الاسكندرية في القرن الثاني الميلادي (٩٠ – ١٦٨ م .) ، وأتيح له الاتصال بمكتبتها ومتحفها العظيمين . وقد كتب بطلميوس عدداً من المؤلفات الحامة ، أعظمها من غير المحسطى The Geographia ؛ والجغرافيا The Geographia (وتسمى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أيضا : الكوزموجرافيا Cosmographia) . ويحتوي المجسطى عسلى الرصاده ونظرياته الفلكية ، والتي ظلت سباقة بارزة حتى كانت اكتشافات نيوس في القرن السابع عشر الميلادي . أما كتابه و الجغرافيا ، فيقع في ثمانية الجزاء : لمحتوى الجزء الأول منها دراسة أسس صناعة الخرائط . واحتوت الأجزاء السبة التالية على كشوف بأسماء ثمانية آلاف موقع مع تقدير خطوط الخواه والعرض لكل منها . أما الجزء الثامن فقد اشتمل على طرق رسم خريطة العالم ، ومساقط الحرائط ، وطرق عمل الارصاد الفلكية . وقد تضمن كتابه أيضا خريطة للعالم إلى جانب ٢٦ لوحة تفصيلية لأجزاء العالم المجتلفة . على أن الباحثين المحدثين قد تساءلوا عما إذا كانت خريطة العالم هذه قد رسمها الباحثين المحدثين آخرين جاءوا بعده واتبعوا مبادئه ومعلوماته المسجلة في كتاباته . والواقع أنه عندها أعيد واكتشاف، واتبعوا مبادئه ومعلوماته المسجلة في كتاباته . والواقع أنه عندها أعيد واكتشاف، كتابات يطلميوس في القرن الحامس عشر ، أنشىء كثير من خرائط العالم على أساس مبادئه وتوجيهاته المكتوبة (شكل ٣) . وظلت خريطته للعالم أحسن من أي مثيل لها . حتى في القرن الحامس عشر نفسه — أي بعد ألغ سنة من مششها الأصلى .



(شكل ٣) خريطة العالم كما رسمت على مسقط بطلميوس .

وبالمقاييس الحديثة ، تعتبر خرائط بطلميوس غير صحيحة . وكان أكبر مصدر لأخطائه هو تقديره لطول مجيط الأرض بأقل من الواقع بكثير (٤٠٪) ، وقد اعتقد نتيجة لمذلك أن أوربا وآسيا يمتدان من الغرب إلى الشرق نحو نصف امتداد الكرة الأرضية — أي ١٨٠° . وفي الحقيقة تغطى هذه الكتلة الأرضية العظيمة ١٣٠ فقط . كما أنه فشل في تصوير الهند كشبه جزيرة واضحة ، بينما بالغ كثيرا في مساحة جزيرة سيلان . وأظهر المحيط الهندي كبحر مغلق نتيجة قشله في اظهار شكل إفريقيا الحقيقي .

ولكن بالرغم من كل هذا القصور ، فإن كتابه و الجغرافيا » يمثل انجازاً عظيماً ويعتبر قمة الكرتوجرافيا اليونانية . ورغم أن صناع الحرائط من العرب في العصور الوسطى كانوا يستخدمون كتاب الجغرافيا لبطلميوس ، إلا أن هذا الكتاب كان قد اختفى في العالم الأوربي الفربي منذ وقت طويل حتى أعيد اكتنافه في أوائل القرن الحامس عشر ، عندما ترجم إلى اللاتينية . وكان هذا الاختفاء من سوء حظ العلماء والكرتوجرافيين الأوربيين ، لأنه كان يعني اختفاء مفهوم كروية الأرض بالنسبة لهم . ولهذا فقد إرتد معظم صناع الحرائط الذين حاءوا بعد بطلميوس إلى الفكرة القديمة القائلة بأن الأرض قرص مستدير يطفو على سطح المحيط .

٣ ــ الخرائط الرومانية :

كان المفروض أن يصنع الرومان خرائط جيدة ، فقد كان لديهم مساحون على درجة عظيمة من المران ، إلا أن ما يقى ليبين إضافاتهم للكرتوجرافيا هو بضع خرائط تخطيطية Sketches وخرائط تفصيلية للمدن مثل خريطة خطة روما . فلم يكن الرومان مهتمين بالأفكار اليونافية الحاصة بمساقط الحرائط أو بتحديد الأماكن بواسطة خطوط الطول والعرض . وتعرف من اشاراتهم في كتاباتهم عن خريطة العالم ، أنهم إرتدوا إلى الفكرة القديمة عن الأرض بأنها قرص مستدير مسطح . فرسموا خريطة العالم على شكل دائرة تتوسطها

امبراطوريتهم التي شملت سواحل البحر المتوسط في مبالغة كبيرة . وجعلوا آسيا (التي تقع في الشرق) في أعلى الخريطة ــ فأصبح الشرق) ، وهو أعلى الخريطة (ومن هنا جاء تعبير Orientation أي التوجيــه) ، وهو الأمر الذي أخذه عنهم صناع الخرائط في العصور الوسطى حين وافق معتقداتهم المسيحية .

والواقع أن الرومان كانوا أناسا عمليين ، إذ اهتموا بالطرق وخرائطها أكثر من أي شيء آخر . فقد ذكر علماء التاريخ بصدق أن الرومان ه غزوا العالم بدون خرائط ، ولكنهم استخدموا الخرائط في حكم هذا العالم » (۱) ومن أهم إضافاتهم في هنر الموضوع : لوحة بوتنجر Peutinger Table ، ومن أهم إضافاتهم في هنر الموضوع : لوحة بوتنجر السادس عشر . وهي وسميت كذلك نسبة إلى شخص ألماني امتلكها في القرن السادس عشر . وهي البست خريطة بالمعنى المعروف وإنما هي نوع من الرسوم البيانية التي توضح الطرق على شكل خطوط مستقيمة . ويرجع تاريخ هذه اللوحة إلى القرن الثالث الميلادي ، وهي عبارة عن لوحة طولها ٢١ قدما وعرضها قدم واحد ، الثالث الميلادي ، وهي عبارة مع بيان المسافات بين الأماكن المختلفة ، ولكن ليست فيها أية محاولة لبيان الاتجاهات . وهي على كل حال غنية بالمعلومات وتشمل الكثير من أسماء الأماكن . ومن الطريف أننا نجد في الوقت الحاضر خرائط طرق مبسطة من هذا النوع ، وهي التي تنشرها هيئات نوادي السيارات في دول العالم المختلفة

٤ -- الخرائط في العصور الوسطى :

رسم الوحوش على المجهول من الأرض: كانت المعلومات الجغرافية متوقفة تماما في العالم الأوربي أثناء الفترة المبكرة من العصور الوسطى. واستعان صناع الحرائط يالحيال والأساطير غالبا لملء الفجوات والأماكن المجهولة

Charlesworth, M.P. (1924) Trade Routes and Commerce of the Roman (1) Empire, Cambridge, p. 13.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

على خرائطهم وكسان هناك في القرن السادس الميلادي راهب مصري (Cosmas Indicopleustes) استطاع أن يشهر نفكرة كروية الأرض وأن بتشر الفهوم القديم الحاص بأن الأرض قرص مستدير . ورسم العلماء المسيحيون خرائط للعالم على غرار خريطة العالم الرومانية المستديرة كالقرص ، ولكن مع تعديل بسيط لكي يتناسب مع التعاليم المسيحية ، وذلك بأن جعلوا أورشليم (القدس) تحتل مركز العالم ، والجنة في أعلى الحريطة — وبذلك كان توجيه الحريطة نحو الشرق وهو في أعلى الحريطة . وساد أثناء هذه الفترة نوع عام من الحرائط . كان يسمى Tin-0 ، أو خريطة السجلة (شكل ٤) . ويمثل شكل حرف O حد الأرض فهو على شكل قرص مستدير ، أما شكل T داخل الدائرة فيكونه خط أفقي يمتد من نهر الدن Dom إلى نهر النيل ، وخط داخر عمودي عليه يمثل البحر المتوسط . وقد تنوعت هذه الحرائط تنوعاً كبيرا



(شكل ٤) الهيكل العام خرائط T-in-O . لقد إستمالت فكرة الرومان عن شكل العالم كقرص مستدير عقول الناس في العصور الوسطى .

في الحجم والتفاصيل ، وبقي منها قلة بسيطة فقط . ومنها خريطة هير فورد Hereford التي رسمت في مراية القرن الشالث عشر (١٢٨٠) ، وهي تبين أشكالا خرافية الأسخاص نصفها الأعلى من البشر ونصفها الأسفل من الماعز وغير ذلك من الحيوانات الحرافية ، بين ثروة من التفاصيل الحاصة بالتوراة مع السيد المسيح في أعلى الحريطة . أما المساحات الأرضية فمحرّفة بشكل كبير (۱)

هوو العرب: وبينما تدهورت الحرائط في أوربا أثناء المصور الوسطى أو أو ما يسمى بالفترة المظلمة في تاريخ الحرائط ، كان العرب والمسلمون في منطقة الشرق الأوسط قد واصلوا حمل التراث الكرنوجرافي اليونافي القديم ، وأضافوا عليه . فقد أعاد العرب حساب طول الدرجة ووصلوا إلى نتائج دقيقة جداً ، وأنشأوا تماذج للكرات السماوية ودرسوا مشكلة مساقط الحرائط ، كما أنهم استخدموا الحرائط في تعليم الجغرافيا بالمدارس .

فغي الفترة المحصورة بين القرنين السابع والثاني عشر الميلادي نجد أن المعرفة الجغرافية والدراية بالحرائط تنتقل من أوربا إلى المراكز العلمية الكبيرة في بغداد وقرطبة ودمشق . ولذلك لم تكن النهضة في العلوم الرياضية والفلكية التي قامت في روما وأكسفورد وباريس في القرن الثالث عشر إلا "انعكاساً للجهود العربية الاسلامية في ميدان الحرائط .

وكان مما ساعد العرب على تفوقهم الكرتوجراني ، درايتهم الواسعة بالرياضيات والفلك وهي أمور تتصل حتى بدينهم (تطلب نظام الصلاة العناية بدراسة طرق تحديد القبلة . فاهم العرب نتيجة لذلك بالدراسات الفلكية) ورحلاتهم ونظام حياتهم واتساع دولتهم الإسلامية (كانت فترة الحج فرصة

 ⁽١) توضع خريطة هيرعوده برسوم حيواناتها وأسماكها كيف تدهورت الكارتوجرافيا بعدما يقرب من ألف سنة من عصريطلبيوس . وهذه الخريطة محفوظة في مكتبة الكونجرس الأمريكية ، و لها صورة واضحة في كتاب .

Robinson ,A.H. (1960), Elements of Cartography, John Wiley, p. 6.

لتبادل الجرات والمعلومات مع غيرهم من مسلمي الشعوب المختلفة ، وكذلك حين اتسعت الدولة الاسلامية تطلب الأمر تكوين جهاز للبريد ومد شبكة للطرق ، وبانتشار الطرق ازدهرت التجارة وامتد نشاطها إلى خارج آراضي الدولة مما أتاح لكثير من التجار المسلمين أن يدونوا مشاهدتهم في البلاة الأجنبية) . ومما ساعد العرب على هذا التقوق العلمي أيضا ، حرقية الترجمة العلمية التي قاموا بها خلال القرن الثامن الميلادي ، والذي شهد أيضا ترجمة كتاب و الجغرافيا ، لبطلميوس . ومن هنا واصل العرب حمل تراث السلف من اليونانين ، وقدموا الحلقة و المفقودة ، مهما كانت ضعفة بين العلوم اليونانين ، وقدموا الحلقة و بين بعثها الجديد بعد ذلك في عصر النهضة في أوريا .

ويعتبر « الخوارزمي » واضع الأساس الأول لعلم الخرائط العربي ، فقد ألف كتاب « صور الأرض » في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي . ويقال إنه درس علم مساحة أو حساب المثلثات في الهند . ومما يؤسف له أن معظم الخرائط التي أسهم الخوارزمي في رسمها قد فقد .

وكان « المسعودي » أشهر صناع الحرائط العرب في هذه الفترة المتقدمة ، وكان قد ولد في بغداد ثم أمضى شبابه في الترحال والسفر ، وفي سي عمره الأخيرة زار مصر حيث توفي بالفسطاط . وقد حقق المسعودي اطلاعاً واسعاً على المؤلفات الجغرافية التي تيسرت له في عهده، وسجل خبراته في كتابه المشهور « مروج الذهب ومعادن الجوهر » . وتعتبر خريطته عن العالم من أدق الحرائط العربية ، وكان يعتقد باستدارة الأرض وضمن خريطته هذه خطين متعامدين أحدهما خط الاستواء .

على أن أعظم إضافة قدمها العرب إلى الكرتوجرَافيا ، هي خريطة الإدريسي ، للعالم في سنة ١١٥٤ ، وقد رسمها حين كان مشمولاً برعاية الإدريسي ، الثاني Roger II ملك صقلية – وهو ملك تورماندي الأصل .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(شكل ٥) رسم تخطيطي لخريطة العالم للإدريسي (١١٥٤ م .) .

وقد تضمنت خريطة الإدريسي معلومات من كلا المصدرين : الغرب المسيحي، والشرق الإسلامي . وترجع أهمية هذه الخريطة بالنسبة للغربيين إلى ثروة المعلومات الحاصة بالجزء الآسيوي ، ومنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بشكل خاص . وقد رسم الإدريسي خرائط أخرى واستخدم الألوان في خرائطه ، فظهرت البحار باللون الأزرق ، بينما استخدم اللون الأخضر للأنهار ، واللون الأحمر والبني والأرجواني للجبال ، أما المدن فقد رسمت بدواثر مذهبة . والشيء الملحوظ في خريطة الادريسي وكل خرائط العرب الأخرى ، أنها موجهة نحو الجنوب — وبذلك يكون الجنوب في أعلى الحريطة

ولما كان معظم صناع الحرائط في العصور القديمة والوسطى يوجهون خرائطهم نحو الانجاه المهم بالنسبة لهم ، فمن الطبيعي أن يكون الجنوب هو أهم إنجاه بالنسبة للعرب والمسلمين كافة ، إذ أنهم يطلون من خلاله نحو مكة المكرمة (لاحظ أن معظم مراكز العلم مثل بغداد ودمشق كانت تقع في الأجزاء الشائية من الدولة الاسلامية) .

خوائط بورتولان البحرية: Portolan charts . وفي أواخر القسرن الثالث عشر بدأ تطور رئيسي في تاريخ الكرتوجرافيا ، تمثل في انتاج خرائط بحرية تعرف باسم خرائط « بورتولان » ، وذلك بمساعدة آلة جديدة هي البوصلة البحرية التي انتشر استخدامها في أوربا منذ ذلك الوقت . وتظهر على هذه الخرائط سواحل البحر الأسود والبحر المتوسط وجنوب غرب أوربا بشكل دقيق . على أن هذه الخرائط لم تظهر تفاصيل الأراضي الداخلية ، كما ظل ينظر إلى الأرض على أنها مستوية بوقد تم رسم معظم هذه الخرائط بواسطة رسامين من إيطاليا (خاصة من جنوه) ومن قطالونيا . ويتصل بهذا النوع من الخرائط مجموعة من خرائط العالم ، عرف أحسنها باسم ه الأطلس النوع من الخرائط عموعة من خرائط العالم ، عرف أحسنها باسم ه الأطلس ولا ترجع أهمية هذا الأطلس إلى كونه تصويرا دقيقا للسواحل فقط ، وإتما لأنه أضا ف معلومات كثيرة عن آسيا — خلال المعلومات التي استخلصت من سجلات الرحالة والمسافرين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر (ومنهم ماركو بولو) .

وكان الأطلس القطالوني عملاً كرتوجرافياً قام به أبراهام كويسكيز A. Cresques ، وهو يهودي عاش في بالما بجزيرة مايوركا – إحسدى جزر البليار في غربي البحر المتوسط – وظل سنوات كثيرة يعمل في خدمة بيتر الثالث ملك أراجون ، ككرتوجرافي وصانع آلات الحرائط . وبعد سنة الثالث ، اشتغل ابنه (Jafuda) كصانع خرائط أحيانا في مدرسة هنري

الملاح المشهورة في سارجري Sargres بجوب البرتغال . وكان هذا عشية فترة الكشوف الجغرافية العظيمة التي بدأها رباينة السفن البرتغالبون .

٥ - تطور الخوائط كي عصر النهضة :

شهدت الحرائط بعد ذلك في أوربا نهضة كبرى بعد التدهور الطويل الذي مرت به طوال العصور الوسطى ، إذ بدأت فترة تطورت الحرائط خلالها تطورا عظيما ، ظل مستمراً حتى اليوم ، وكانت بداية هذه الفترة في عصر المهضة الأوربية . ويمكن أن نرجع هذه النهضة الكرتوجرافية إلى ثلاثة أسباب رئيسية عي : (١) احياء و جغرافية ، بطلميوس ؛ (٢) استخدام الحفر والطباعة ؛ (١) الكشوف الجغرافية العظيمة .

ففي عام ١٤٠٥ ترجم كتاب بطلميوس 1 الجغرافيا ٤ من اليونانية إلى اللاتينية ، وجاء ذلك نتيجة جهود الإيطاليين للراسة تراث اليونانيين والرومان . وبالنسبة لأوربا ، فقد كان كتاب بطلميوس في حكم المفقود منذ كتابته حتى عصر النهضة ، وإن كان العرب قد حافظوا على هذا الكتاب ، ومن خلالم دخلت أجزاء منه بشكل غير مباشر إلى أوربا أثناء العصور الوسطى . وظلت حغرافية بطلميوس تؤثر في التفكير الجغرافي الأوربي حتى نهاية القرن السادس عشر حولا شك أنها عاقت التقدم الكرتوجرافي خلال هذه الفترة ، وإن كانت أخطا . يطلميوس بالنسبة لامتداد العالم هي التي شجعت كولمبس على القيام برحلته و كشفه للأمريكتين .

كما كان النطور الكبير الذي طرأ على وسائل الحفر والطباعة من أهم أسباب تقدم الكرتوجرافيا خلال عصر النهضة . فقد كانت نسخ الحرائط حي ذلك العصر ترسم باليد ، ولكن باخبراع الطباعة وتقيام فنها أصبح في الإمكان إنتاج آلاف الحرائط بنقس اللوح الذي يم حفر الحريطة عليه .

أما السبب الثالث لتطور الحرائط أثناء عصر النهضة فقيد كان ممثلاً في

الكشوف الجغرافية العظيمة التي أضافت الكثير عن امتداد العالم وصححت كل فروض صناع الخرائط في هذا الخصوص .


ونتيجة لهذا التطور في صناعة الحرائط نشأت في أوربا عدة مدارس لرسم الجرائط أثناء عصر النهضة ، وكان أولها المدرسة الإيطالية . فقد ساير تطور الحرائط هناك النهضة التي شملت بقية العلوم والفنون . وقد أدى إلى تطور هيناعة الحرائط في تلك الفترة تمتع إيطاليا بمركز جغرافي ممتاز وسط العالم المتمدن وتقدم الملاحة بها ومشاركة ملاحيها في الكشوف الجغرافية . وتعتبر خرائط بورتلان البحرية من أشهر الحرائط التي ظهرت في إيطاليا في ذلك الوقت ، كما طبعت جغرافية بطلميوس لأول مرة في إيطاليا في مدينة بولونيا عام ١٤٧٧ ، كما ظهرت كثير من الحرائط لكل أجزاء العالم المعروف . ولكن إيطاليا التي كانت تتمتع بمركز تجاري ممتاز في حوض البحر المتوسط بدأت في القرن السادس عشر تفقد هذا المركز نتيجة تحول طرق التجارة الأوربية من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطي وطريق رأس الرجاء الصالح ، وما ليث أن تحول النشاط الكرتوجرافي إلى هولنده .

ويبدأ بعد ذلك عهد المدرسة الهولندية ؛ فقد ظهرت في هولنده في الفترة الممتدة من حوالي عام ١٩٧٠ إلى عام ١٦٧٠ مجموعة من أكبر صناع الخرائط في العالم . وكانت صناعة الحرائط قد بدأت هناك في مدينة أنتويرب ثم انتقلت إلى أمستر دام . وفي بداية القرن السابع عشر أخلت الخرائط في هولنده تخطو نجو القمة ، وتوسع الهولنديون في إنتاج الحرائط الكبيرة . ولم يقتصر الناشرون الهولنديون خلال ذلك القرن على مجرد انتاج هذا العدد الكبير من الحرائط ولكنهم كانوا يعيدون طبع الحرائط عدة طبعات متتالية ، كما نشروها في عدة لغات أوربية . وإذا كان الكرتوجرافيون الإيطاليون قد أحيوا الكرتوجرافيا الكلاسيكية ، فإن الكرتوجرافيين الهولنديين قد نقحوها وزادوا عليها ، بل وحرروها بالتأكيد من نفوذ بطلميوس القوي . وكان مما ساعد على تفوق

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الهولنديين في هذا المجال ، هو بروز هولنده كفوة بحرية عظيمة ومركز تجاري ممتاز بين اللول الأوربية ، وكذلك تكوين مستعمرات لها فيما وراء البحار ــ مما صهل على صناع الحرائط فيها مهمة جمع المعلومات الدقيقة عن أطراف العالم . لكل هذا يعتبر عصر المدرسة الهولندية في الحرائط العصر الذهبي للكرتوجرافيا ، وظهرت فيه أسماء لامعة مثل جيرادوس مركبتور الذهبي للكرتوجرافيا ، وظهرت فيه أسماء لامعة مثل جيرادوس مركبتور G. Mercator ، وغيرهم من صناع الحرائط .

ويعتبر مركبتور (١٥١٢ – ١٥٩٤) بحق قمة الكرتوبجرافيين الهولنديين ، فقد فحص الأعمال السابقة له وقام بكثير من الأبحاث المبتكرة ، وجمع كثيرا من المعلومات وقام برحلات كشفية ، وضمن كل ذلك في خريطته عن العالم والتي طبعت في عام ١٥٦٩ (شكل ٦) . وإذا قارنا هذه الحريطة بغيرها من خرائط العالم التي طبعت قبلها بمائة سنة ، فسوف نجد فارقاً عظيماً . فقد ظهرت شبه جزيرة الهند على خريطة مركبتور بشكلها الصحيح (وإن كانت أصغر من الواقع بكثير) ، كذلك تحدد موقع سيلان بدقة ، وظهرت أمريكا الشمالية



(شكل ٦) خريطة العالم للكرتوجراني مركبتور (١٥٦٩ م) .

بدرجة معقولة من الإتقان ، كما بدأت أمريكا الجنوبية تأخذ شكِلها الصحيح . ولكن شهرة مركبتور ترجع إلى مسقط الحرائط المعروف باسمه ـ مسقط مركبتور الذي لا يزال حتى الآن يتمتع بثقة كبيرة بين الملاحين . وفي سنة ١٥٨٥ ظهر أعظم انتاج لمركبتور ، عمثلاً في الجزء الأول من أطلسه العظيم . وكانت كلمة و أطلس » قد ظهرت لأول مرة في هذا العمل وقصد بها مركبتور مجموعة من الحرائط . ثم توالى بعد ذلك ظهور الجزء الثاني ثم الثالث من هذا الأطلس ، الذي طبع ما لا يقل عن خمسين طبعة . وظهرت أيضا خرائط كثيرة وأطالس أخرى المكرتوجرافيين الهولنديين . نتيجة قيام عديد من بيوت النشر التي أغرقت أوربا بفيض من الحرائط ونماذج الكور الأرضية . على أن الناحية التجارية طغت على الناحية العلمية ، فحل الكم محل الكيف ، وانتهى الأمر بأن سلم الرسامون الهولنديون القيادة إلى الفنانين الفرنسيين . وبتوالي الستين بعد ذلك ، وبظهور مدارس أخرى ، لم تعد للمدرسة الهولندية أي أهمية .

أما في فرنسا ، فقد أسس نقولا سانسون N. Sanson (١٦٦٧ – ١٦٠٠) المدرسه الكرتوجرافية الفرنسية ، وكان قد تأثر بالمدرسة الهولندية . وقد أجت جهوده إلى انتقال مركز انتاج الحرائط في العالم من هولنده إلى فرنسا مهند منتصف القرن السابع عشر . وقد واصلت أسرة سانسون حمل رسالته في الحرائط من بعده ، وهي تعد أشهر أسرة عملت في الحرائط ، وقد نشرت مجموعة كبيرة من الأطالس والحرائط وخرائط الطرق والأنهار في فرنسا .

كما يرجع تاريخ الملوسة الانجليزية إلى الربع الأخير من القرن السادس عشر . ولكن التطور الأخاذ للكرتوجرافيا الانجليزية قد حدث أثناء الفرة الإليزابثية . Speed وسبيد Speed وسبيد Speed الإليزابثية . Saxton وسبيد الإليزابثية المحتون أطلساً بارزاً المنشآن الحقيقيان للمدرسة الانجليزية ؛ فقد أنتج ساكستون أطالساً بارزاً ويلز في وأضاف خريطة بمقياس كبير (بوصة لكل ٨ ميل) لإنجلترا وويلز في

عشرين لوحة. أما سبيد فقد دفع بأعمال ساكستون إلى الأمام ونشر في سنة ١٤ و أطلس عظيم طبع ١٤ مرة حتى نهاية القرن الثامن عشر . أما إدموند هالي E. Halley فقد أتم الفصل المجيد في كرتوجرافيا القرن السابع عشر الإنجليزية بخرائطه المتيورولوجية وخرائط الإنحراف المغنطيسي .

أما المفوسة الألمانية فقد برز كرتوجرافيوها منذ القرن السادس عشر ، وصنعوا كثيرا من نماذج الكرة الأرضية وخرائط لوسط أوربا ، ومن أشهر هؤلاء سبستيان مونستر S. Munster الذي كتب جغرافية العالم والكوزموجرافيا .

هكذا نرى أن رواد عصر النهضة قد ١ بسطوا ١ إطار خريطة العالم ، ولكن كانت تنقصهم تفاصيل المحيط الهادي . وكانت معرفتهم عن ظاهرات سطح الكتل الأرضية ضئيلة ، ومع ذلك فقد أضافوا معلومات قيمة للطبعات الكثيرة لجغرافية بطلميوس . وأثناء القرن السادس عشر ، أظهر عدد من الفلكيين الرياضيين وكذلك الكرتوجرافيين والكوزموجرافيين ، إهتماما واضحاً بالحرائط الطبوغرافية ، ولكنهم فشلوا في حل مشكلة توضيح التضاريس وذلك من حيث التمثيل الصحيح لدرجات الإنحدار ، والارتفاعات فوق مستوى سطح البحر . فلم يستطيعوا رسم اختلافات السطح من أودية وتلال وهضاب ، ولكن هذا التقدم جاء فيما بعد نتيجة جهود عمليات المساحة القومية والرسمية التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر .

٦ - عصر الإصلاح والتجديد:

إمتد هذا العصر طوال فترة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وكان فجر القرن الثامن عشر قد بزغ بآمال عريضة وتطلعات جديدة ، وتطلب الأمر اصلاح الحرائط وتخيير أسلوب الكرتوجرافيا بهدف تجديدها وتحديثها . وكانت دوافع ذلك كثيرة ، منها : تطور أدوات وآلات الملاحة والمساحة والتي أضافت الكثير إلى دقة الحرائط ، كذلك أدت حركة الارتباد والكشف

إلى ملء الأجزاء الداخلية التي كانت مجهولة من قبل سواء في الأقطار أو القارات ؛ كما أكد قيام القوى البحرية وجنون بناء الإمبراطوريات الحاجة الملحة لتوافر خرائط دقيقة . لكل ذلك شهد القرن الثامن عشر يداية حركة تصحيح الحرائط وتنقيحها مما شابها من أخطاء استمرت ملازمة لها قروناً بطولها .

وكان مركز انتاج الحرائط قد انتقل - كما ذكرنا - من هولندا إلى فرنسا التي نجحت أثناء ذلك القرن في صناعة خرائط علمية . وكانت الأكاديمية الفرنسية منذ نشأها (في النصف الثاني من القرن ١٧) قد أخذت على عاتقها المشكلة الأساسية الحاصة بقياس خطوط الطول ، فقاست قوس خط الطول ، وعن طريق المساحة بشبكة المثلثات triangulation ، بدأت توقع بشكل هقيق خطوط سواحل فرنسا . ولما لوحظ أن هناك اختلافات في طول الدرجات على امتداد خط الطول ، فقد أثار هذا سألة الشكل الصحيح والدقيق للأرض ، ومن ثم أرسلت البعثات خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر إلى بيرو وشمال اسكنديناوه (في منطقة اللاب Lapland) لقياس أقواس خطوط طول أخرى . وقد انتهت هذه القياسات بتقرير حقيقة أن نصف القطر القطبي القصر من نصف القطر الإستوائي .

وقام الكرتوجرافيون الفرنسيون برسم عدة خرائط للعالم ، وسلسلة من الأطالس لحرائط المدن والحصون ، وذلك من سنة ١٧٤١ حتى سنة ١٧٧٩ . وكان كاسيني C.F. Cassini من ألمع أولئث الكرتوجرافيين ، فقد بدأ عمليات المساحة بشبكة المثلثات في سنة ١٧٤٤ ، وتمخضت جهوده الباسلة التي استمرت أربعين عاماً عن خريطة طبوغرافية دقيقة لفرنسا في ١٨٧ لوحة . ولكن بنهاية القرن الثامن عشر كانت فرنسا قد فقدت مركزها الأول لصالح انجلترا — وإن ظلت فرنسا تالية لها مباشرة .

وإذا كان النصف الأبول من القرن الثامن عشر تد شهد الكرتوجرافيا

الفرنسية وهي في قمة مجدها ، فإن النصب الثاني من ذلك القرن كان يمثل العصر الذهبي للكرتوجرافيا الإنجليزية . فقد تدفق كثير من الكرتوجرافيين الأجانب المشهورين (ومنهم فرنسيين) على انجلترا ، وأصبحت لندن «مصنعا » ضخماً للخرائط حتى الحرائط الأمريكية الهامة كانت تطبع في لندن . وقد وجدت انجلترا كرتوجرافيا ممتازا هو «جون روكي John Rocque » ، الذي نشر خريطة كبيرة المقياس لمدينة لندن في ٢٤ لوحة ، سنة ١٧٤٦ . كما نشر خرائط أخرى متعددة للمدن والقلاع . وكان هناك رسامون مشهورون غيره مثل الانجليزي « جيمس رينل » الذي أنتج أول خريطة نموذجية الهند في سنة ١٧٨٦ . وكانت مصلحة المساحة البريطانية ولا خريطة نموذجية الهند في سنة ١٧٨١ ، وبها بدأ عهد جديد في تاريخ الكرتوجرافيا الانجليزية منذ بداية القرن التاسع عشر .

كارتوجرافيا القرن التاسع عشر: خطت الكرتوجرافيا خلال ذلك القرن خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان ذلك بفضل عوامل أخرى كثيرة ، ناخص أهمها فيما يلى:

(١) نشأة عمليات المساحة المنظمة التي تشرف عليها الحكومات ، وقد تركزت هذه العمليات في الدول الأوربية بصفة خاصة وبعض الدول الأخرى كالهند واليابان والولايات المتحدة وكندا ثم مصر في السنوات الأخيرة من ذلك القرن . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان جزء كبير من أوربا قد غطى بالخرائط الطبوغرافية . ويرجع الفضل في تقدم هذه العمليات المساحية إلى التقدم الكبير الذي طرأ على أجهزة المساحة في العصر الحديث . وبخاصة أجهزة التيودوليب على فلا مرجات ، إحداهما أفقية والأخرى رأسية ؛ يتصل بدائرتين مقسمتين إلى درجات ، إحداهما أفقية والأخرى رأسية ؛ وهو بذلك يستخدم في قياس الزوايا الأفقية بين نقطتين مرثبتين مساحباً قياساً دقيقا ، وقياس الزوايا الرأسية حيث يستخدمها المساح لحساب الاختلافات في الارتفاع .

(٢) أدى ابتكا طرق جديدة في الطباعة خلال النصف الثاني من القرن القاسع عشر إلى تحول عظيم في عملية إصدار الحرائط وسهولة انتاجها ؛ ففي سنة ١٧٩٨ إبتكرت في ألمانيا طريقة الطباعة الليثوغرافيسة ١٧٩٨ (الطباعة على الحجر) . وبذلك سهلت الطباعة الليثوغرافية الملونة توقيع عديد من التفاصيل بالألوان المختلفة وبشكل واضع ، كما أمكن بواسطة هذه الطريقة طبع الحرائط على أوراق عادية رخيصة الثمن ، ومن ثم تخلصت الحرائط من عملية الطبع الشاقة التي تتم على ألواح النحاس المحفورة .

(٣) شهدت الكرتوجرافيا في بداية القرن التاسع عشر حدثاً مهماً يتصل بعملية توحيد القياس ، وهو انشاء النظام المري وتحديده . فقبل ذلك الوقت كان يعبر عن مقياس رسم الخريطة بوحدات القياس المحلية كالياردة والميل الانجليزي ، أو الفيرست versts الروسية ، أو التويس toises الفرنسية ؛ ولم تكن العلاقة معروفة بالمدقة بين كل وحدة وأخرى من هذه الوحدات القياسية . ولكن بتحديد و المتر ، كجزء من عشرة ملايين جزء هي عبارة عن طول مسافة القوس من خط الاستواء إلى القطب (أي ربع عيط الكرة الأرضية) ، كما حسب حينداك ، فقد أتاح ذلك وحدة قياس ثابتة يمكن استخدامها دوليا . ومنذ ذلك الوقت ، أصبح يعبر عن مقياس رسم الحرائط بنسبة أو كسر بياني (مثلا مقياس الوحدة على الأرض) . ومن ثم ، أصبح بنعير من الوحدات القياسية ، وقد شجع هذا على كثرة انتاج الحرائط وتداولها نوع من الوحدات القياسية ، وقد شجع هذا على كثرة انتاج الحرائط وتداولها بين أقطار الأرض المختلفة .

(٤) مكن انتاج الخرائط الطبوغرافية لكثير من جهات الأرض إلى تصغير هذه الحرائط واصدارها في شكل أطالس . لذلك تميزت كرتوجرافيا القرن الناسع عشر بظاهرة التوسع الكبير في إنشاء الأطالس ، التي ساهمت في خدمة تعليم الجغرافيا ، وفي مجال الإدارة والحكم .

كما فلاحظ في هذه الفترة أن العلم أخذ يتفرع إلى عدد من التخصصات والميادين المنفصلة، الأمر الذي أدى إلى تطور علوم طبيعية معينة تتصل بتوزيعات ظاهرات أرضية معينة ، مثل علوم لجيولوجيا والنبات والمتيورولوجيا ، وكذلك محموعة علوم أخرى نسميها بصفة عامة العلوم الاجتماعية ، مثل علم الاجتماع والسياسة والاقتصاد والجغرافيا وغيرها . كل هذه العلوم احتاجت للخرائط في دراساتها . وكان لها أثر هام على انتاج الحرائط الصغيرة المقياس والتي تتضمن توزيعات مختلفة .

هكذا كانت عوامل تقدم الكرتوجرافيا خلال القرن التاسع عشر . وكانب المساحة البريطانية قد ىشرت أول لوحة من خرائطها الطبوغرافية بمقياس بوصة للميل في سنة ١٨٠١ . وواجهتهم في نفس الوقت مسكلة تمثيل أشكال سطح الأرض ، ولكن بسرعة طوروا أشكال خطوط الهاشور لمعشيل هذه الأشكال التضاريسية . ثم توالى بعد ذلك ظهور الحرائط الطبوغرافية والجيولوجية ، وظهرت أيضا مجموعة من الأطالس ، أقدمها أطلس كاري Cary و الأطلس الانجليزي الجديد والصحيح » — الذي يرجع تاريخ نشره إلى سنة ١٧٨٧ — وظهرت منه على طبعات . كما ظهرت له أطالس أخرى جديدة مثل و الأطلس العالمي الجديد ، مسهورة في تاريخ في سنة ١٨٠٨ . أما بعد كاري، فقد ظهرت أسماء أخوى مشهورة في تاريخ في سنة ١٨٠٨ . أما بعد كاري، فقد ظهرت أسماء أخوى مشهورة في تاريخ كرتوجرافيا التاسع عشر بانجلترا ، مثل بارثلميو Bartholomew ، ثم جونستون .

أما في اللمول الأوزبية الآخرى ، فقد كان في ألمانيا القرن التاسع عشر جغرافيون ممتازون مثل همبولت Humboldt . وراتزل ، وريتر ، وبينك . وبفضل هؤلاء وغيرهم أصبحت ألمانيا أنشط دولة في انتاج الحرائط . وعاش في ذلك القرن ثلاثة من صناع الحرائط الألمان ، هم : بوجابوس Berghaus ، ذلك القرن ثلاثة من صناع الحرائط الألمان ، هم الأطالس والحرائط المشهورة ، كبيرت ، وبيترمان . وقد نشروا الكثير من الأطالس والحرائط المشهورة ، كا يرجع الفضل للألمان أيضا في ابتداع الطرق العلمية لتمثيل التصاريس . وفي

نهاية ذلك القرن أنتج الألمان خمسة نماذج تضاريسية كبيرة المقياس لجبال الألب. وهنا ينبغي أن نشير أيضا إلى الأطالس الفرنسية المعاصرة ، مثل أطلس فيدال دي لبلاش ، وسانت مارتن ، التي استطاعت أن تقف على قدم المساواة مع الإنتاج الألماني .

ثم تُوجت نهاية القرن التاسع عشر بإنتاج بعض الأطالس القومية العظيمة ، مثل أطالس فرنسا وفنلندا والسويد واسكتلندا وتشيكوسلوفاكيا . كما حققت مصلحة المساحة الجيوديسية بالولايات المتحدة الأمريكية إنجازات عظيمة مماثلة . أما أعظم إضافة أمريكية ، فقد تمثلت في الخريطة الأمريكية التي عرفت باسم و الخريطة الفزيوغرافية Physiographic map ، التي أنشأها ولسيم ديفز قد الخريطة الفزيوغرافية وطورها بعد ذلك لوبك A. Lobeck وإيروين رويس E. Raisz وزملاؤهما .

ويبدأ القرن العشرون . وتبدأ معه مرحلة جديدة في علم الكرتوجرافيا ، ولكنها مرحلة بارزة لم تشهد الكرتوجرافيا مثيلاً لما طوال تاريخها الطويل . ونظراً لأهمية هذه المرحلة ، فقد خصصنا لدراستها فصلاً مستقلا فنتقل إليه الآن .

(أنظر قائمة المراجع في نهاية الفصل الثاني) .



الفصل الثاني الكرتوجرافيا في القرن العشرين .

لقد شهد القرن العشرون ثورة هائلة في صناعة الحرائط. فقد خاتمت الحربان العالمبتان – بتهديداتهما الحقيقية والمحتملة فوق جهات الأرض المختلفة – دوافع ملحة وتحديات جديدة للكرتوجرافيا. إذ تطابت العمليات الحربية لكل قطاعات الجيوش – برية وبحرية وجوية – الكثير من الحرائط، بل أدق وأحسن الحرائط. وبالتالي ارتفع انتاج الحرائط إلى مدى مذهل. فمثلاً، قد لا نصدق أن عمليتين فقط من عمليات الغزو التي حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، وهما جبهنا شمالي إفريقيا وساحل نورماندي بفرنسا، قد استخدمنا نحو ۱۸ (ثمانين) مليون خريطة بلغ مجموع وزنها ٣،٩٩٠ طناً.

وحتى إذ تركنا خرائط الحرب جانبا ، نستطيع أن نؤكد أن انتاج وعدد الحرائط الأخرى المستخدمة في الأغراض المدنية أثناء السبعين سنة التي خلت من سنوات القرن العشرين ، يزيد بكثير عما أنتجه الإنسان من محرائط طوال كل عصور تاريخه السابقة .

الواقع أن العصر الذي نعيش فيه يعتبر فريداً في أهميته بالنسبة للكر توجرافيا والحرائط بصفة خاصة ، سواء من حبث الكم أو الكيف . هو عصر لا يزال بخلق دوافع أكثر لنشاط كر توجراني أعظم ، ليس على المستوى القومي فحسب

وإنما على المستوى الدولي أيضا . وبصرف النظر عن الإنتاج الرائع في ميدان الحرائط الكرتوجرافية لكثير من دول العالم ، فهناك اليوم في كل الدول المتقدمة – وكثير من الدول النامية – مشاريع كرتوجرافية طموحة لإنتاج خرائط متنوعة في ميدان التخطيط الطبيعي والإقليمي > لكي تزود هذه الدول بدراسات تفصيلية عن أنماط استخدام الأرض ، وأنماط توزيع السكان ومراكز العمران وغيرها من أنماط توزيع الظاهرات الاجتماعية والإقتصادبة . ومن شواهد ذلك و الأطلس السوفيتي العظيم Grand Soviet Atlas ه الذي طبع سنة ١٩٣٧ ، ثم ظهرت منه طبعات جديدة منقحة ؛ وكذلك جهود البريطانيين والأمريكيين واليابانيين المماثلة في هذا الصدد . ومن أمثلة ذلك أيضا خرائط استخدام الأرض الماثلة في هذا الصدد . ومن أمثلة ذلك أيضا خرائط استخدام الأرض Band-use البريطانية التي بدأت لوحاتها الأولى في الظهور سنة ١٩٣٧ ، ثم مساحة استخدام الأرض الثانية في بريطانيا التي بدأت

كما شهد القرن العشرون أيضا قيام مشروع خريطة العسالم الدولية Internation? map بمقياس ١/ مليون، والذي تقرر في المزتمر الجغرافي الدولي الذي نعمد في باريس سنة ١٩١٣. ورغم ظهور كثير من لوحات هذه الحريطة الدولية، إلا أن المشروع سمع الأسف لم يتقدم بخطى مطردة، وذلك بسبب المنازعات الدولية، وبخاصة الحربين العالميتين، واستسرار التوتر العالمي الناشيء عن الحرب الباردة والساخنة وكذلك انقسام العالم إلى كتل أيديولوجية مختلفة.

والواقع أننا لا نستطيع أن نعدد هنا كل مظاهر التقدم الرائع الذي حققته الكرتوجرافيا فيما انقضى من سنوات القرن العشرين . ولكن يحسن أن نعرض فيما يلي العوامل التي ساعدت على هذا الإنجاز العظيم .

عوامل تقلم كرنوجرافيا القرن الغشرين

هناك في الحقيقة عوامل عديدة ساعدت على نقدم كرتوجرافيا القرن

العشرين ، يمكن تصنيفها إلى مجموعتين . وتتمثل المجموعة الأولى في الدوافع الأساسية التي فرضت على الكرتوجرافيا أن تطور نفسها لكي تقابل الاحتياجات العديدة والمتنوعة من الحرائط الدقيقة ، والتي تطلبتها ظروف الحربين العالميتين ، وتطور أساليب البحث في العلوم المختلفة ، وتطور نظم الحجكم والادارة ، وكذلك التخطيط العلمي الذي أخذت بأسلوبه معظم دول العالم .

أما المجموعة الثانية فهي مجموعة العوامل الفنية التي أدت إلى كل هذا التقدم في ميدان الكرتوجرافيا ، والذي دعت إليه مطالب المجموعة الأولى من هذه العوامل . وما يهمنا هنا هو أن نستعرض هذه العوامل الفنية .

ا - تطور طرق طبع ونشر الخرائط:

من المفيد هنا أن تلم بطرق طبع الحرائط ونعرف تطورها حتى وصلت إلى أساليبها الدقيقة المعاصرة . فبعد اختراع الطباعة في عصر النهضة بأوربا ، إبتكر أسلوب الحفر على النحساس copper engraving لطبع الحرائط ونشرها بهويتلخص هذا الأسلوب في حفر تفاصيل الحريطة على لوح من النحاس باستخدام أدوات خاصة بالجفر ، حتى أنه حين يعظى اللوح بالحبر ثم يتسح ويصبح نظيفا ، يظل الحبر في الشقوق المحفورة فقط لكي ينطبع على ورقة حين نضغطها على اللوح النحاسي . والعيب الرئيسي للوح التحاسي هو ليونته ، حتى أن عدداً قليلا نسبيا من النسخ يمكن طبعه قبل أن تبدأ الحطوط ليونته ، حتى أن عدداً قليلا نسبيا من النسخ يمكن طبعه قبل أن تبدأ الحطوط وتصحيح الحربيطة المحفورة بسهولة . ، ولكن ميزة لوح النحاس هو إمكان تنفيح وتصحيح الحربيطة المحفورة بسهولة . ، ولكن ميزة لوح النحاس هو إمكان تنفيح الحفر . ولهذا السبب لا تزال بعض هيئات انتاج الحرائط تستخدم هذه الطريقة الميشر غرائط الأدمرالية البريطانية) ، وإن كان اللوح المحفور في هذه الحان يستخدم لعمل نسخة واحدة ، تطبع منها نسخ بعد ذلك بالمطريقة الليش غرافية الميش هيئات التي سننتقل إليها الآن .

وفي السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر (١٧٩٨) إبتكو الألمان ٢٩٤ الجنرافيا العملية ٤٦

طريقة الطباعة الليثوغرافية (الطباعة على الحجر) ، وملخصها أن الخريطة ترسم بالشكل العكسي - كما تظهر في المرآة - بحبر شمعي على لوح من الحجر الناعم ، وعندما يمر الحجر على حبر الطباعة فسنوف يلتصبق الحبر بالخطوط المرسومة فقط وويظهر على الورق الذي يضغط على لوح الحجر .

ورغم أن الطباعة على الحجر كانت أرخص وأسهل كثيراً من طريقة الحفر في طبع وانتاج نسخ الحرائط ، فقد ظلت هذه الطريقة فنية بدرجة عالية وتطلبت مهارة فائقة . ولهذا تطورت من هاتين الطريقتين في طبع الحرائط ، طرق أخرى في أواخر القرن التاسع عشر أسهل وأرخص نسبياً في انتاج الحريطة الأصلية على أي نوع من الورق ، وأهم هذه الطرق الجديدة هي : ١ - الطبع الفوتوغرافي photolithography (أي طريقة القران التصوير الفوتوغرافي بالعملية الليثوغرافية) . ٢ - طريقة الحفر الفوتوغرافي photoengraving .

ففي الطريقة الأولى ، تُصور الحريطة المرسومة على الورق فوتوغرافيا إلى الحجم المطلوب ، ثم تُبُسط الصورة السالبة megative على لوح حساس من الزنك أو الألومنيوم . وبعد غسيل اللوح الحساس تظل الصورة عليه (وتعاليج كيمائيا لكي تثبت) ، وتكون قابلة للحبر الشمعي . وبينما تكون المساحات المصورة قابلة للحبر ، نجد المساحات الحالية (التي ليس بها خطوط أو رسوم) طاردة للحبر ، وذلك بجعلها مبللة بالماء . وبعد ذلك يقوس اللوح على اسطوانة مطبعة رحوية (دوارة) ، فتتقل الصورة المحبرة إلى اسطوانة من المطاط ، ومن هذه إلى ورق الطباعة الذي ستظهر عليه نسخ الخريطة الأصلية . وبهذه الطريقة يمكن طبع الخرائط الملونة ترسم أولا نسخ منفصلة نسخة في الساعة) . وفي حالة طبع الخرائط الملونة ترسم أولا نسخ منفصلة لكل لون ثم تطبع بحبث تتوافق فوق بعضها في النهاية . وتستخدم هذه الطريقة أساساً في طبع لوحات الحرائط التي تصدرها الهيئات الحكومية ، وإن كان استخدامها قد أخذ ينتشر في طبع الحرائط الأخرى الصغيرة المقياس . وهذه استخدامها قد أخذ ينتشر في طبع الحرائط الأخرى الصغيرة المقياس . وهذه

هي الطريقة أفادت كرتوجرافيا القرن العشرين فائدة عظمى ، وأبتجت ملايين الحرائط الطبوغرافية الملونة .

أما الحرائط والرسوم البيانية التي تظهر في الكتب والمجلات الدورية فعادة ما يتم انتاجها بالطريقة الثانية – الحفر الفوتوغرافي . فالحريطة هنا تنقل فوتوغرافيا إلى لوح معدني ، وتقوى خطوط الصورة باستخدام مادة راتينجية مقاومة للأحماض ، أما المساحات بين الحطوط فتحفر بواسطة الجمض . ثم يثبت اللوح في قطعة من الحشب ، بحيث يكون سطح الصورة على نفس ارتفاع حرف الطباعة ، وهذا هو ما يعرف باسم « اكليشيه » عند رجال المطبعة .

ب ــ المساحة الفوتوجر امترية: Photogrammetry

يعني مصطلح و فوتوجرامتري و : علم القياس من الصور الجوية . وبائتالي يعني مصطلح المساحة الفوتوجرامترية : انشاء الحرائط الطبوغرافية من الصور الجوية المأخوذة رأسياً من طائرة متحركة . وهذا فرع جديد في كرتوجرافيا القرن العشرين ، وقد حقق خطوات رائعة في السنوات الأخيرة ، ولا زال يدخر الكثير في كرتوجرافيا المستقبل . فقد استطاع الكرتوجرافيون ياستخدام هذا الأسلوب الجديد أن يرسموا الحرائط الطبوغرافية لأوعر جهات الأرض وأصعبها منالاً بالنسبة لوسائل المساحة الأرضية — وهي الأسلوب التقليدي في عمليات المسح الطبوغرافي ورسم الحرائط الناتجة عنه .

والواقع أن تاريخ التصوير الجوي يرجع إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ففي سنة ١٨٥٨ نجح الكرتوجراني الفرنسي « جاسبارد تورناكون G. Tournachon ، في إلتقاط صور فوتوغرافية من بالون على ارتفاع بضعة مثات من الأقدام ، وأنتج منها خريطة طبوغرافية لقرية قرب مدينة بازيس .

وقد. كان الأمريكيون في الحرب الأهلية سنة ١٨٦٧ أول من عرفوا

قيمة الصور الجوية المأخوذة من البالونات في الاستطلاع الحربي ، ثم تبعهم الروس بعد ذلك في سنة ١٨٨٦ . ولكن بالرغم من هذه التجارب المبكرة ، فلم يلعب التصوير الجحري دوراً هاماً في المسح الطبوغرافي إلا بعد اختراع الطائرة قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى بقليل ؛ فقد أتاحت الطائرة أنسب الظروف التي يمكن أن تعمل فيها آلة التصوير (الكاميرا) الجوية . ومع ذلك ، فقد كان على الحرائط الطبوغرافية الدقيقة أن تنتظر نتائج المحاولات العديدة التي بكن الحرائط الطبوغرافية الدقيقة أن تنتظر نتائج المحاولات العديدة التي بدلت لتطوير آلات التصوير وانتاج كاميرات مناسبة للظروف الجديدة .


وهكذا اتضحت تماماً القيمة الكاملة للتصوير الجوي في الاستطلاع الحربي اثناء الحرب العالمية الأولى . وحدث تقدم عظيم منذ ذلك الرقت في دراسة أساليب القياس الفوتوغرافي ، وفي التوفيق بينها وبين رسم الحرائط الطبوغرافية . كما نشرت أثناء هذه الفترة مئات المقالات في المجلات والدوريات العلمية ، وكانت كلها تهدف إلى توضيح قيمة التصوير الجوي في كثير من الميادين العلمية المهتمة بدراسة أنماط سطح الأرض وتوزيعاتها المغرافية ؛ مثل علوم الزراعة والآثار والبيئة الطبيعية (الإيكولوجيا) ، وكذلك علوم الغابات ، والجغرافيا ، والجيولوجيا ، والتربة ، ثم علوم الهندسة والتخطيط الإقليمي .

فمن الممكن أن يكشف لنسا التصوير الجوي حالة رسم الحرائط البقايا الأثرية وأنماطها ، والتي لا يظهر منها أي شكل في حالة رسم الحرائط الطبوغرافية من المساحة الأرضية . كما يستطيع علماء البيئة بمساعدة التصوير الجوي أن يقدروا أعداد الحيوانات البرية ؛ فمثلا يمكن حساب عدد عجول البحر (الفقمات) المصورة على كتلة جليد طافية ، وذلك بشكل دقيق يستطيع منه العلماء أن يحسبوا العدد الواجب ذبحه لكي. يضمنوا مورداً غذائيا مناسبا للعدد الباقي في مثل هذه البيئات الصعبة ، وحتى لا تنقرض حيواناتها نتيجة عدم كفاية الغذاء . كذلك يمكن استخدام الصور الجوية في متابعة إنتشار واتجاه حبال الجليد الطافية ولا تكون مهددة بها وخطرة على الملاحة . كما أكتشف طرق المرور بينها ، ولا تكون مهددة بها وخطرة على الملاحة . كما أكتشف

حديثا أن الآثار الناجمة عن اصطدام النيازك meteorites بالأرض منذ ملايين عديدة من السنين ، تظهر بشكل متميز على الصورة الجوية كدوائر منتظمة كبيرة الحجم ؛ ولم يكن أحد من قبل يشتبه في مجرد وجودها في الحرائط المرسومة من عمليات المساحة الأرضية . وهناك أيضا استخدام عملي ومباشر للصور الجوية، ويتمثل في دراسات التنبؤ الجوي الذي يستطيع المتيورولوجيون من حلاله أن ينبهوا في وقت مبكر - مثلا - عن قرب حدوث بعض الكوارث الجحوية ، ومن ثم يحذروا السكان لكي يجلوا عن منطقة معينة تتهددها عاصفة من نوع عواصف الهيركان hurricane المخربة . وقد تلتقط مثل هذه الصور الجحوية سواء من الطائرة أو من القمر الصناعي satellite .

كيفية إلتقاط الصور الجوية :

أصبحت معظم الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية تُرسم في الوقت الحاضر من الصور الجوية . والصور الفوتوغرافية الجويةهي صور رأسية vertical



(شكل ٧) من سلسلة الصور الفوتوغرافية المأخوذة من الجو ، يمكن رسم خريطة لمنطقة كبيرة في جزء يسير من الوقت الذي تتطلبه المساحة الأرضية .

تلتقط مباشرة إلى أسفل من طائرة متحركة . وتتلخص عملية الإلتقاط في أن كل صورة تالية تغطي حوالي ٢٠ / من الصورة السابقة لها – أي أن تلتقط سلسلة من الصور التي تتراكب أو تتداخل في بعضها البعض، وذلك بهدف انتاج صور مزدوجة في النهاية . وتبدأ العملية بأن تطير طائرة مزودة بآلة التصوير فوق منطقة معينة بحبث يغطي طيرانها سلسلة من الأشرطة الأرضية المتوازية ، بحيث يتداخل كل شريط في الشريط للسابق له وهكذا حتى يتم تغطية كل المنطقة المراد تصويرها جويا (أنظر شكل ٧) .

وقد عرفنا أن الغرض من هذا التراكب أو التداخل هو انتاج صور مزدوجة ، وحين نضع كل صورتين مزدوجتين (صورتان لمنظر واحد) بطريقة بعينة في جهاز صغير يسمى جهاز التجسيم أو « ستيروسكوب بطريقة بعينة أن » فسوف نشاهد منظراً مجسماً لهذه المنطقة إذ تبدير التلال والأودية على شكل نموذج طبيعي بأبعاده الهندسية الثلاثة ــ وبالتالي يمكن أن تُوقع خُطوط الكنتور من هذه الصور المجسمة .

ولكي تحول الصور الجوية إلى خريطة طبوغرافية دقيقة تظهر عليها ظاهرات سطح الأرض الطبيعية (كخطوط الكنتور التي تبين أشكال سطح الأرض من تلال وهضاب ووديان) وكذلك الظاهرات البشرية (كراكز العمران والطرق والترع ...)، توضع الصورتان المزدوجتان في نوع كبير ودقيق من أجهزة التجسيم، يسمى Stereo-plotter، بحيث تظهر فيه صورة المنظر الأرصي مجسمة بأبعادها الثلاثة، وبواسطة نقطة سوداء تتحرك على شاشة المنظر، يمكن للرسام المتمرن أن يتبع دقائق الصورة وخطوط

⁽۱) يتكون أيسط أنواع هذا الجهاز من عدستين ، المسافة بينهما هي نفس المسافة بين عيني الإنسان، وحين ننظر من خلالهما إلى صورتين مزدوجتين لنفس المنظر الأرضي ، نراه مجسماً بأبعاده الثلاثة . وقد نشأ هذا التأثير المجسم نتيجة إلتقاط الصورتين من زاويتين مختلفتين إختلافاً طفيعاً . ويحتوي النوغ المعقد من هذا الجهاز على مناظير مزدوجة ، وهو يستخدم في رسم الحرائط الدقيقة من الصور الجرية .

الكتور ، وبالتالي يحول الصورة المجسمة إلى شكل تخطيطي (هو الحريطة) على لوحة الورق .

هذه باختصار طريقة تحويل الصور الجوية إلى خرائط تفصيلية دقيقة ، وهذا إنجاز ضخم شهدته الكرتوجرافيا في القرن العشرين . على أن هذا ليس بالأسلوب الوحيد الذي يمكن أن نستفيد به من الصور الجوية . فمن الممكن أيضا أن نستخدم الصور الجوية مباشرة في صنع الجريطة ؛ فحينما نوفق الصور الجوية مع بعضها البعض ، يمكن بواسطة شف تفاصيلها المهمة أن نرسم صورة صحيحة لجريطة تفصيلية plan لمنطقة كبيرة . أو لمنطقة المدينة وما حولها (شكل ٨) . وقد سبق أن أشرنا إلى المدى الذي يمكن أن نستفيد منه من الصور الجوية في مجالات العلوم المختلفة ، فهي تزودنا بمعلومات كثيرة عن من الصور الجوية في مجالات العلوم المختلفة ، فهي تزودنا بمعلومات كثيرة عن وظاهرات سطح الأرض .

والواقع أن الحرب العالمية الثانية ، منذ نشوبها في سنة ١٩٣٩ ؛ قد أعطت قوة دافعة جديدة في مجال استخدام التصوير الجوي . وبحاصة في المخابرات العسكرية . فقد أعدت الدول المعنية مئات الرجال والنساء لهذا ألعمل الضخم منذ قيام هذه الحرب ، ودربتهم على أساليب تفسير الصور الجوية . كما أدخلت تحسينات محسوسة في كاميرات التصوير وأجهزة التجسيم وأشرطة الأفلام .

وقد حدث تطور هائل في مجال التصوير الجوي خلال الثلاثين سنة تقريبا التي انقضت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . فقد استُخدم التصوير الجوي في مسح مناطق الباءان النامية والمتخلفة ، وتم إنجاز عمليات المسح هذه بصورة أسرع وأرخص مما هو الحال في عمليات المساحة الأرضية . وقد ساعد هذا كثيرا في تقييم موارد مثل هذه المناطق ، وأتاح رسم سياسة تخطيطية متقنة لتطوير هذه الموارد وتنميتها . كما أن التطورات الحديثة في مجال التصوير الجوي، قد مكنت من توسيع المنطقة الأرضية المراد مسحها جويا ، والمحصورة بين نقط محددة .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(شكل ٨) صورة جوية لمدينة بورت سودان ــ السودان

على أن التصوير الجوي له عيوبه أيضا وظروفه التي تجعله قاصراً في بعض النواحي . فبالرغم من أن التصوير الجوي قد عمل على زيادة ونمو المساحة الأرضية ، إلا أنه لا يمكن أن يحل محلها أو يلغيها تماماً . فستظل هناك مناطق من الصغر بحيث لا نجد مبرراً لتكالبف سحها جوياً والتي ستكون في هذه الحالة أعلى بكثير من تكاليف المساحة الأرضية . كذلك سنجد مناطق أخرى

محجوبة بالنباتات الطبيعية إلى الحد الذي يجعل تصويرها جوياً أمراً غير عملي . أضف إلى ذلك استحالة التصوير الجوي خلال السحب الكثيفة . وعلى أية حال ، فكل عمليات المسح الجوي تحتاج أولاً إلى عمليات مسح أرضي يتبغي القيام بها لضبط نقاط البدء والانتهاء في المسح الجوي ، وكذلك لمراجعة تفاصيل المسح الجوي على الأرض نفسها .

وكما هو الحال في المساحة التي تستخدم اللوحة المستوية (البلانشيطة) plane table ، يجب أن يكون هناك عدد معين من النقط المحددة على الأرض بواسطة المساحة الأرضية . ويجب أن تتحدد هذه النقط بوضوح على الأرض ، حتى يمكن توقيعها بالضبط على الصور الفوتوغرافية . وبعد ذلك ، يصبح من السهل توقيع التفاصيل إما من الصور الفوتوغرافية مباشرة ، أو باستخدام آلات التجسيم الدقيقة مثل جهاز stereo-plotter . ويجب آلايغيب عن بالنا – على أية حال – أن ميزة التصوير الجوي تكمن أساساً في أننا نستطيع عن طريقه أن نصور منطقة كبيرة جداً من الجو في خلال بضعة أيام ، بهنما قد يتطلب مسح هذه المنطقة بوسائل المساحة الأرضية بضعة منوات .

الأقمار الصناعية والتصوير الجوي :

أسفر التقدم العظيم في مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا العلمية عن بدء عصر الفضاء في سنة ١٩٥٧ . وأطلقخلال السنوات العشرة التالية أكثر من من قمر صناغي إلى مدارات حول الكرة الأرضية . وكان من أهم نتائج هذا الانجاز العظيم ، تلك الثورة العلمية في الدراسات الجيوديسية (الجيوديسيا geodesy هي علم ودراسة تقوس سطح الأرض) .

وكتنيجة لثورة المعلومات الجديدة التي أتاجبها هذه الأقمار : أصبح الجيوديسيون على وشك حل المشكلة القديمة التي حيرت العلماء في الماضي ، وهي المشكلة الحاصة بشكل الأرض نفسها . وكان أول قمر صناعي صمم

لتقديم القياسات الحاصة بهذا الموضوع، هو القمر « أنا رقم ١ ب ١٤ ANNA » الذي أطلقه الأمريكيون في سنة ١٩٦٢ ، ثم تتابعت بعده أقمار جيوديسية أخرى أطلقها الأمريكيون والسوفيت والبريطانيون مئذ سنة ١٩٦٥ و ١٩٦٦ . وتمثل هذه الأقمار أعظم وسائل نستطيع أن نرسم منها الحرائط المختلفة التي تبين مقدار انحراف شكل الأرض عن الشكل الكروي الصحيح .

وفيما يختص بدور الأقمار الصناعية في التصوير الجوي لعمل الحرائط ، فقد أثبت هذه الأقمار أنها لا تقل في هذا الشأن عن الطائرات ؛ فهي مثلها تقدم ظروفاً ملاحية جوية مناسبة لكاميرات التصوير . بل لقد اكتشف العلماء في نفس الوقت أن الكاميرا المحمولة بقمر صناعي قادرة على تصوير شقة مستطيلة من الأرض طولها نحو ٣٠٠٠ ميل في كل عشرة دقائق . وكان معنى هذا أنه من الممكن رسم خرائط لكل سطح الأرض خلال بضعة أيام ، وأن المسح الطبوغرافي أصبح سهلاً نسبيا — وكان من قبل يحتاج من البعثات العلمية إلى شهور طويلة مضنية حتى تكتمل عملية المسح .

أي دولة ذات موارد مالية وفنية وقادرة على أن تبعث بأقمارها الصناعية حول الأرض ، تستطيع إذن أن ترسم خرائط لكل أجزاء الأرض ... إذ لم يعد هناك جزء من الأرض بعيد عن منال كاميرات الأقمار الصناعية ، ولا يخقى علينا في هذه المناسبة الدور الذي تلعبه الأقمار الصناعية في مجال التجسس والمخابرات الحربية .

ومع أن تكاليف التصوير الجوي لا زالت مرتفعة ، وأن على علماء الطبيعة الأرضية والجغرافيا والآثار أن ينتظروا عقداً آخر حتى يستفيدوا تماما وبطريقة عملية من الصور الجوية في دراساتهم العادية ، إلا أن التصوير الجوي في عجال الفضاء قد أضاف بالفعل بعداً جديداً وساحراً في دراسات أولئك العلماء المهتمين بفهم طبيعة وشكل سطح الأرض . ولدينا اليوم صوراً جوية إلتقطت لسطح الأرض من مئات الأميال في الفضاء الحارجي ، ومنها

مثلاً صورة شبه جزيرة الدكن الهندية التي أخذت من ارتفاع ٢٠٠ ميل فوق سطح لأرض ، وصورة أخرى لمنطقة القرن الإفريقي ومدخل البحر الأحمر ، وثالثة لمنطقة قناة السويس وخليج السويس ، وغيرها كثير . مثل هذه الصور الطبيعية الصحيحة ، والجميلة في نفس الوقت يمكن أن تكون لوحات جذابة في الأطالس الدراسية .

ج ـ تطور أجهزة المساحة الأرضية :

لكي ندرك ما حدث من تطورات جديدة في عمليات المساحة الأرضية ، يحسن أن نلم أولا — وباختصار — ببعض المبادىء الأساسية في إنشاء الحرائط ، ويتضمن إنشاء الحريطة التفصيلية إجراء قياسات معينة : تختص بالمسافة ، وبالزوايا الأفقية والرأسية ، والانحرافات bearings لتحديد الاتجاهات ، ثم خطوط العرض والطول لتحديد المواقع على سطح الأرض .

وتتمثل أبسط طرق رسم الحرائط في قياس المسافة . فمن الميادىء الهندسية نعرف أنه إذا كان لدينا الأطوال الثلاثة لجوانب المثلث – ودون معرفة قياس أي زاوية من زواياه – فلا بد أن ينشأ من هذه الأطوال الثلاثة شكل واحد فقط من المثلث . فمثلا ، الحديقة التي تأخذ شكل المستطيل ، تتكون أساساً من مثلثين . فإذا قسنا أطوال جوانب الحديقة الأربعة وكذلك أحد قطري المستطيل ، يمكن في هذه الحالة رسم خريطة تفصيلية لهذه الحديقة . إذن ، حينما نقسم المساحات غير منتظمة الشكل – مثل الحقول والمدن وغيرها – إلى مجموعة من المثلثات ، يصبح في الإمكان قياس أضلاعها وبالتالي نستطيع رسم خرائط دقيقة لها . هذه الطريقة من طرق المساحة الأرضية، تسمى طريقة و الأشكال ثلاثية الأضلاع Trilateration » وهي – كما نرى – لا تتطلب أي قياسات لؤوايا المثلثات .

ورغم ما يبدو من بساطة وسهولة في هذه الطريقة ، إلا أن استخدامها ما منذ حوالي منتصف الخمسينات ــ وفي أكثر المساحات الأرضية تقدماً

التي تستخدم الأجهزة الإلكترونية المتطورة . فقد كانت صعوبة عملية قياس المسافات بالطرق التقليدية السبب المباشر في عدم انتشار هذه الطريقة البسيطة في عمليات المساحة الأرضية .

فغي عمليات المساحة ، يستخدم المساحون تنوعاً من الأدوات لقياس المسافة ، وتشمل الجنازير chains (طول الواحد منها ٢٠ متراً) والأشرطة المصنوعة من الصلب . ولكن الأشرطة الصلبية تتمدد وتنكمش بسبب تغير درجات الحرارة ، ويحب أن يؤخذ هذا في الإعتبار . ولذلك كانت معظم قياسات المسافة الدقيقة – حتى وقت قريب – تتم بواسطة أشرطة معدنية مصنوعة من سبيكة النيكل والصلب invar tapes ، فهي قليلة التأثر جدا بدرجات الحرارة . وتتميز عمليات القياس بهذا الشريط (٣٠ متر) بدقتها العظيمة ، ولكن حين نقيس بها مسافات قد تمند عدة كيلومترات ، تصبح عملية القياس شاقة وبطيئة . ولهذا لم تكن طريقة د الأشكال ثلاثية الأضلاع ، طريقة عملية في مسح المناطق العظيمة المساحة ، وكان من الفروري أن يلجأ المساحون إلى طرق أخرى – أكثر تطوراً – لقياس المسافات ؛ وهذا ما تحقق في منتصف الحمسينات .

وحتى الستينات من هذا القرن ، كانت طريقة و المساحة بالمثلثات الشبكية وتقوم هذه الطريقة على الحقيقة المساحة النموذجية والسائدة في العالم كله . وتقوم هذه الطريقة على الحقيقة الهندسية التي تقول بأنه إذا كانت زوايا المثلث الثلاث معروه، لنا (من خلال قياسها باللرجات) وكذلك طول أحد أضلاع هذا المثلث ، فمن الممكن حينئذ حساب طول الضلعين الآخرين . فإذا كان لدينا خط قاعدة base line قسناه بدقة ، نستطيع منه أن نحدد نقاطاً أخرى فوق كل مساحة الدولة أو الإقليم على شكل سلسلة أو شبكة من المثلثات . وقد حدث هذا بالفعل في عمليات مسح مصر طبوغرافيا . وحدث كذلك في بريطانيا حيث نجد فيها ثلائة خطوط قاعدية قيست على الأرض (أحدها على سهل سالسبوري ، والحطان الآخران في اسكتلندا) . وتم تحديد كل النقاط المساحية الأخرى ، التي نوجد عادة فوق قمم التلال ، يقياس زوايا مثلثاتها .

قياس الزوايا: ويتم قياس الزوايا ، الأفقية والرأسية، بجهاز التيودوليت دلمه دلمه دلم أجهزة قياس الزوايا دقة وضبطاً. وهو أساساً عبارة عن تلسكوب قوي متصل بقرصين على شكل دائرتين مدرجنين إحداهما أفقية (٣٦٠) والأخرى رأسية. ويرتفع الجهاز على حامل له ثلاثة أرجل، وبواسطة مسامير الضبط يستطيع المساح أن يحرك الجهاز حركة أفقية ليقرأ قياسات دقيقة للزوايا الأفقية المحصورة بين نقطتين مرئيتين. أما حين يحرك الجهاز رأسيا، فيستطيع أن يقرأ الزوايا الرأسية التي يستخدمها في حساب الاختلافات في الارتفاع . وتحدد مصلحة المساحة نقط الروبير Bench-marks ، وهذه عبارة عن نقط أو علامات محفورة على الصخر أو مثبتة على حوائط المباني ، وقد الميس ارتفاعها بدقة بالنسبة لمستوى سطح البحر عن طريق سلسلة من الميز انيات المحسيلية lievelling . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وعادة ما يكتيب إرتفاع هذه النقط فوق سطح البحر على الحرائط . وسميلية plans . و المحرود و ا

والبوصلة المنشورية prismatic compass جهاز آخر يستخدم في قياس الزوايا الأفقية والانحرافات (۱) . ويمكن حفظ البوصلة المنشورية في جيب المساح ، ولذلك فهي مفيدة في المساحة السريعة والتقريبية . وهي تتكون من بوصلة مغنطيسية ومنشور زجاجي (ومن هنا سميت بهذا الاسم) يرتفع فوقها من أحد جوانبها ؟ حتى يستطيع المساح أن ينظر من خلاله إلى الهدف الذي يوجه البوصلة إليه (عن طريق شظية رأسية في الجانب المقابل للمنشور) ،

⁽١) الانحرافات نومان : أولهما هو الانحراف الحفراني أو الحقيقي، وهو هبارة عن مقدار الزاوية التي يصنعها أي إتجاء مع خط الشمال الجغراني - وهو الحلط الواصل بين مكان الراصد والقطب الشمالي .

أما النوع الثاني فهو الانحراف المنطيبي ، وهو عبارة عن مقدار الزاوية التي يصنعها أي إتجاء مع خط الشمال المفتطيمي - وهو الحط الواصل بين مكان الراصد والقطب المفتطيمي الشمالي .

ثم يقرأ درجة الانحراف في المنشور في نفس الوقت . وكثيرا ما تستخدم البوصلة المنشورية في طرق الترافرس compass traverses ، التي يستطيع المساح من خلالها أن يقيس الانحرافات على طول منطقة التجوال . وحين تقترن قياسات الانحرافات بقياسات المسافة ، يمكن توقيع هذه الانحرافات على لوحة الورق لتكوين خريطة أولية . ثم تحدد التفاصيل بعد دلك على طول المنطقة ، مثل المباني والطرق والمجاري الماثية ، وذلك بأخذ انحرافات من عدة نقاط _ ولا نحتاج حيثة لقياس المسافات .

وتعطى البوصلة المنشورية انحرافات مغنطيسية ، تفيد في تحديد الاتجاهات . ولكن هذه الانحرافات تختص بالشمال المغنطيسي ، ولذلك يجب إجراء عملية تصحيح لإيجاد الشمال الجغرافي أو الحقيقي . وهذه عملية تحتاج إلى بعض الحسابات ، كما أن البوصلة — بالاضافة إلى ذلك — تتأثر بوجود أي أدوات حديدية بالقرب منها . لذلك يمكن قياس الانحرافات الحقيقية (أي الانجاهات من خط الطول الذي يشير إلى الشمال الجعرافي) بشكل أدق بواسطة جهاز التيودوليت . أما معرفة خطوط العرض والطول فتعتمد عادة على الأرصاد الفلكية لكي يعرف المساح خط الطول ، يقوم ببعض الأرصاد الفلكية لكي يعرف الوقت المحلي ثم يقارفه بوقت خط جرينتش وهو خط طول صفر درجة (۱) .

وبمجرد أن يحدد المساح مواقع وارتفاعات سلسلة من النقط في منطقة معينة ، يبدأ في عملية رسم التفاصيل الطبوغرافية — كالتلال والأنهار والطرق والمدن — التي تقع بين هذه النقط . وقبل الحرب العالمية الثانية ، كانت تستخدم

⁽۱) يستخدم الملاحون في السفن جهازاً صغيراً يسمى الكرونوميتر chronometer لإيجاد خط الطول (وهو نوع من الساعات الدقيقة الغاية) ، وجهازاً آخر يسمى سكستانت sextant لإيجاد خط العرض ؛ وذلك لتحديد موقع السفينة بالنسبة لخط الطول والعرض . ومنذ الحرب العالمية الثانية بدأت السفن تستخدم طرقا إلكترونية حديثة (مثل الرداروالموجات اللاسلكية) وذلك لتوجيه السفينة محصوصاً في حالات الفياب والسحب الكثيفة .

في عملية الرسم هذه مساحات اللوحة المستوية (البلانشيطة) plane table surveys والبلانشيطة عبارة عن لوحة رسم مستطيلة الشكل ومصنوعة من الخشب ، وترتكز على حامل بحييث يمكن تحريك اللوحة فوقه حركة أفقيةدائرية . وتثبت فوق لوحة البلانشيطة لوحةً من الورق يتم فوقها رسم الحريطة المطلوبة . وعلى لوحة الورق تحدد كل النقط المعروفة وتوقع بدقة وبمقياس رسم مناسب . وتوضع اللوحة في مكان معروف ، ثم يستخدم المساح مسطرة توجيه (العضادة) alidade لينظر من خلالها إلى النقط المعروفة الأخرى، وبهذه الطريقة يوجه اللوحة التوجيه الصحيح . وبعد تثبيت اللوحة ، ينظر من خلال مسطرة التوجيه إلى النقط الأخرى التي يراها مهمة من الناحية الطبوغرافية ، مثل أركان الحقول والمنازل ، ثم يرسم خطا ــ شعاعاً ــ بالقلمالرصاص من موقعه هو إلى الظاهرة التي يريد رصدها . ثم ينتقل إلى موقع آخر ويوجه اللوحة مرة أخرى وينظر إلى نفس التفاصيل ، ثم ينتقل مرة ثالثة وهكذا . وحيثما تتقاطع ثلاثة خطوط موجهة إلى نفس الظاهرة في نقطة ،فيكون موقعها قد clinometer ، وهو عبارة عن جهاز توجيه آخر يقرأ من خلاله زوايا الارتفاع أو الانخفاض (يقيس الاختلاف في الارتفاع بين نقطتين) . وبهذه الطريقة تنشأ الحريطة التفصيلية ببطء على لوحة الورق ــ وذلك إذا كانت الرؤية جيدة .

وقد أشرنا من قبل إلى أن المساحة الفوتوجرامترية (من الصور الجوية) قد حلت إلى خذ كبير محل المساحة الأرضية على اللوحة المستوية منذ فترة الحرب العالمية الثانية .

المساحة الأرضية السريعة :

وبالرغم من انتشار المساحة الفوتوجرامترية ، إلا أن المساحة الأرضية قد شهدت أيضًا ثورة في طرق المسح الطبوغرافي منذالخمسينات من هذا القرن ،

ered by in combine the samps are applied by registered versions,

وبخاصة خلال تطور جهازين جديدين يستخدمان في قياسات المسافة بسرعة ملحوظة ، وهما : التيلوروميس tellurometer ، ثم جهاز الجيوديميس geodimeter .

وقد ظهر جهاز التيلوروميتر أولا في جنوب إفريقيا ، وهو يقيس المسافات بواسطة تسجيل الوقت الذي تنتقل فيه الموجات الكهرومغنطيسية electromagnetic بين نقطتين مرثبتين . ويمكن استخدام هذا الجهاز لمسافات قد تمند إلى ٨٠ كيلومترا ، وهو صالح أيضا في الأحوال التي يسود فيها الضباب ، ولتسهيل العمل فوق المسافات الطويلة ، فقد زودت أجهزة التيلوروميتر بهاتف (تليفون) متنقل . وتصل دقة التيلوروميتر إلى نحو ١ : ١٠٠,٠٠٠ - أي نحو سنتميتر في كل كيلومتر .

أما الجهاز الجديد الآخر ، الجيوديميتر ، فيسجل سرعة الموجات الضوئية ، وكان أول ظهور لهذا الجهاز في السويد . والجيوديمتر أكثر قدرة ونجاحاً من التيلوروميتر في حالة المسافات القصيرة . وكلاهما يقيس المسافات – لا الزوايا – ومن ثم فطريقة المساحة المستخدمة هي المثلثات المقاسة الأضلاع ، أي الأشكال الثلاثية الأضلاع ntrilateration (التي أشرنا إليها في أول هذه اللواسة) وليست طريقة المثلثات الشبكية مسح الهند بطريقة المثلثات الشبكية قد بين الطريقتين ، قذكر أن عمليات مسح الهند بطريقة المثلثات الشبكية قد استخرقت نحو مائة سنة حتى اكتملت ؛ بينما استرقت عمليات مسح استراليا بالطريقة الحديثة (المثلثات المقاسة الأضلاع) والتي استخدمت الأجهزة الجديدة في قياس المسافات ، أقل من عشرة سنوات .

كذلك بدأت طرق المسح الأرضي تستخدم في السنوات الأخيرة: الأقمار الصناعية وأشعة الليزر laser beams والحاسبات الإلكترونية computers . واختلفت وهكذا تغيرت أجهزة وأساليب المساحة الأرضية تغيراً جذرياً ، واختلفت عما كان يجري في القرن التاسع عشر حينما كانت المسافات تقاس بالخطوة ثم

بجنزير المساح . وقد أضاف كل هذا إلى الثورة الهائلة التي شهدتها صناعة الحرائط في القرن العشرين .

ومع كل هذا التقدم الذي شهدته كرتوجرافيا القرن العشرين ، فلا زال نحو ٧٥ / من سطح الأرض اليابس ينتظر رسم خرائط طبوغرافية له بمقياس مناسب ــ مثلا مقياس ٥٠,٠٠٠/١ .

أقسام الكرتوجرافيا المعاصرة

لقد أصبح ميدان الكرتوجرافيا ميدانا فسيحاً ومتطوراً بفضل العمليات والأساليب الفنية الجديدة في صناعة الحرائط ، وكذلك بفضل ثروة المادة المتجمعة من التصوير الجوي وبيانات التعدادات المختلفة (سكانية وزراعية وصناعية) وغيرها من مظاهر نمو وتطور المجتمع المنظم في العصر الحديث.

وكان هذا كله مدعاة لتطور الكرتوجرافيا السريع في السنوات الحديثة ، وإلى تفرعها إلى عدد من أنواع النشاط الكرتوجرافي المنفصل . وفي هذا الانفصال دلالة طبيعية على النمو ، ذلك أنه حين تتطور العلوم أو الفنون ، لا بد أن يتفرع كل علم إلى أقسام تخصص بية مختلفة .

وفي الوقت الحاضر ، هناك مرحلتان متميزتان يتألف منهما ميدان الكرتوجرافيا برمته ، وبالتالي يمكن التمييز بين الحرائط التي تُنتج في كل منهما :

الطبوغرافية التفصيلية لبيان المناطق الأرضية والمناطق البحرية ، وهي بالطبع الطبوغرافية التفصيلية لبيان المناطق الأرضية والمناطق البحرية ، وهي بالطبع خرائط كبيرة المقياس وتبين تفاصيل الظاهرات الطبيعية كخطوط الكنتور الي تحدد أشكال سطح الأرض ، والغابات ، والمجاري المائية كالأمهار والوديان ، وتبين كذلك الظاهرات البشرية (أو الصناعية) كالترع والمصارف والطرق

والسكك الحديدية ومراكز العمران المدنية والريفية . ويعتمد هذا النوع من الحرائط على العمليات المساحية الأرضية أو الجوية ، التي يقوم بها أولا المساحون

المدربون ، ثم يسلمون نتائج ورسوم ما أجروه من عمليات مساحية دقيقة إلى الكرتوجرافيين الرسامين الذين يقومون بعملية الرسم النهائية حتى تكتمل الحريطة الطبوغرافية ويم طبعها . ويهم هؤلاء الكرتوجرافيون في خرائطهم بأمور معينة مثل شكل الأرض ومناسيب الارتفاع عن سطح البحر وتفاصيل الموقع . وهم يكونون مجموعة محترفة من الكرتوجرافيين تعمل في مصالح المساحة القومية وهيئات المساحة العسكرية بالدول المختلفة . و كما ذكرنا للساحة القومية وهيئات المساحة الحرائط الطبوغرافية والتفصيلية التي تتضمن نصنع هذه المجموعة عادة الحرائط الطبوغرافية والتفصيلية التي تتضمن المعلومات وبيانات عامة (ولذلك تسمى هذه المجموعة من الحرائط بالحرائط العامة الغرض) ، ومن ثم تؤلف هذه الحرائط القاعدة الأساسية ، التي يبدأ منها عمل الكرتوجرافيين في المرحلة الثانية .

٢ — أما المرحلة الثانية من النشاط الكرتوجرائي فغير واضحة التحديد ، وإن كانت على العموم تشمل الحرائط الحاصة special maps أو الحرائط الموضوعية thematic maps ذات المقياس الصغير . ومن أمثلتها الحرائط المحيولوجية ، وخرائط النربة ، والمناخ ، والحرائط الاقتصادية بما تشمله من خرائط استخدام الأرض والحرائط الزراعية والصناعية ، ثم الحرائط السياسية والتأريخية ، والحرائط الإجتماعية بما تشمله من خرائط السكان والعمران واللحوال الصحية والتعليمية — وهذه كلها عبارة عن خوائط توزيعات لظاهرة مكانية (جغرافية) أو لأكثر من ظاهرة مكانية .

المهم أن فئة الكرتوجرافيين التي تتتمي إلى هذه المرحلة من النشاط الكرتوجرافي ، لا تصنع في معظم الأحوال خرائطها الحاصة نتيجة عمليات المساحة الدقيقة ، وإنما تستخدم الحرائط الطبوغرافية والتفصيلية كخرائطها أساسية ، تجمع منها ما تحتاج إليه من بيانات أولية ، ثم تشرع في عمل خرائطها

التي تضمنها علاقات جديدة وتعميمات وغير ذلك من معلومات خاصة تخدم أغراض بحوثهم ودراساتهم . وينتمي إلى هذه الفئة من الكرتوجرافيين : الجغرافيون والجيولوجيون وعلماء الاقتصاد والتاريخ والسياسة والاجتماع والسكان وغيرهم ممن يعملون في ميادين العلوم الطبيعية والاجتماعية ، ويحاولون خلال بحوثهم العلمية فهم وتفسير المركب الطبيعي والإجتماعي على سطح هذه الأرض . ولدينا في هذا الخصوص موضوعات وبيانات أساسية عظيمة التنوع والتباين بشكل غير محدود ، كما نجد العديد من طرق التمثيل الكرتوجرافي والتباين بشكل غير محدود ، كما نجد العديد من طرق التمثيل الكرتوجرافي التي تستخدم لإنتاج أنواع مختلفة من الحرائط الخاصة أو خرائط التوزيعات الصغيرة المقياس في مختلف الميادين العلمية .

وفي داخل كل من هاتين المرحلتين الكبيرتين ، نجد هناك تخصصاً عظيما في أطوار جمع المادة وتصميم الحرائط ، كما هو الحال في الأطوار أو المراحل الثانوية التي تمر بها صناعة الحريطة الطبوغرافية من مسح ورسم وطبع . على أنه يجب أن نلفت النظر إلى أن كل هذه التخصصات والمراحل الكرتوجرافية تتداخل في بعضها البعض ، وبالتالي فإن التقسيم الصارم بينها أمر نادر الحدوث . صحيح أن هناك اعتبارات تفصل عادة بين الكرتوجرافيين المعنيين بالمساحة الطبوغرافية وبين أولئك المعنيين بجمع وتوليف الحرائط الحاصة ، ولكن هذه الاعتبارات لا تخلق بالفرورة هوة واضحة المعالم بين المجموعتين : ذلك لأن الأساليب الفنية التي تستخدمها كل فئة تتشابه في كلها المرحلتين ، كما أن كرتوجرافيي المرحلة الأولى والذين يعملون في مصالح المساحة القومية ، لا يقتصر نشاطهم في الوقت الحاضر على إنشاء الحرائط الطبوغرافية فقط ، وإنما قد يقومون أيضا برسم أنواع معينة من الحرائط الطبوغرافية فقط ، وإنما قد يقومون أيضا برسم أنواع معينة من الحرائط السكان .

مراجع ألفصلين الأول والثاني

- ١ -- محمد صبحي عبد الحكيم وماهر الليثي (١٩٦٦) ، "غلم الحرائط ،
 الجزء الأول ، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة (الفصل الأول) .
- ٢ نفيس أحمد (١٩٤٧) ، جهود المسلمين في الجغرافيا ، الألف كتاب
 (٢٧٢) ترجمة فتحي عثمان باشراف وزارة التربية والتعليم
 المصرية (الفصلان الثالث والخامس) .
- Clare, W.G. (1964), « Map Reproduction », Cartographic Journal, vol. 1, pp. 42-48 (London).
- Crone, G.R. (1953), Maps and their Makers, Hutchinson: London. t
- Debenham, F. (1955), Map Making, 3rd ed., Blackie: London, o (pp. 193-224).
- Raisz, E. (1948), General Cartography, 2nd ed., New York, (Part v One: The History of Maps).
- Robinson, A.H. (1960), Elements of Cartography, 2nd ed., New A York, (Chapter 1: The Art and Science of Cartography).

الفصل الثالث أدوات وأجهزة الرسم

يتعامل كثير من الناس مع الخرائط ويستخدمونها بطرق محتلفة ، فهناك السائح وفتى ألكشافة وسائق السيارة ورجل الإدارة وكذلك الكثير من دارسي الآثار والتاريخ والاقتصاد والاجتماع والسياسة والزراعة والحرب . كل هؤلاء يستخدمون الخرائط بطريقة أو بأخرى . ومع ذلك ، فلا يمكن أن نطلق على هؤلاء لفظ ، كرتوجرافيين Cartographers . فالكرتوجرافيون هم فقط أولئك المشتغلين بإعداد ورسم الحرائط ، وبالتالي يندرجون تحِت عدة فثات . فمنهم العالم الباحث الذي يجد لزاماً عليه أن يعد الخرائط كأداة من أدوات البحث تساعده على التحليل الذي قد يستنتج منه معلومات ومعرفة جَدَيدة . ومن الكرتوجر افيين أيضًا ذلكُ الكَاتُب الذي يَستخدم الخرائط كبديل عن الكلمة المكتوبة ، أو كأداة مساعدة في عرض هذه الكلمة سواء أكانت في كتاب أو مقال أو أطلس . وهناك أيضا رسّام الحرائط الطبوغرافية الذي يعرض في هذا النوع من الحرائط نتائج المسح الميداني أو المسح الجوي photogrammetric survey ، وكذلك الرسام الفنان draftsman الذي يرسم الحرائط من أجل شخص آخر . كل هؤلاء كرتوجرافيون بشكل أو بآخر . وكل منهم يجد أن من المفيد له أن يكون ملماً بالطرق والأساليب الأساسية المستخدمة في الكرتوجرافيا . وتلخل كل عمليات العرض المتضمنا في عمل أو صناعة الحريطة تحت تصنيف أساسي هو ما اصطلح على تسميته بد التكنيك الكرتوجرافي ٤ – أي طرق وأساليب الإنجاز في الكرتوجرافي . وعملية الرسم الفعلي هي مجرد جزء فقط (يزان كان جزءاً مهماً) من المدبهود الفني الداخل في صناعة الحريطة . ويتضمن هذا الجزء الطرق الآلية mechanical التي بواسطتها تتوقع الخطوط رسرموز والحروف وغيرها من العلامات على سطح ورقة الرسم . وهذه هي ما نسميها : أساليب الرسم Sarting techniques ، وهي كما ذكرنا جزء مهم من محموع التكنيك الكرتوجرافي .

وتستازم عملية الرسم بالفرورة أساليب أخرى لإستنتاج أنواع كثيرة من عناصر القياس ، مثل طرق تحديد أبعاد شكل نريد رسمه بحيث يكون صحيح المقياس ، أثر طرق تقسيم الخطوط إلى أجزاء متساوية ، أو تحديد أطوال معينة على خطوط الأقواس . بعض هذه الطرق يحتاج إلى علم الحساب ، وبعضنها يمكن انجازه بمساعدة أدوات بسيطة . بينما يتطلب بعضها الآبخر أنواع مختلفة من عمليات الرسوم البيانية .

ولما كانت أنواع واستخدامات الحرائط تتعدد بشكل عظيم ، فنجد أن سراتب الأنواع المختلفة من الرسوم الفنية والعمليات القياسية التي ينبغي على الكرتوجرافي أن يقوم بها ، تتدرج من الأشياء البسيطة كرسم الحطوط المستقيمة ، إلى عمليات أكثر تعقيداً منل قياس مساحة غير منتظمة الشكل ، ثم إلى الأساليب الفنية الأكثر تقدماً مثل تطبيق ظرق النظليل أو التلوين على خريطة تجهز للطباعة . ولكي تحيط بكل الأساليب الممكنة التي قد يواجهها صانع الحريطة ومستخدمها ، فقد يحتاج الأمر إلى بضع كتب من هذا الحجم ، ومع ذلك يجد بعض الناس أن من المفيد لهم أن يلموا بكثير من الأساليب الكرتوجرافية غير دقيقة التخصص : ومن هؤلاء ذلك الباحث الذي يصنع الخرائط بهدف أن تعينه في أبحائه الحاصه ، وكذلك الدارس أو الطائب الذي يرسم خرائط صغيرة ومتو عطة الفياس لعرص بيانات دراسته عرضاً جغرافياً

(مثل توزيع الظاهرات وتصوير علاقاتها المكانية) ، ثم ذلك الذي يباشر عملاً كرتوجرافيا كان قد كـلـّف أحد الرسامين بالقيام به .

إذن ينبغي على الباحث أو الطالب الذي يجمع البيانات الحاصة بخريطة أصلية يريد أن يرسمها لإستخدامه الشخصي أو لعمل دراسي قابل للنشر ، ينبغي أن يكون ملماً بالأساليب اليدوية والطرق الأساسية التي تحتاجها عملية التجميع والتوليف وكذلك العمليات الأساسية في رسم وقياس الحوائط _ إلى الحد الذي يصل به إلى المستوى المعقول .

والأدوات والوسائل التي يستخدمها الرسام عادة بسيطة نسبيا . وهي أساساً مصممة بحيث تعطيه قدراً عطيماً من الإتقان والدقة . وكل ما هو مطلوب ، قدر قليل من الدراية والمهرة حتى يمكن استخدام هذه الأدوات بشكل مناسب ومضبوط ومهارات لرسم يمكن أن تكتيب مع شيء من التمرين والمثابرة ، وهي كأي مهارة أخرى تتطلب التنسيقي بين اليد والعين والذهن .

مهمات الرسم

تتنوع المواد والأجهزة والآلات التي قد يستخدمها الكرتوجرافي حتى أنها قد تؤلف قائمة طويلة جدا . على أن معطم عمليات الرسم تحتاج فقط لعدد صغير من الآلات والأجهزة . ومن المقيد لأي طالب لديه بعض الاستعداد في رسم الحرائط والرسوم البيانية التفريبية ، أن يحصل على مهمات الرسم الأساسية . فتكاليف الفئات غير المستهلكة من هذه المهمات والمواد صغيرة نسبياً ، لأن الأنواع الجيدة من الآلات والأجهزة يمكن الحصول عليها من السوق بأسعار متباينة تماما . أما فئة المواد المستهلكة مثل الأوراق والألوان والأحبار وأقلام الرصاص ، فيمكن شراؤها حسب الحاجة اليها . وهناك موزعون عديدون لأجهزة وأدوات الرسم ، وغالباً ما نجد في أي مؤسسة

تجارية للرسم تنوعاً كبيراً نسبياً يمكن أن نختار منه . ولما كانت الآلات المحتازة الصناعة مكلفة نسبياً ، فيحسن أن يبدأ الكرتوجرافي المبتدىء بأصناف الأدوات الرخيصة ، ثم يستبدلها حينما يصبح ملماً بالأصناف المرغوبة . .

ويجب أن ندوك من البداية أن أجهزة وآلات الرسم أدوات دقيقة ومصنوعة من مواد جيدة النوع ، وإذا حفظت نظيفة وجافة فسوف تعود بالكسب على صاحبها . أما إذا حفظت الآلات مفككة وغير معنى بها في صندوقها ، فسوف يكون من السهل أن تتلف أطراف الإبر والأطراف الحادة للأقلام والريش وغيرها . وطبيعي أن الآلات النظيفة والجيدة التشغيل لا تخلق من مستخدمها وساماً جيداً ، ولكن ليس هناك رسام يستطيع أن يعمل عملا جيداً بآلات قذرة أو صدئة لأنها لن تكون مضبوطة .

أولاً: أجهزة الرسم

ترسم الحرائط والرسوم البيانية عادة على لوحات الرسم المصنوعة بعناية من خشب لين بحيث تكون مستوية السطح . وهي ذات أحجام متعددة ولكن أصغر أحجامها العملية للرسم العادي هي ٤٥ × ٢٠ سم (١٨ × ٢٤ بوصة) . أما لوحات الرسم الأكبر حجماً من ذلك فتستخدم كسطح لمنضدة الرسم والذي يمكن تحريكه أو تعديله من حيث الإرتفاع والميل . وإذا لم نستطع أن نستخدم منضدة رسم من هذا النوع ، فيمكن أن نستبدلها بوضع كتاب تحت الحافة البعيدة للوحة الرسم الصغيرة وبذلك نحصل على سطح ماثل مربح في عملية الرسم .

وكثيراً ما يرسم الكرتوجرافيون خرائطهم على الورق الشفاف ، وفي هذه الحالة بحسن جداً أن نغطي لوحة الرسم الخشبية بغطاء ورقي أبيض أو فاتح اللون ، وذلك لكي يكون التباين قوياً بين اللوحة وسطح الورق الشفاف ، ومن ثم يفل إجهاد العين أثناء عملية الرسم . وقد نُطبع شبكة مربعات على بعض هذه الغطاءات الرقيقة ، وذلك لكي تسهل عملية تخطيط الرسم وإطار

الحريطة . ويمكن تثبيت ورقة الرسم على اللوحة باستخدام الشريط اللاصق أو دبوس الرسم الذي يثبت بابهام اليد ، ولكن عادة ما يكون الشريط اللاصق أكثر فائدة في هذا الحصوص . ويفضل استخدام الأشرطة الحاصة بالرسم ، وهي من أنواع السيلوفان وغير شديدة الإلتصاف ، ومن ثم لا تتلف وسائل الرسم عندما تزال من عليها . أما دبابيس الرسم فترك ثقوباً في اللوحة تضايق أحيانا ، كما أن رؤوس الدبابيس تمنع حرية حركة أدوات الرسم المسطحة كالمساطر والمثلثات .

وهناك منضدة من نوع خاص تسمى و منضدة الشف الشف المنفد وتستخدم عندما نحتاج إلى نسخ أو شف رسم معين على سطح غير شفاف مثل ورق الرسم الآبيض . ويتكون سطح هذه المنضدة من زجاج متين شفاف ويضاء من أسفل بواسطة مصباح كهربائي عادي أو بضوء الفلورسنت . وهذه المناضد متاحة في كل منشآت الرسم التجارية ، كما لا يخلو منها أي مرسم مناسب أو حجرات الرسم بأقسام الجغرافيا وغيرها من الأقسام المماثلة . كما يكن لأي رسام أن يقلد فكرتها ويصنع واحدة لنفسه – حتى إذا اضطر يمكن لأي رسام أن يقلد فكرتها ويصنع واحدة لنفسه – حتى إذا اضطر أن يكون تركيب المصباح سهل الحركة حتى يسهل تحريك مصدر الضوء أن يكون تركيب المصباح سهل الحركة حتى يسهل تحريك مصدر الضوء أن يكون تركيب المصباح مهل الحركة حتى يسهل تحريك مصدر الضوء أن المختلفة ، لأن تحريك مصدر الضوء يمنع ظهور ظلال أطراف الخطوط الدقيقة .

وتستخدم على ورقة الرسم مسطرة حرف T-Square T ، وأنواع من المثلثات ومساطح المنحنيات Curves . وتناسب مسطرة حرف T من النوع البسيط برأس ثابتة كل احتياجات الكرتوجرافيين . وتصنع هذه المساطر من المعدن أو الخشب الجامد ، وقد تزود بحد لدن شفاف . وقد يفضسل الكرتوجرافي مسطرة من هذا النوع ، لأن الحد الشفاف يمكنه من رؤية جزء من الرسم تحت المسطرة ، ويذلك يستطيع أن يبدأ رسم الخطوط ويتوقف عند الأماكن الصحيحة . وتتحرك المسطرة على طول جانب واحد من لوحة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

الرسم . وإذا احتجنا إلى رسم خطوط عمودية على خط رُسم على طول المسطرة حرف T ، فينبغي رسمها جواسطة المثلث الذي يُسند في هذه الحالة على حافة المسطرة ، وليس بوضع المسطرة على الحد الأعلى للوحة الرسم _ لأن جانبي اللوحة ليسا متعامدين تماما في العادة .


أما المثلثات ، فتكفي ثلاثة منها في رسم معظم الحرائط : مثلث صغير وآخر كبير ٣٠° ، ثم مثلث متوسط الحبيم ٤٠° (متساوي الساقين) . وهناك أنواع جيدة ودقيقة من هذه المثلثات ..

أما مساطر المنحنيات ، وتسمى قلحيافا French curves ، فلها أطراف منحنية نسند إليها القلم أو ريشة التحيير عندما فريد رسم خطوط سلسة الميل ، ولكنها ليست أقواساً من الدوآهر - لأن هذه ترسم بالفرجار . ويحسن عند تحبير الخطوط المرسومة بهذه المساطر ، أن نضع تحت مسطرة المنحنيات قطعة من الورق المقوى أو ورق النشاف حتى ترتفع حافة المسطرة عن سطح ورقة الرسم وبذلك لا ينساب الحبر تحت حافة المسطرة . وفي حالة رسم خطوط المنحنيات الكبيرة ، يحسن استخدام المسطرة المونة وفي حالة رسم خطوط تصنع عادة من البلاستيك المرن ، ويمكن تطويعها حسب شكل خط المنحنى المطلوب ، كما ترسم بها خطوط الطول والعرض المنحنية . وهناك نوع من المساطر المرنة له فقرات في توكيه ، يحيث تتداخل هذه الفقرات أو تتسع المساطر المرنة له فقرات في توكيه ، يحيث تتداخل هذه الفقرات أو تتسع المرنة لرسم المنحنيات .



ويضاف إلى هذه الأدوات الأساسية ، مجموعة من المساطر العادية المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الباغة celluloid ، وذلك نضرورة استخدامها في قياس المسافات . كذلك المنقلة protractor التي تستخدم في قياس أوتوقيع الزوايا ، وقد توجد في شكل دائرة كاملة أو نصف دائرة .


وهناك الكثير من أنواع أجهزة الرسم الأخرى التي تعتبر أدوات أساسية في حجرات الرسم ، ولكن نادراً ما يتمكن الطلاب من استخدامها الاستخدام الصحيح . فمثلا ، هناك جهاز من أكثر هذه الأجهزة فائدة للكرتوجرافي ويسمى جهاز الرسم Draftung machine . وهذا الجهاز يتكون من ذراع معدني يثبت طرفه في منضدة الرسم ، وينتهي طرفه الآخر أو رأسه بمسطرة خشبية على شكل زاوية قائمة . ويتحرك الذراع بحرية في أي اتجاه ولكنه يحافظ على وضع متوازي أينما كانت حركته . ويمكن ادارة الرأس وتثبيتها عند قيم معينة بالدرجات . ويفيد هذا الجهاز في رسم الخطوط المتوازية في أي درجة مطلوبة ، ثم رسم خطوط عمودية عليها (شكل ١٠) .



(شكل ١٠) جهاز الرسم ــ جهاز « باراجون » .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهناك أيضا مسطرة الخطوط المتوازية Parallel ruler ، التي تستخدم أساساً في رسم الحطوط المتوازية وكذلك في تظليل المساحات بنمط يتكون من خطوط متوازية متقاربة جدا . ومن أنواع هذه المساطر طراز حديث (شكل خطوط متوازية متقاربة جدا . ومن أنواع هذه المساطر طراز حديث (شكل عطوط متوازية متقاربة بدا . ومن أنواع هذه المساطر الآلي Automatic line spacer ، ويتكون أساسا



(شكل ١١) جهاز التسطير الآلي .

من مسطرة شنافة تتحرك آليا كلما ضغطنا على ٥ زر ، بالجهاز ، بحيث تحافظ المسطرة على مسافة ثابتة وبالتالي يمكن رسم مجموعة متوازية من الخطوط على أبعاد متسارية . ويمكن ضبط هذا الجهاز حسب بعد المسافة التي نريدها بين الخطوط ، وتتراوح بين ملليمتر وستة ملليمترات . كما يمكن تركيب جزء إضائي في هذا الجهاز لرسم أشكال أخرى من الخطوط المتوازية مثل خطوط المنحنيات وأشكال الرموز الصغيرة .


ومن الأدوات الأساسية أيضا مسطوة الرموز المثقوبة والمصنوعة من الباغة أو البلاستيك الشفاف ، وهي مفيدة جدا للكرتوجرافي الذي يحتاج إلى رسم أشكال مختلفة من الرموز . ففي هذه المسطرة نجد أشكالا عديدة من الرموز الهندسية المثقوبة مثل الدوائر المتدرجة والمربعات والمثلثات والأشكال البيضاوية والأعداد الحسابية وغيرها . وكل ما هو مطلوب أن نضع القلم داخل فراغ الرمز المطلوب وتبدأ في رسمه حول حدوده الداخلية . وتفيد هذه المسطرة أيضا حينما فريد تكرار رسم رمز صغير معين على الحريطة ليدل مثلا على مواضع مناجم خام معدني معين ، مثل المربع الذي يرمز إلى مناجم الحديد في منطقة معينة (شكل ١٢) .

ويمكن أن نضيف إلى هذه المجموعة ايضا عدة أجهزة أخرى تستخدم في قياس المساحات (البلانيمتر) وفي تصغير الخرائط وتكبيرها (البانتوجراف) ، وسوف نشير إلى هذه الأجهزة فيما بعد .

ثانيا: وسائل وأدوات الرسم


يمكن الحصول على أدوات الرسم سواء منفردة أو في مجموعات متكاملة – أي أطقم . وقد يحسن أن يكون لدينا طاقم الرسم بعلبته الحاصة لأنها نهيء مكانا مناسباً لحفظ الأدوات في مكانها الخاص ، ومن ثم تساعد على صيانة هذه الأدوات ، ومع ذلك فليس امتلاك طاقم كامل من الأمور الضرورية .

وتنقسم الأدوات التي يحتاجها الكرتوجرافي إلى ثلاث فثات هي : أقلام



التحبير Ruling ens ، وأنواع من الفرجار (البرجل) Compasses ، ثم أنواع من المفسم Dividers

(1) أقلام التحبير: ربما كان قلم التحبر (شكل ١٣) أكثر أدوات الرسم استخداماً ، ومن المهم أن يكون لدى الكرتوجراني قلم تحبير جيد وأن يحفظه نظيفاً بوجه خاص وفي كيفية جيدة . ويمكن التحكم في المسافة بين نصلي أو ريشي قلم التحبير عن طريق المسمار الجانبي الصغير ، ومن ثم يمكن أن نرسم خطوطاً مختلفة السمك بنفس القلم . ويملأ القلم بوضع الحبر بواسطة « قطارة » أو ريشة بين النصلين . ونجب أن يتكرر تنظيف القلم بقطعة قماش أثناء عملية الرسم ، لأن الحبر إذا بقي في القلم وقتاً أكثر من اللازم فسوف يجف قليلا وبالتالي لا تنساب نفس كية الحبر بين النصلين ، الأمر



الذي لا يمكن معه أن نحصل على خطوط متناسقة أو منتظمة السمك .

ويمكن أن يتم تنظيف الجوانب الداخلية لنصلي قلم التحبير بشكل سهل إذا غطيت ظفر إبهام اليد بقطعة قماش ثم أدخلت الظفر بين الجزء الأعلى من النصلين وتهيط به إلى أسفل . ولن يعمل الحبر المسحوب على اتساخ الظفر ، ولكنه يذكرنا – على أية حال – بألا نفرط في ملء القلم بالحبر . وإذا رأينا أن هناك حبراً زائداً في القلم قبل بداية الرسم فيمكن سحب جزء منه عن طريق وضع قطعة ورق نشاف (أو قطعة قماش) لكي تتشربه . ويوضح (شكل 15) الأوضاع الحاطئة والصحيحة عند الرسم بقلم التحبير .

وهناك قلم تجبير يدور قصليه على محور متحرك ، ويسمى القلم الدائو Swivel-pen ، وهو مفيد بنوع خاص في رسم الحطوط السلسة الإنحناء مثل

حبرغيركاف لإنصاء انخط

الحبرخان نصلقلم التحديد ؛ فجرى تحت المسطرة

العيراً صبح جأفاً ، والعلم شُغط أكثر من اللافح




(شكل ١٤) بعض الأخطاء الشائعة في إستخدام قلم التحبير ، ثم الطوق . الصحيحة في رسم الحطوط .

خطوط الكنتور . ومنه نوع مزدوج الرأس ويسمى في هذه الحالة قلم التحبير المزدوج Double-ruling pen ، أو قلم الطريق Road pen ، لأنه يستخدم في رسم الطرق المزدوجة الحطين . وهو أداة مفيدة جداً ولكنها تحتاج إلى مهارة معينة ؛ فلكي نرسم به خطوطاً منتظمة الشكل يجب أن يكون هناك ضغط متساو على النصلين ، كما يجب أن نمسك بالقلم في وضع عمودي على سطح ورقة الرسم . فهذه الأقلام المحورية — المنفردة أو المزدوجة — تستخدم بنفس الطريقة التي نستخدمها عند الرسم بقلم التحبير العادي ، فيما عدا أنها تستخدم عادة باليد الحرة الحركة — أي دون استعمال المسطرة التي توجه القلم العادى .

- (٧) المقسمات: يستخدم المقسم كما يدل اسمه في تقسيم الحطوط إلى أجزاء متساوية ، وكذلك في نقل الأبعاد من المسطرة إلى ورقة الرسم . ويتكون المقسم من ساقين ينتهي طرف كل منهما بإبرة حادة ، بحيت يمكن فتح الساقين وضبطهما على المسافة المطلوبة . وهناك نوع آخر من المقسمات يسمى المقسم النسبي .Proportional d (شكل ١٥) وله مجموعتان من الأطراف الإبرية مجموعة في أسفله وأخرى في أعلاه . ويمكن ضبط موضع المحور المتحرك بينهما ، بحيث أنه مهما كانت مسافة الفتحة بين أجد الطرفين ، فسوف تظل المسافة بين الطرفين الآخرين بنسبة ثابتة مع المسافة الأولى . والمقسم النسبي مفيد بصفة خاصة في حالة تكبير أو تصغير الأشكال غير المنتظمة .
 - (٣) الفرجارات: يستخدم الفرجار بالطبع في رسم الدوائر والأقواس. وهناك عدة أنواع من الفرجارات لرسم الأحجام المختلفة من الدوائر، ولكن عادة ما يوجد في علبة طاقم أدوات الرسم فرجاران أساسيان، أحدهما كبير والآخر صغير. ومعظم هذه الفرجارات مصنوعة بحيث يمكن تبديل مكان القلم الرصاص بقلم تحبير. كما يوجد في طاقم أدوات الرسم ذراع اضافي يمكن تركيبه في تجويف الفرجار الكبير حتى يمكن رسم دوائر أكبر.

أما فرجار الدوائر الصغيرة فيسمى الفرجار السقاط Drop compass



("شكل ١٥) بعض أنواع القسم والفرجار .

لأن ذراع ريثة التحبير في هذا الفرجار يتحرك ويدور بحرية حول محور الذراع الآخر المنتهي بالإبرة . وعندما نريد الرسم به نرفع ذراع الريشة إلى أعلى جزء في ذراع المحور ، ثم نوقع الإبرة على مركز الدائرة المراد رسمها ، ثم نترك ذراع الريشة يسقط مع برمه بسرعة ، فترسم الدائرة الصغيرة . ويمكن أن يتم كل هذا بيد واحدة .

ثالثا: الأقلام والرُّيَّش

تصنع أقلام الرصاص من مسحوق الجرافيت المخلوط بالطين النقي ومواد أخرى للتماسك ، ثم تغلف بخشب الأرز كما هو مألوف . والجرافيت لين ، وكلما زاد مقدار الطين المخلوط بالجرافيت كلما كان القلم الرصاص أكثر صلابة . ومن ثم تتفاوت الأقلام في درجة صلابتها ، إذ تبدأ أصلب الأنواع من صلابة . ومن ثم النوع المتوسط HB ، وأخيرا ألين الأنواع .6B .

ونادراً ما تستخدم الأنواع اللبنة في عمل الخرائط ، لأن الرصاص اللين الن يحافظ على بقاء السن الرفيع ، كما قد يسهل تلوث الرسم من زيت الخليط . لذلك كانت أنسب الأقلام في معظم الرسوم الكرتوجرافية هي 4H أو 5H من النوع الصلب . ولكن إذا استخدمنا أقلاماً أصلب درجة من تلك ، فسوف يتطلب الأمر ضغطاً كبيراً على الورق لكي يكون الخط مرثياً ، بالإضافة إلى أن هذا الضغط سوف يسبب حزاً أو ثلماً في الورق . فإذا أردنا مسح الخط الرصاص شهرف يظل الحز مكانه واضحاً .

وهناك أيضا تنوع كبير من الأقلام الملونة ، وهي مفيدة جداً حين تخطط مسودة الحريطة worksheet . فاستخدام الألوان المختلفة لتمييز الفئات المختلفة من البيانات يساعد على منع الأخطاء في الرسم النهائي . وإذا استخدمنا أقلام الرصاص الملونة في تلوين بعض المساحات على الحريطة ، فيحسن أن يكون التلوين خفيفا ، ثم ندلكه بقطعة ورق نشاف ، وذلك لكي ينتج لدينا لونا تخفيفا متساويا فوق كل المساحة الملونة . وهناك أيضا نوع من هذه الأقلام الملونة يمكن أن نطلي ألوانه الخفيفة بالبنزين أو أي مذيب آخر ، لنجد في النهاية لونا خفيفا متساوياً . وفي حالة إعداد خريطة للطباعة ، فيحسن أن نستخدم الأقلام الملونة الزرقاء لوضع أي علامات خاصة ، ذلك لأن الملون الأزرق لا يظهر في التصوير ، ومن ثم لن تظهر هذه العلامات المؤقتة في الخريطة المطبوعة .

وينبغي حفظ الأقلام بسن رفيع إذا أردنا استخدامها في رسم خطوط دقيقة ، وهذا أمر سهل إذا دلكنا السن بقطعة من ورق السنفرة الخفيفة .

وكما أن هناك أنواعاً عديدة من الأقلام ، هناك أيضا أنواع كثيرة من الريش pens التي تزود بالحبر من أجل الرسم . وأياكان نوع الريشة ، فمن المهم جداً أن تحفظ نظيفة .

ومن أكثر أنواع الريش استخداماً في الرسم الكوتوجوافي هي الريشة ذات الطرف المسلوب (الرفيع) Quill-type ، وهي مصنوعة من نوع جيد من المعدن. وهناك تنوع عظيم منها ؛ فبعضها صلب جامد ويرسم خطوطاً متناسقة السمك ، وبعضها الآخر مرن جدا وبستخدم في رسم الحطوط اليي تتطلب سُمكاً متغيراً – مثل خطوط الأنهار في الحرائط صغيرة المقياس . وعند الرسم ، يمكن غمس هذه الريش في زجاجة الحبر ، ولكن الأصوب هو أن نضع نقطة حبر بقطارة الحبر في الجانب الداخلي للريشة ، لأن ذلك سوف يساعد على انتاج خطوط أدق وأجمل ، بالإضافة إلى أنه يسمح بتكرار تنظيف الريشة دون تبذير الحبر الزائد .

ويتم وصول الحبر إلى سن الريشة خلال شق طولي في وسط السن ، فإذا استمر الرسم بالسن دون تنظيفه فسوف تسد ذرات الكربون الدقيقة ذلك الشق ، وبالتالي يتعرقل انسياب الحبر ولا يلامس بسهولة سطح الورقة . ولهذا السيب يجب أن تظل الريشة نظيفة جدا ، وذلك بأن نغمس الريشة في كوب ماء كل بضعة دقائق ، ثم نمسحها بقطعة قماش .

وهناك نوع ثان من الريش عريضة السن Stub-pen ، وهي لا تختلف عن النوع السابق إلا من حيث شكل السن ، فهو هنا ينتهي بقطع عريض بدلاً من يكون مستدق الطرف . وهذه الريش مفيدة في كتابة الحريطة بخط اليد ، لأنها تصنع خطوطا مختلفة السمك حسب تحريك الريشة عموديا أو أفقيا على سطح ورقة الرسم .



(شكل ١٦) بعض أنواع ريش التحبير .

وثمة نوع ثالث من الريش ، وهو ما يعرف باسم ه ريشة التشهيل ه Speedball-pen . وهذه عبارة عن سن ريشة عادية ، ولكن طرف السن ينتهي بزائله دائرية (شكل ١٦١) أو مربعة الشكل مصنوعة بزاوية معينة . عيث إذا أمسكنا الريشة في الوضع المعتاد فسوف تنطبق الزائدة تماما على سطح الورق . وهناك درجات مختلفة لكل نوع من أشكال زائدة هذه الريشن وذلك لرسم حطوط مختلفة السمك . وفي الريشة نفسها خزان صغير للحبر يملأ بالقطارة .

ويش الخوان : هناك أيضا نبرع خاص من الريش ، يتركب أساساً من السطوانة صغيرة تشمل خزان الحبر وتنتهي بسن دائري مجوف ، وهو على درجات مختلفة السمك بحيث ترسم كل درجة خطاً متناسقاً بسمك معين . ومن أهم الأسماء التجارية لهذه الأنواع من الريش ذات الحزان : استاندرد جراف Standardgraph (شكل ١٦) ، يونو Uno pen ؛ ليروى إحداق الحراف الحراف المحراف المحراف

ويتصل بهذا النوع من ريش الخزان ، تلك الأقلام المصنوعة على شكل أقلام الحبر العادية . ويذلك تحتوي على خزانٍ كبير للخبر الأمر الذي لا

يستلزم إعادة ملء الريشة بالجبر على فترات قصيرة ، وهناك عدة أنواع من هذه الأقلام ذات الحزان ، ومن أشهر أسمائها التجارية : الرابيدوجراف Rapidograph ؛ استاندر دجراف ؛ ثم قلم الجرافوس Graphos . ولكل نوع من هذه الأقلام طاقم من السنون المختلفة الحجم والتي ترسم خطوطا عنتلفة السمك ، ويمكن استبدال أي سن منها بآخر يتم تركيبه في يد القلم حسب الحاجة أثناء عملية الرسم والتحبير .

ويتميز قلم الجرافوس بالذات بأن له سبعة مجموعات (شكل 1) ، وتختلف كل مجموعة عن الأخرى في شكل السن . فمثلا المجموعة الأولى يرمز لها بسن حرف A لرسم الخطوط الرفيعة الدقيقة (تشمل هذه المجموعة تسعة سنون حرف A يتلرج سمك خطوطها من 1, مم إلى 1, مم) . وهناك أيضا مجموعة سن حرف 1 لرسم خطوط أكبر سمكا (من 1, مم الى 1 مم) ؛ ثم مجموعة سن حرف 1 الذي ينتهي بطرف مجوف ويستخدم الرسم باليد الحرة ، وهكذا .

رابعا: أوراق الرسم:

هناك تنوع عظيم من السطوح المستخدمة في عمل الخرائط وتتدرج من الورق العادي إلى أوراق القماش ثم البلاستيك . ولذا قد يصعب على المبتدىء اختيار أصلح الأنواع التي تناسب خريطته وما يهدف من وراء رسمها . ويتطلب أي رسم احتياجات معينة من الورقة المعدة له . وفيما يلي أهم خصائص الأوراق والسطوح المختلفة المستخدمة في الرسم الكرتوجرافي :

(١) الثبات البعدي: وهذا يشير إلى قدرة المادة المكونة للورق على تحمل تغيرات الحرارة والرطوبة دون أن تتقلص أو تتمدد. وهذا أمر مهم في رسم الحرائط التفصيلية من أجل المحافظة على مقاييس الرسم وثبات أبعادها، ومهم أيضا عندما نرسم سلسلة من الحرائط المتطابقة ــ وبخاصة عندما يتطلب الأمر طبع خريطة بها أكثر من لون واحد (ففي هذه الحالة ترسم خريطة لكل لون بحيث تتطابق فوق بعضها في النهاية).

Pelikan Graphos				
النطوط الرفعة الدقيّة ٩ سنون	لی ا		A	
المخطوط العيضة ٨ سنون		٨٤٦	T	
مِسنٌ أنبونى ۱۲ سن	7	ا اد م	R	
مِسن دائری ۱۲ سس	Û	۶۶ م	0	
سن مخرف جعة اليميس لمهاية حطوط المربعات V صنواع	٥	٨٤٦	Z	
سن مغرف جعة اليساد لهاية حطوط المربعات ٥ سنوك		۸دمم	Z	
سىنون للرسسم بالميد انگسسترة ساس	B, HB, ا سعدالصلابة		S	1

(شكل ١٧) أنواع سن ريش التحبير الخاصة بقلم « بيليكان جوافوس » .

(٢) إلتصاق الحبر: وهذا يشير إلى قدرة السطح على ١ الإمساك ١ بالحبر. فبعض السطوح مسامية نوعاً ، لدرجة أن الحبر يتعمق قليلا ويلتصق بألياف الورقة عندما يجف . وهناك أوراق اخرى مندمجة جداً بحيث بخف الحبر بيساطة على سطحها ، وبالتالي يصبح من السهل أن يتشقق الحبر ويمسح .

(٣) الشفافية : وهذا يشير إلى السهولة التي يمكن بها أن نرى خلال مادة الورق . وهذا أمر من الأهمية بمكان في الرسم الكرتوجرافي ، ليس فقط لأن قدراً عظيماً من « الشف » يتم عادة ، ولكن لأن كثيرا من الرسم المعد للطباعة يتم أيضا على لوحات منفصلة يحسن أن تكون شفافة لضمان تطابقها .

(٤) نوعية السطح: وهذا يشير إلى نعومة أو خشونة السطح. ونوعية السطح ذات أثر واضح في استقامة الحط ودقته.

(٥) قابلية السطح للمسح والكشط: تتطلب بعض أنواع الرسم الكرتوجرافي الكثير من محو خطوط القلم الرصاص ، مثلا في حالة رسم الظاهرات الأرضية وأشكال السطح ، وذلك قبل أن يتم تحبير هذه الرسوم على نفس لوحة الورق . ولهذا يحسن أن يكون هذا الورق من النوع الجامد الكثير الإحتمال .

(٦) رد الفعل للبلل : قد يستدعي الأمر تلوين الخريطة بالألوان المائية والأحبار . ومن ثم فمادة الأوراق التي تتجعد وتتكرمش بكثرة عندما تبلل بالألوان لا تصلح لرسم مثل هذه الحريطة .

هذه هي أهم الحصائص التي تتطلبها عمليات الرسم من الورق . وينبغي على الكرتوجراني أن يعرف مدى استجابة الوسيلة التي سيرسم عليها ما يريد تحقيقه .

وتتمثل الوسائل الكرتوجرافية التقليدية في : ورق الشف أو الكالك Calque ؛ ثم ورق الرسم المألوف . وفي السنوات الحديثة أصبحت أوراق البلاستيك plastics والنسيج المألوف . وفي السنوات الحديثة أصبحت أوراق البلاستيك glass cloth الزجاجي

وتصنع أوراق الشف. ــ الكالك ــ من القش وسوق نبات الذرة ، وتستخدم الوسائل الكيمائية لجعلها شفافة . وهذا النوع من الورق مفيد جداً

في رسم الجرائط وفي نبيخها (أي شفتها) ، وكذلك في عمل الرسوم التخطيطية (الكروكية) sketching. وتختلف أوراق الشف من حيث السمك والمتانة ؛ فالأوراق الرفيعة السمك (• و جرام مثلا) ضعيفة نسبها ولذا لا نوصي ياستعمالها في معظم رسوم الحرائط. أما الأنواع المتوسطة السمك فتر او حول • ٩ جرام (١٥٠ جرام عبارة عن ورق سميك ويابس).

ويباع ورق الكلك بالمتر أو في علب اسطوانية تشمل الواحدة منها عدداً كبيراً من الأمتار (٢٠ متر مثلا) ، يصل عرضها إما إلى ٧٥ سم أو ١١٠ سم . وتباع هذه الأوراق تحت أسمام تجارية متعددة ، مثل ورق الكانسون Canson الجيد ، وورق جيتواي Gatoway .

أما أوراق الشف القماشية ، فسطحها مصقول بالغراء ، وهي أكثر احتمالاً من الكلك وتستخدم في الرسم الذي يكثر تناوله بصفة خاصة . وليست عملية الرسم أمراً سهلاً على هذه الأوراق القماشية ، إذ كثيراً ما يعرقل الغراء سير القلم على سطح الورق. وعموما ، نلاحظ أن كل أوراق الشف يتذكن أن تتجعد إذا تعرضت البلل الكثير .

أما أوراق الرسم العادية ، فتتنوع من حيث الحصائص والسمك والسطوح، وهي غير شفافة نسبياً ، ولكنها تمثل سطحاً ممتازاً للرسم ولا تتأثر الأنواع الحيدة منها بالبلل . ومن أشهر أنواع ورق الرسم والذي يباع عادة في لوحات الحتلفة الحجم : ورق برستول Bristol وستراتمور Strathmore .

وقد ظهرت حديثاً أنواع كثيرة من سطوح الرسم المصنوعة مسن البلاستيك (١) ، وتتدرج سطوح لوحات البلاسيتك من السطح الناعم إلى السطح غير اللامع matte ، وتوجد في درجات مختلفة من الشفافية والسمك .

⁽۱) خاصة من بلاستيك البوليفنيل polyvinyl الذي يعرف تجاريا باسم « Vinylite » ؛ ويلاستيك البوليستر polyester الذي يعرف تجاريا باسم « Mylar » . وهذه هي بعض الأنواع الأسريكية . وهناك أنواع تحت أسماه تجارية أخرى مثل Melinex, Permatrace .

وهناك مميزات كثيرة للوحات البلاستيك ، منها صلاحيتها لرسم الحرائط الكثيرة الألوان ، وهي أكثر احتمالاً من الورق ، ولا تمتص الرطوبة من الجو ، كما أنها ثابتة الأبعاد إلى حد كبير . ومع ذلك ، غبعض أنواع البلاستيك لها عيوب أيضا ؛ إذ نجد بعضها صلب للغاية وبحيث يجعل أدوات الرسم تبلى بسرعة ، كذلك لا تلتصق بها أحبار الرسم العادية التصاقاً جيداً ، وبالتالي فقد يؤدي المسح غير الحلو إلى تشويه واتلاف الرسم المحبر .

ويجب أن نغيف إلى كل هذه الأنواع مجموعة أخرى من الأوراق الخاصة ، التي يستعان بها في الرسوم الكرتوجرافية ؛ ومنها ورق القطاعات الطولية profile papers (الذي يستخدم مثلا في رسم قطاع مستطيل يمثل انحدار النهر من منبعه إلى مصبه) ؛ وورق القطاعات العرضية أو المستعرضة مثلا انحدار النهر من منبعه إلى مصبه) ؛ وورق القطاعات العرضية أو المستعرضة الذي يستخدم في الرسوم البيافية وفي قياس المساحات بالخرائط . وتطبع هذه الأوراق الخاصة إما على سطوح شفافة أو غير شفافة ، ويمكن أن نحصل عليها باللون الأزرق الذي لا يظهر في الطبخ بعد رسم الأشكال البيانية المطلوبة .

خامسا: أحبار الرسم:

يسمى الحبر الأسود المستعمل في أغراض الرسم بالحبر الهندي Indian ink وله عدة أصناف في الأسواق. وقد سماه الأوربيون بهذا الإسم لأنه كان قديماً يباع في شكل أقراص جاءت إليهم من الهند أصلاً ، وكانوا يخففونه بالماء.

أما في الوقت الحاضر فيباع هذا الحبر مذاباً وجاهزاً . وهو يتكون من ذرات الكربون الدقيقة جداً والمذابة في سائل يتألف من عناصر مختلفة . ولهذا السائل نفس الكثافة النوعية للكربون ، ولهذا لا يستقر الكربون وإنما يظل معلقاً في السائل دوماً . والحبر الهندي كثيف السواد ، ومن ثم له خصائص ممتازة في التصوير الفوتوغرافي لغرض الطباعة . وهو يجف بسرعة ــ ربما أسرع

مما ينبغي بالنسبة للرسم الدقيق في الخرائط . ومعظم أصناف الحبر الهندي لا تتأثر بالماء waterproof ، أي أن الحبر لا يلوب أو و يسبح ، إذا إبتل بالماء بعد أن يكون قد جف . وهناك أيضا عدة أصناف من الأحبار الملونة التي لا تتأثر بالماء ، وهي شفافة وتستخدم في رسم الحرائط الملونة .

كذلك هناك أحبار خاصة — سوداء وملونة -- بالرسم على لوحات البلاستيك ، وهي مركبة بحيث تصبح جزءاً من سطح لوحة البلاستيك ، وبالتالي يصعب إزالتها إذا أردنا تصحيح بعض أخطاء الرسم . كما أنها أكثف للواماً من الحبر الهندي العادي ، ومن ثم لا يمكن استخدامها في بعض الأنواع من أقلام الريش .

ومن الجدير بالذكر أن أوراق الشف العادية (الكلك) والقماشية وكذلك المصنوعة من البلاستيك الشفاف تلتقط عادة الزيت من الأيدي ؛ بل هي أوراق زيتية أو زلقة ملساء بسبب طريقة صناعتها . وقد لا يلتصق حبر الرسم إذا كان السطح زيتيا ، وقد لا يتنقل ، ويتقطع لهذا السبب ، الأمر الذي ينتج أبنا خريطة ركيكة الرسم والمظهر . ولهذا ، كان من الضروري أن نزيل مثل هذه الأغشية الزيتية قبل أن نبدأ عملية التحبير . ويمكن أن يتم هذا بسهولة بالنسبة لورق الكلك إذا مسحنا السطح بمسحوق مجهز تجاريا لهذا الغرض بالذات . أما بالنسبة للوحات البلاستيك الشفافة فيمكن تنظيفها باستعمال محلول النشادر ammonia بدرجة تركيز ۲۸ ٪ (تذاب أوقية في لتر من الماء) والماء .

وفي حالة وجود خطوط زائدة أو أخطاء نريد إزالتها بعد التحبير ، فيمكن أن يتم هذا بالكشط بواسطة شفرة الحلاقة بالنسبة لورق الكلك ، أو باستخدام طلاء أبيض غير شفاف بالنسبة لأوراق الرسم الأخرى .

سادسا : تظليل المساحات على الخرائط :

التظليل جزء أساسي في رسم كثير من الخرائط ، وذلك للتمييز بين


منطقة وأخرى . ويمكن إنجاز التظليلات المختلفة سواء يرسمها يدوياً كما في حالة ملء المساحات بالخطوط المتوازية أو بالتنقيط ، أو باستخدام لوحات التظليل المطبوعة تجارياً لهذا الغرض .

وكثيرا ما يقوم الكوتوجرافي بجهد كبير في عملية تغطية المساحات على الحريطة بأنماط التظليل الخطي والنقطي ، وذلك برسمها بنفسه . ويمكنه أن يستعين بجهاز التسطير الآلي في رسم الخطوط المتوازية المتقاربة ، أو بورقة شيكة المربعات حين يضعها تحت الحريطة الشفافة (أو يستخدم منضدة الشف المضاعة إذا كان ورق الحريطة غير شغافت) .

وفي حالة الرغبة في تصغير الحريطة بعد رسمها لغرض الطبع ، يجب أن يراعى الكرتوجرافي ألا تكون النقط صغيرة جداً (لأنها قد تختفي بعد تصغير الحريطة بالتصوير الفوتوغرافي) أو متلاصقة جداً لأنه قد ينشأ بعد التصغير ما يشيه البقع أو ه الشافطة ، على الحريطة ، خاصة إذا كان نوع الورق غير جيد .

وهناك على العموم أنواع كثيرة من اللوحات المطبوع عليها أنماط التغلليل المختلفة من خطوط ونقط ورموز أخرى كثيرة ، وهي كلها مطبوعة بطريقة آلية (شكل ١٨٠). وهذه اللوخات عبارة عن ورق شفاف من نوع السيلوفان الرقيق بجداً وظهرها مزود بمادة شمعية لاصقة تحميه ورقة أخرى من أسفل. ومن أهم أنواع هذه اللوحات المطبوعة النوع المعروف باسم « ورق الزباتون » ومن أهم أنواع هذه اللوحات المطبوعة النوع المعروف باسم « ورق الزباتون » كما أن هناك لوحات زباتون عليها ٩٩ ثرمزاً بيانيا خاصاً — مثل الرموز الخاصة بالتوزيعات الجيولوجية والثباتية وغيرها .

وعادة ما تكون رموز وتغليلات أوراق الزباتوں باللون الأسود ، ولكى هناك أيضًا لوحات الزباتون الملونة والتي تشمل ٢٧ لونا مختلفًا منها الأزر و الفاتح والأزرق المتوسط والداكن والأخصر بدرجاته الثلاث والأصمر



(شكل ١٨) بعض أتماط أوراق التظليل الآلي .

والرمادي والأحمر والبرتقالي وغيرها من الألوان . وفيما عدا اللون الأحمر ، نجد هذه الألوان قليلة الاستخدام في الكرتوجرافيا .

و توجد لوحات الزياتون في حجم ورقة الفولسكاب العادية (٢٠ × ٣٠ سم) . كما توجد لوحات جديدة أكبر حجماً من ذلك (٤٢ × ٥٦ سم) .

وحينما يريد الكرتوجرافي استخدام نمط معين من ورق الزباتون في تغطية مساحة معينة على خريطته ، فيبدأ أولا بنزع جزء من ورقة السيلوفان المطبوعة من غلافها الواقي ثم يضعها بعناية على المساحة المطلوبة ، ثم يدلك ورقة الزباتون بقطعة ورق مقوى يحيث يبدأ من أسفل ويكون التدليك من اليسار إلى اليمين ، ثم ينتقل تدريجيا إلى أعلى حالما تلصق ورقة الزباتون بالخريطة . يقطع بعد ذلك

الأجراء التي لا يريدها من ورقة الزباتون ببرة القطع الخاصة لهذا الغرض أو بأي إبرة حادة كما لو كان يستخدم ريشة التحبير . وبعد ذلك يعود مرة أخرى إلى تدليك الورقة والضغط عليها لأن ذاك سيضمن التصاقها. تماما بالحريطة . ويجب أن يكون منتبها تماماً أثناء هذه العملية خشية أن تلتصق الأجراء الوائدة من الزباتون بخطوط الحريطة المحبرة فتتزع الحبر منها وتتلفها .

وفي حالة الحرائط التي تعد للتصوير لغرض طباعتها ، يمكن أن تستخدم ورق الزباتون الأحمر شبه الشقاف في تغطية المساحات التي كان ينبغي أن تغطى بالزباتون الأسود المصمت ، وذلك لأنه قد يستحيل أن نرى خلال اللوب الأسود أثناء عملية ضبطه على المساحة المعنية ، بينما يمكن ذلك في المدن الأحمر المصمت ، وهو في النهاية يظهر أسوداً في التصوير تماما كاللون الأسرد .

وينبغي على الكرتوجرافي أن يكون على دراية بعلاقة التظليلات ومدى ملاءمتها حين تصغر الخريطة بالتصوير الفوتوغرافي ، وكذلك كيف يعد سلسلة من التظليلات المتدرجة لكي توضح التدرج أو الاختلاف في درجة الكثافة لتوزيع ظاهرة معينة ، فهذه كلها أمور تتطلب قدراً عظيماً من المران والتجربة.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مراجع الفصل الثالث

- Hunter-Penrose-Littlejohn Ltd., Graphic Arts Technicians' Hand- \ book (numerous reprints), London.
- Monkhouse, F.J. and Wilkinson, H.R. (1971), Maps and Diagrams, y 3rd ed., Methuen: London (pp. 1-12).
- Raisz, E. (1948), General Cartography, 2nd ed., New York 7 (Ch. 15).
- Robinson, A.H. (1960), Elements of Cartography, New York (Ch. 3).



الفصل الرابع

اساسيات الغريطة

يجب أن تتضمن الحريطة الكاملة عدداً من الأسس الهامة ، التي لا يمكن أن نقرأ الحريطة قراءة صحيحة دون هد يها . وهذه الأسس هي : عنوان الحريطة scale ، ومقياس الرسم scale ، ومقياس الرسم location ، ودليل المختم المحتمد خطوط العرض والطول) ، ثم الإتجاه direction .

وسنحاول في هذا الفصل أن نتناول هذه الأسس بشكل عام ، مع إرجاء دراسة مقاييس الرسم إلى الفصل التالي ، ذلك لدلالتها الحطيرة في الكرتوجرافيا. ومن الثابت أن القارىء لا يمكن أن يقرأ خريطته بشكل صحيح إذا لم يدرك تماما معنى مقياس الرسم .

عنوان الخريطة

تبدأ قراءة الخريطة بملاحظة إسمها أو عنوانها ، فالعنوان يخبر القارىء بموضوع أو محتوى الخريطة ، مثلا : الوحدات السياسية فيأوربا ، أو المتوسط السنوي للأمطار ، أو توزيع السكان في العالم . وقد يحمل عنوان الخريطة إسم ١٧٠

أهم مركز عمراني في هذه الخريطة ، أو إسم الاقليم الذي تغطيه الخريطة ـــ مثل إقليم الرور أو إقليم البقاع .

وحين نخطط لرسم الحريطة ، تبرز مسألة العنوان كجزء مهم في عملية التصميم ؛ فالعناوين على الحرائط تخدم في الواقع عدداً من الوظائف . فكما ذكرنا _ يخبر العنوان القارىء بموضوع الحريطة ، وفي هذه الحالة تصبح أهمية العنوان كأهمية البطاقة على زجاجة الدواء . وفي حالات أخرى نجد أن بعض الحرائط واضحة في مادة موضوعها حتى أنها لا تحتاج في الحقيقة إلى مثل هذا العنوان . ومع ذلك فغالبا ما يكون العنوان في مثل هذه الأحوال مفيداً لمصمم الحريطة نفسه ، لأنه قد يجد في و شكل ، العنوان أداة تساعده في توازن تركيب الحريطة (كسأن يضع العنوان مثلا في الجزء الحالي من الحريطة حتى يحفظ توازنها من الناحية المرثية) .

وليس من السهل أن نعمه ما ينبغي أن يكون عليه شكل العنوان ، لأن ذلك يعتمد كلية على الخريطة وموضوعها والغرض منها . فمثلا لنفرض أننا رسمنا خريطة تبين توزيع كثافة السكان (في الكيلومتر المربع) في الأرض الزراعية في مصر حسب بيانات تعداد سنة ١٩٦٠ ، فمن الممكن أن نكتب عنوان هذه الخريطة حسب الأغراض التالية :

١ - إذا كانت الحريطة ستظهر في كتاب مدرسي عام يدرس موضوع كثافة السكان في العالم في نفس الفترة ، فقد يكفي أن يكون عنوان الحريطة « مصر » فقط ، لأن الوقت والموضوع قد يكونا معروفين .

٢ – وإذا كانت الحريطة ستظهر في دراسة تتعلق بحالة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط (أو إفريقيا مثلا) في نفس الفترة ، وكان في هذه الحريطة دليل يؤكد بعض حقائق البحث ، فيمكن أن يكون العنوان (توزيع كثافة السكان في مصر).

٣ ــ أما إذا كانت هَذه الخريطة ستظهر في كتاب أو بحث يختص بدراسة

التغيرات في توزيع الكثافة السكانية في مصر ، فينبغي أن يكتب العنوان كاملا كما يلي : « توزيع كثافة السكان في مصر ــ سنة ١٩٦٠ » .

وعبمل القول أن العنوان يجب أن يُفصل حسب المناسبة التي استدعت رسم الخريطة . كذلك يجب أن تتناسب درجة البروز والاهتمام البصري الذي يعرضه العنوان (من خلال طراز الخط وحجم وسواد الحروف المستخدمة) مع تصميم الخريطة والغرض منها .

وفي الحرائط الكبيرة المقياس ، قد نجد سلسلة من لوحات الحرائط المطبوعة المنفس مقياس الرسم - تفطى في مجموعها دولة معينة أو إقليما من الأقاليم ، مثل اللوحات العديدة التي تكون أطلس مصر الطبوغرافي بمقياس ١ : ١٠٠،٠٠٠ وتحمل أي لوحة في مثل هذه السلسلة أرقاماً أو حروفا أبجدية لكي تبين مكانها داخل الإطار العام الذي تمثله كل مجموعة خرائط هذه السلسلة . فإذا أردنا أن نعرف مكان لوحة معينة ، أو ما يجاورها من لوحات خرائط هذه السلسلة ، في نرسم بباني نرجع إلى رقم هذه اللوحة في دليل اللوحات ، وهو عبارة عن رسم بباني صغير ومقسم حسب شكل وترتيب كل لوحة في هذه السلسلة ، نجيث يشمل مكان كل لوحة رقمها الخاص بها . وعادة ما يرسم هذا الدليل البياني في هامش كل لوحة ، أو على غلاف مجموعة هذه السلسلة إذا كانت خرائطها مرتبة في شكل أطلس .

دليل الخريطة


المفتاح أو الدليل أمر لازم في معظم الخرائط ، لأنه يشرح ما تعنيه الرموز المختلفة والمستخدمة في رسم الحريطة . وقد تُرسم الحريطة لتبيين توزيع ظاهرة واحدة فقط ، وفي هذه الحالة قد نكتفي بالعنوان ويمكن حذف المفتاح ، لأن البيانات التي سيحويها هذا المفتاح ليست ضرورية . غير أن أغلب الحرائط على كل حال ، تبين عدداً من الظاهرات التي تمثلها رموزاً مختلفة ، وهنا

onverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يصبح من الضروري أن نميزها عن بعضها البعض ــ وذلك عن طريق المقتاح .

ويجب أن يتذكر الكرتوجرافي قاعدة أساسية حين يصمم خريطته ، وهي أن أي رمز لا يكون واضحاً في حد ذاته ، لا ينبغي استخدامه في الحريطة إلاً إذا تم تفسيره في المفتاح . بل يجب أيضا أن يظهر أي رمز مشروح في المفتاح كما يظهر تماماً على الحريطة ، إذ من الضروري أن يرسم بنفس الحجم والشكل .

ويمكن تأكيد أو تقليل أهمية إطار المفتاح عن طريق تغيير شكله أو حجمه أو علاقته بخلفية الحريطة . ويوضح (شكل ١٩) أنواعا مختلفة من إطارات مفتاح الحريطة . وفي الماضي ، كان الرسامون يضعون مفاتيح الخرائط داخل إطارات جميلة ومزخرفة للرجة أنها كانت تجذب الكثير من الانتباه . أما في



(شكل ١٩) أشكال مختلفة من إطارات مفتاح (أو دليل) الخريطة .

الوقت الحاضر ، فمن المسلم به عموما أن محتويات المفتاح أكثر أهمية من شكل إطارها . ولهذا فعادة ما تجعل الإطار بسيطاً .

الموقع

يتحدد الموقع على كثير من الخرائط بواسطة خطوط العرض والطول المرقمة . وتبين هذه الوسيلة 1 اتجاه 1 الحريطة في نفس الوقت ، طالما أن خطوط العرض تمتد في اتجاه شرقي غربي وخطوط الطول في اتجاه شمالي جنوبي .

وهنالك بعض أنواع من الحرائط - مثل خرائط الطرق الصغيرة المقياس وخرائط التوزيع أكثر من اهتمامها وخرائط التوزيع أكثر من اهتمامها بتفاصيل الموقع - يمكن أن تتجاهل رسم شبكة خطوط العرض والطول لبيان الموقع ، على أساس أن القارىء لا يهتم بمواقع أكثر مما تبينه الحريطة نفسها ، وعلى أية حال ، تحتاج معظم الحرائط الكبيرة المقياس إلى رسم شبكة خطوط العرض والطول الرئيسية . ولذا يحسن أن نلم بكيفية رسم هذه الحطوط على سطح الأرض ، وكذلك بعض الحقائق المتصلة بها والتي تهسم الجغرافي والكرتوجرافي بصفة خاصة .

١ -- حاجة الإنسان إلى نظام الاحداثيات:

لكي نوقع نقطاً على أي سطح فمن الضروري أن يكون لدينا مفاهيم وتحديدات للاتجاه والمسافة . وكل المواقع المكانية نسبية ، ولهذا يجب أن تتحدد هذه المواقع بالنسبة لدليل معين أو و نقطة الأصل ، — كما يسميها علماء الرياضيات . فإذا عينا مثل هذه النقطة الأساسية ، يمكن حينئذ أن نحدد موقع كل نقطة أخرى على السطح على مسافة معينة واتجاه معين من نقطة الأصل . وليست هناك نقطة أصل طبيعية على سطح مستوي plane غير محدود ، أو على سطح كروي ساكن لا يدور — وهذا معناه أن كل نقطة تشبه أي نقطة أخرى على مثل هذا السطح .

وفي علم الرياضيات mathematics ، طور العلماء نظاماً تحكميا لبيان الموقع على سطح المستوى ، وذلك بتعيين و نقطة الأصل ، عند تقاطع خطين أو محورين متعامدين (س ، ص) . ثم يقسم سطح المستوى بعد ذلك إلى شبكة قائمة الزوايا وذلك بإضافة خطوط على مسافات متساوية وموازية لكلا المحورين - كما هو الحال في شبكة خطوط ورق المربعات المألوف .

ولكي نعين موقعا نسبيا على سطح الأرض ، نلجاً إلى استخدام نظام ماثل لنظام هذه الاحداثيات (وإن كان نظام إحداثيات الأرض أقدم عهداً بكثير). ولكن سطح الأرض سطح مقوس في كل الجوانب ، أي أنه ينحي بعيداً في كل اتجاه من كل نقطة ، ومن ثم يستحيل استخدام الخطوط المستقيمة المتوازية - كما في نظام الاحداثيات الرياضية ، ومع ذلك فهذان النظامان من شبكات الخطوط (أو الاحداثيات) متشابهان في عدد من الخصائص . ففي نظام احداثيات الأرض الكروية تتعامد خطوط الشبكة على بعضها البعض ، ولكنها لا توازي بعضها الآخر إلا في بجموعة واحدة فقط من هذه الخطوط - أي في حالة خطوط العرض فقط .

ومن حسن الحظ أن الطبيعة قد حددت نقطتان مناسبتان كنقطتي أصل ؛ وهذان هما القطبان أو النقطتان حيث يتقاطع محور الأرض مع السطح الكروي .

وفي نظام احداثيات الأرض، تسمى الخطوط العرضية بالمتوازيات parallels أو خطوط الطولة فتسمى خطوط الطول أو خطوط الطولة فتسمى خطوط الطول من meridians or longitudes . وتتحدد الاتجاهات الأساسية على سطح الأرض عن طريق ترتيب هاتين المجموعتين من الخطوط .


٧ ــ شيكة خطوط العرض والطول :

يختلف شكل الأرض اختلافاً طفيفاً عن الشكل الكروي الصحيح ، فهي منتفخة عند خط الاستواء ، وبالتالي هناك فرطحة أو انبساطاً طفيفاً عند الأجزاء القطبية . وبذلك أصبح هناك فرق يبلغ نحو ٢١,٥ كيلومتر (١٣,٣ ميل) بين

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

طول نصف القطر الأستوائي ونصف القطر القطبي ــ الإستوائي بالطبع هو الأطول (١٠) .

وبسبب دوران الأرض حول نفسها ، أصبح عليها نقطتان طبيعيتان (القطبان) يمكن أن نتخذهما كنقطي أصل . وقد استدعت حاجة الإنسان منذ القدم ابتكار شبكة من الحطوط لكي تستخدم في تعيين المواقع على سطح الأرض . وكان الإغريق هم الذين ابتكروا هذا النظام الشبكي لإحداثيات الأرض منذ نحو ٢٢٠٠ سنة مضت .



(شكل ٢٠) يُـُقَاسُ بعد المكان عن خط الإستواء بمقدار الزاوية المحصورة بين هذا المكان ومركز الأرض .

⁽١) أظهرت الدراسات الجميوديسية (الحاصة يتقوس سطح الأرض) المعتبدة على معلومات الأقسار الصناعية (التي بدأ بها عصر الفضاء في سنة ١٩٥٧) ، أن درجة الفرطمة فيالعروض القطية هي في الحقيقة أقل نوعاً مماكان معتقداً من قبل . واجع :

The Marshall Covendish Learing System (1969), The Making of Maps, London, pp. 25-27.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتمثل نقطتا البداية في هذا النظام نهائي المحور الذي تدور الأرض عليه: القطب الشمالي والقطب الجنوبي . وقد تصور الإغريق دائرة عظيمة تقع في منتصف المسافة بين نقطتي القطبين ونمر حول الأرض ومن ثم تقسمها إلى قسمين متساويين – ومن هنا سميت بدائرة خط الاستواء وهي تعين تصوروا دوائر أصغر يوازي كل منها دائرة خط الاستواء ، وهي تعين مسافة الزاوية بالدرجات شمالا أو جنوبا بين دائرة خط الاستواء والقطبين . ولملاقة هذه الدوائر الأصغر بخط الاستواء ويبعضها البعض ، فقد سميت بالمتوازيات parallels أو خطوط العرض .

ويصور (شكل ٢٠) ببساطة كيف أمكن رسم خطوط العرض شمال خط الاستواء والتي يبلغ عددها هناك ٩٠ دائرة خط عرض (وبالمثل هناك ٩٠ دائرة خط عرض أخري جنوب خط الإستواء) . وكل خط عرض منها يمثل درجة مقاسة من مركز الأرض -- تذكر أن ربع الدائرة يساوي ٩٠ . كذلك يمكن أن نتخيل من (شكل ٢١) كيف رئسمت مثلاً دائرة خط عرض



ا شكل ٢١) رسم تخطيطي ببين مقدّار زاوية دائرة العرض ٥٠ شمالاً ، المقاسة من مركز الارض عند مستوى خط الاستواء .

• • • شمالا — فهي على سطح الأرض المقوس تبعد عن خط الاستواء بمقدار • • • مقاسة من مركز الأرض عند مستوى خط الإستواء . فخط العرض إذن هو عبارة عن مسافة الزاوية شمال أو جنوب خط الاستواء ، والمقاسة من مركز الأرض بالدرجات .

وكل خطوط العرض ، بما فيها خط الاستواء ، هي دواثر تحيط بالأرض في اتجاه شرقي غربي ؛ ولما كانت كل داثرة تنقسم إلى ٣٦٠، ، فمن الممكن أن تُرسم سلسلة من الحطوط الطولية خلال التقسيمات المقابلة لهذه الدرجات على كل دائرة عرض . حينئذ ستمتد كل هذه الحطوط الطولية شمالا وجنوبا وستكون متساوية المسافات شرقاً وغربا على كل دائرة عرض . هذه الحطوط الطولية هي ما نعرفها باسم « خطوط الطول » ، وهي تقطع دوائر العرض بزوايا قائمة (أي عمودية عليها) . وبرسم هذه الحطوط يتكون النظام الشبكي للأرض — وهو وهمي نما نعلم .

ورغم أنه لم يكن من الصعب على الإغريق أن يحددوا درجات خطوط العرض (براستخدموا في ذلك بعض اجهزة الرصد الفلكي)، إلا أنهم لم يستطيعوا تحديد خطوط الطول بنفس الدقة ، وبذلك أخطأ علماؤهم بشكل كبير في تحديد المواقع شرقاً وغرباً على الارض. بل لقد أدى هذا الحطا الجسيم في القرن الحامس عشر الميلادي إلى الاعتقاد بصغر المسافة التي تفصل أوربا عن آسيا غرباً – وذلك بأقل من نصف قيمتها الحقيقية . ومن السخرية حقاً أن هذا الإعتقاد الحاطىء هو الذي شجع كولمبس للابحار غرباً من أوربا لكي يصل آسياً ، ولكنه اكتشف الأمريكتين .

ووحدات القياس على كلا خطوط العرض والطول هي الدرجات – والدرجة تمثل أنه من الدائرة ، وكل درجة تنقسم إلى ٦٠ دقيقة (٦٠). ، والدقيقة تنقسم إلى ٦٠ ثانية (٦٠). ولتبسيط مشاكل توقيع النقط شمالا وجنوبا على سطح الأرض ، أعتبر خط الاستواء درجة الصفر (٥٠) ، وبالتالي يكون القطب الشمالي ٩٠ شمالا ، والقطب الجنوبي ٩٠ جنوبا .

أما بالنسبة لحطوط العاول فلم تكن المسألة بهذه البساطة ، فهي كلها خطوط متماثلة وليس لها نقطة أصل طبيعية أو خط بداية طبيعي -- حتى أن أي خط منها يصلح لأن يكون خط بداية . وقد شجع هذا كثيرا من الدول في الماضي على استخدام خط الطول الذي يمر بعاصمة كل منها كخط بداية تتحسب منه المسافات شرقا وغربا على سطح الكرة الأرضية . وقد أدى هذا الأمر إلى كثير من الاضطراب والبلبلة وبخاصة عند استخدام الخرائط المختلفة المطبوعة في دول مختلفة - لأن خط البداية اختلف في كل منها . ولكن تفوق انجلترا كدولة بحرية وانتشار خرائطها الملاحية ، أدى في نهاية الأمر إلى اختيار خط الطول الذي يمر خلال المرصد الملكي في جرينتش (١) (قرب لندن) كخط رئيسي - خط طول (٠٠) . وكان قد أتفق على ذلك في مؤتمر دولي في سنة ١٨٨٤ .

هكذا أصبحت خطوط الطول منذ ذلك الوقت تُحدد شرقا أو غربا من جرينتش ، حتى خط طول ١٨٠ وهو الحط المقابل لحط جرينتش . وباختيار خط جرينتش كخط الطول الرثيسي prime meridian ، أصبحت « نقطة الأصل ه (٢) لنظام احداثيات الأرض تقع في خليج غانة .

والواقع أن اختيار خط جرينتش كخط الطول الرئيسي لم يكن موفقاً تماما ، بل بدو مضايقاً نوعا لأنه يقسم أراضي كل من أوربا وإفريقيا إلى خطوط طول شرق وغرب . أما موقع خط الطول المقابل له ــ وهو خط طول ١٨٠ ــ فأكثر ملاءمة لأن موقعه في المحيط الهادي قد هيأ خطأ مناسباً

⁽۱) المرصد الملكي هو مصدر التوقيت القانوني في بريطانيا ، وقد أسى هدا المرصد في جرينتش من حرينتش إلى هرستمونسو منة ۱۹۵۷. وفي سنة ۱۹۵۷،۱۹۰۰ مقل هذا المرصد من جرينتش إلى هرستمونسو Sussex ، وهي فرية تقع قربالساحل الحنوبي لانحلترا في مقاطمة سيكس Sussex ، وبها قلعة من القرن الحاس عشروهي الآن مكان المرصد أما خط طول جرينتش (٠٠) فباق لم يتغير .

⁽٢) أي نقطة تقاطع خط عرص · (خط الاستواء) مع خط طول · (خط طول جرينتش)

للتاريخ الدولي (١) ، وهو الخط الذي إذا عبره المسافر إما أن يضيف أو يسقط يوما تبعاً للاتماه الذي يسافر فيه . فإذا كان مسافراً شرقا – أي نحو الامريكتين – يكرر التاريخ (مثلا يوم الاثنين ٢٧ مايو – آيار – يليه نفس يوم الاثنين ٢٧) . أما إذا كان مسافراً غربا نحو آسيا فيحذف تاريخ يوم كامل (فيوم الاثنين ٢٧ مايو يليه الأربعاء ٢٩ مايو) .

ويتضح من هذه الدراسة الحاصة بشبكة خطوط العرض والطول ، أن أي نقطة في العالم يمكن أن توقع بالضبط حين نحدد خط عرضها بالدرجات والدقائق والثواني – بالإضافة إلى اتجاهها من خط الاستواء شمالا أو جنوبا – وكذلك نحدد خط طولها بنفس الدقة بالإضافة إلى اتجاهها من جرينتش شرقا أو غرباً – وعادة نحذف الثواني لأن ذكر الدقائق يضمن توقيع أي نقطة على سطح الأرض في حدود ميل تقريبا .

٣ ــ طول (مسافة) درجة العرض ودرجة الطول :

تقاس درجات العرض ، التي تبين المسافة شمال أو جنوب خط الإسنواء ، على طول الدوائر الكاملة لخطوط الطول . ولما كان طول محيط أي دائرة كاملة لخطوط الطول نحو ٤٠,٠٠٨ كيلومتر . وأن هذه الدائرة تنقسم إلى ٣٦٠ ، فإن متوسط طول درجة العرض على سطح الأرض هو ١١١،١ كم (أو ٣٩,٠٥ ميل) . ولذلك فالمسافة بين درجات العرض منتظمة تقريبا .

ولكن نتيجة لفرطحة الأرض الطفيفة عند القطبين ، أصبح طول درجة العرض عند القطبين (١١١،٦ كم) أطول قليلا من درجة العرض عند خط الاستواء (١١٠،٦ كم) . غير أن هذا الاختلاف طفيف للغاية ، ونستطيع

⁽١) خط التاريخ الدولي اتفق عليه دوليا سنة ١٨٨٣ . وهو خط وهبي يتفق مع خط طول ١٨٠٠ مع بعض الانحرافات منه وذلك لتجنب بعض مناطق اليابس ؛ فتصبح ألاسكا وجزر ألوشيان واقمة شرق هذا الحط ، وبعض جزر المحيط الهادي الجنوبي واقعة إلى الغرب منه . وعند عبور هذا الحط إما أن نكسب أو نفقد يوماً كاملا في أجندة التقوم .

في معظم حساباتنا أن نعتبر طول الدرجة اامرضية على سطح الأرض ١١١ كيلو مر ، أو ٦٩ ميل . وسوف نحتاج دائما إلى تذكر هذا العدد في مقاييس رسم الحرائط ، وفي دراساتنا الجغرافية بصفة عامة .

أما درجات الطول التي تقيس المسافات شرقاً وغربا فتختلف أطوالها كثيراً ، لأن المسافة حول الأرض تتغير من دائرة خط الاستواء إلى القطبين _ إذ تصغر دوائر العرض باطراد كلما بعدفا عن خط الاستواء شمالاً أو جنوبا واقتربتا من القطبين . وبالتالي سوف تقل المسافة بين خطوط الطول كلما اقتربنا من القطبين .

ويبلغ إنساع (أو مسافة) درجة خط الطول ١١١،٣ كم عند خط الاستواء ، ثم تأخذ هذه المسافة في النقصان شمالا أو جنوبا إلى أن نصل إلى خط عرض ٢٠ حيث تبلغ مسافة درجة خط الطول هناك (٨,٥٥ كم) نصف طولها عند خط الاستواء. أما عند القطبين فتصبح هذه القيمة صفراً.

٤ - الدائرة العظمى:

أقصر مسافة بين نقطتين هو الحط المستقيم ؛ ومع ذلك فليس من المعقول على الأرض الكروية أن نتبع هذا الحط المستقيم خلال جزئها الصلب . فأقصر مسافة بين نقطتين على الكرة الأرضية هو القوس الممتد على السطح فوق الحط المستقيم مباشة ، بحبث يكون هذا القوس جزءاً من دائرة المستوى plane الذي يقطع سطح الأرض ماراً خلال النقطتين ثم بمركز الأرض . فمثل هذا المستوى يقطع سطح الأرض على طول دائرة عظمى great circle .

ولكي نفهم معنى مستوى هنا ، نأتي ببرتقالة ونوقع على سطحها أي نقطتين بالحبر ، ثم نقطع البرتقالة بالسكين بحيث يمر القطع بالنقطتين وكذلك بمركز البرتقالة ؛ ففي هذه الحالة سوف نشطر البرتقالة إلى نصفين متساويين ، وسيكون الوجه المنبسط لأي من نصفي البرتقالة هو « مستوى

قطع ٣. نحاول بعد ذلك أن نضم نصفي البرنقالة إلى بعضهما لكي تعود برنقالة إلى شكلها الكامل ، ولكننا سنلاحظ مكان القطع على السطح الحارجي برنقالة خطأ خارجياً يدور حول البرنقالة كالدائرة ، وهذه هي ما نسميها دائرة العظمى ، وأن جزءها الذي يبدو على شكل قوس ويمر خلال النقطتين لموضحتين بالحبر هو أقصر مسافة بين هاتين النقطتين .

إذن أي دائرة على سطح الأرض يمر مستواها بمركز الأرض هي دائرة عظمى . ويمكن على سطح الأرض الكروي رسم عدد لا نهائي من الدوائر لعظمى ، ولكن لا يمكن أن نرسم غير دائرة عظمى واحدة فقط لنمر خلال ي نقطتين على هذا السطح الكروي . وأي خط طول هو نصف دائرة عظمى ، وإذا ما وصلناه بخط الطول المقابل له (مثلا ۴ – ١٨٠) فسوف يكون دائرة عظمى . كذلك نجد أن دائرة خط الاستواء هي دائرة عظمى – ولكن كل دوائر العرض الأخرى ليست دوائر عظمى لأنها لا تشطر الأرض إلى نصفين متساويين .

هناك إذن عدة علاقات هندسية بين الدوائر العظمى والكرة الأرضية ولها دلالات عظيمة في الكرتوجرافيا واستخدام الخرائط ، ومنها :

- (١) أي دائرة عظمي تنصف دائما أي دائرة عظمي أخرى .
- (٢) قوس الدائرة العظمي هو أقصر مسافة بين نقطتين على السطح الكروي .
- (٣) مستوى أي دائرة عظمى يشطر الأرض إلى شطرين متساويين دائما ،
 ومن ثم فهو يشمل مركز الأرض دائما .

ولما كانت الدائرة العظمى هي أقصر مسافة بين نقطتين على سطح الأرض الكروي ، فقد أتبعتها طرق الملاحة الجوية والبحرية — كلما كان ذلك ممكاً . ومن أمثلة ذلك : الطرق الجوية الطويلة بين لندن ولوس أنجلس ؛ وبين أمستردام وفانكوفر (وكلاهما يمر فوق جرينلاند) ؛ ثم طريق امستردام وطوكيو الذي يمر فوق جرينلند وألاسكا — وهذه كلها تسمى الطرق القطبية .

٥ ــ شبكة الإحداثيات القومية:

تصدر مصالح المسلحة في معظم الدول سلسلة من الحرائط الطبوغرافية التي تغطي في مجموعها أراضي الدولة . ولتسهيل تعيين أي نقطة أو موقع في الدولة على هذه الحرائط ، فقد طورت كثير من الهيئات العسكرية في العالم نظاما شبكياً يعرف باسم «شبكة الاحداثيات القومية» National Grid وطبعته على خرائطتها الطبوغرافية .

ونظام هذه الشبكة عبارة عن عدد من الحطوط المتوازية التي ترسم في الانجاه الشرقي الانجاه الشمالي الجنوبي ، وخطوط متوازية أخرى ترسم في الانجاه الشرقي الغربي ، ومن ثم تكون شبكة من المربعات . وترسم هذه الحطوط على مسافات ثابتة ـ مثلا مسافة ١٠ كم على الحرائط الطبوغرافية البريطانية الأصغر مقياسا ، ومسافة كيلومتر واحد على الحرائط الأكبر مقياسا (أي الأكثر تفاصيلاً) . وتقسم جوانب المربعات الكيلومترية إلى عشرة أقدام ثانوية (طول كل منها متر) ، ومن ثم نحصل على الاحداثيات التي يمكن أن تحدد لنا أي نقطة على الحريطة . وتنميز خطوط المربعات الرئيسية بسمكها ، بينما تكون خطوط المربعات الرئيسية بسمكها ، بينما تكون خطوط المربعات الرئيسية بسمكها ، بينما تكون خطوط المربعات الثانوية خفيفة الرسم .

ويبدأ ترقيم خطوط الشبكة من نقطة أصل تقع في جنوب غرب القطر . وتسمى الخطوط المرقمة من الغرب إلى الشرق (وهي هنا الخطوط الرأسية) بإسم و الشرقيات Eastings ، أما الخطوط المرقمة من الجنوب إلى الشمال (وهي هنا الخطوط الأفقية) فتسمى و الشماليات Northings ، وعند تحديد أي موقع في الحرائط البريطانية نبدأ بذكر رقم الشرقيات أولا شم يكتب إلى يمينه رقم الشماليات بعد ذلك . وبالطبع بكتب أولا الحرف الأبجدي الذي يميز المربع الرئيسي .

أما الحرائط الطبوغرافية المصرية فلها ثلاث نقط أصل : نقطة أصل المخرائط التي تغطى منطقة الصحراء الغربية (في ليبيا) ؛ ونقطة ثانية للخرائط

التي تغطي وادي النيل والدلتا ؛ ثم نقطة ثالثة لحرائط الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء بيمن هنا نقطة الأصل لحرائط الوادي والدلتا ، وتقع في جنوب غرب مصر في جبل العوينات . وتغطي مساحة كل لوحة طبوغرافية بمقياس ١٠٠٠،٠٠١ مساحة ٤٠ ك ١٠٠ كيلومتر ، ونجد في أقصى جنوب غرب كل لوحة مقدار البعد بالكيلومترات شرق الأصل (مثلا ١٥٠ كم مكتوبة على أول خط رأسي من البسار ، وهو بالطبع خط طولي أي من الشرقيات) ، كما نجد أيضا مقدار البعد بالكيلومترات شمال الأصل (مثلا ٢٥٠ كم ١٠٠ كم مكتوبة على أول خط أفقي من الجنوب ، وهو بالطبع خط أفقي أي من المسافة الرأسية ، وكذلك لكل كيلومتر على المسافة الأفقية الموحة الحريطة . أما الخرائط الطبوغرافية بمقياس ١٠٠٠،٠٠٠ ، فتغطي كل لوحة منها مساحة أما الخرائط الطبوغرافية بمقياس ١٠٠،٠٠٠ ، فتغطي كل لوحة منها مساحة أما الخرائط الطبوغرافية بمقياس المقسيم السابق المخرائط بمقيساس ١٠٠٠٠٠٠ .

الأنجاه

عادة ما تبين خطوط العرض والطول اتجاه الحريطة ؛ فخطوط العرض تعين الاتجاه الشرقي الغربي ، بينما تعين خطوط الطول الاتجاه الشمالي الجنوبي . وقد يُرسم سهم على الحريطة ليشير إلى اتجاه الشمال الجغرافي – أو الشمال الحقيقي ، وأحيانا قد يُرسم سهمان : أحدهما يشير إلى الشمال الحقيقي ، والآخر إلى الشمال المختطيسي – وإن كان ذلك يقتصر على بعض الخرائط الحاصة مثل خرائط المستكشفين وبعض الحرائط الطبوغرافية العسكرية .

ولا ينطبق سهم اتجاه الشمال المغنطيسي على سهم اتجاه سهم اتجاه الشمال الحقيقي ، ويعرف الفرق بين هذين الاتجاهين بالانحراف أو الميل المغنطيسي، ويقاس هذا الانحراف بالدرجات . ويكون الاتجراف المغنطيسي شرقاً إذا

كان اتجاه الشمال المغنطيسي يقع إلى الشرق من خط الشمال الحقيقي (الجغرافي) ويكون غربا إذا كان خط الشمال المغنطيسي يقع إلى الغرب من خط الشمال الحقيقى .

وتختلف درجة الانحراف المغنطيسي من مكان إلى آخر على سطح الأرض تبعاً لموقع المكان بالنسبة للقطب الجغرافي الشمالي من جهة وبالنسبة للقطب المغنطيسي الشمالي من جهة أخرى ـ ومعروف أن هذا القطب المغنطيسي يقع جنوب جزيرة باثرست وهي إحدى الجزر القطبية الواقعة شمال كندا على خط طول ٢٠٠٠ غربا تقريبا .

ومن الواضح أن اتجاه الشمال الحقيقي لا يمكن أن يتحدد بالبوصلة المغنطيسية إلا إذا عرفنا درجة واتجاه انحراف البوصلة عن الشمال الحقيقي . وهذا ما يحسبه قسم المساحة الجيوديسية والسواحل بالولايات المتحدة كل بضع سنوات ، ثم يصدر خرائط الانحراف المغنطيسي لكل أجراء العالم (١) .

و كما عرفنا (الفصل الأول) أنه حين كانت الحرائط ترسم للعالم المجهول في الأزمنة القديمة ، كان من عادة الكرتوجرافيين الأوربيين في العصور الوسطى أن يضعوا أهم منطقة لديهم في أعلى الخريطة أو في وسطها . وبسبب ما كان للجنة ولمكان أصل المسيحية من أهمية في أذهان الناس أثناء تلك الفترة ، فقد كانت العادة أن يضعوا و الشرق Orient » (الجنة) في أعلى الحريطة ، وبيت المقدس في وسط الحريطة . ولكن لقد جرى العرف منذ تطور الكرتوجرافيا في عصر النهضة على جعل الشمال في أعلى الحريطة . وبذلك أصبح توجيه الحريطة نحو الشمال دائما .

⁽١) في سنة ١٩٠٨ ، إخترعت البوصلة الجيروسكوبية gyrocompass التي لا تتأثر إطلاقا بقوى مغنطيسية الأرض ، ولذلك تشهر دائما إلى الشمال الحقيقي . وهي تستخدم كثيرا في السفن البحرية لتحديد المواقع .

مراجع الفصل الرابع

- Debenham, F. (1957), The Use of Geography, The English Univ. 1 Press: London (Ch. 3).
- Finch, V.C. (1949), Elements of Geography, 3rd ed., McGrow-Hill: v New York, (Ch. 2).
- Hoyt, J.B. (1962), Man and the Earth, Prentice-Hall: London, -r (Ch 3, Appendix).
- Raisz, E. (1948), General Cartography, New York, (pp. 57-62, 144-145).
- Robinson, A.H. (1960), Elements of Cartography, New York, . (Ch. 2)



الفصل الخامس

مقاييس رسم الغرائط

لا كانت الحرائط أصغر بالضرورة من المناطق التي تمثلها على سطح الأرض فإن استخدامها الصحيح يتطلب توضيح النسبة بين القياسات على الحريطة وما يقابلها على الأرض. هذه النسبة تسمى « مقياس رسم الحريطة » ، وهو أول ما ينبغي أن نقرأه على الحريطة .

مفهوم مقياس الرسم :

لا شك أن كلاً منا قد شاهد نموذجا كروياً للأرض ، وهو عبارة عن كرة صغيرة تمثل الأرض وتظهر عليها القارات والمحيطات بشكلها الحقيقي في الطبيعة . ومن الممكن أن نقيس أبعاد هذا النموذج ، وأن نعبر عن العلاقة بين حجمه وحجم الأرض بنسبة ratio تتكون من نفس وحدات القياس . وتسمى هذه النسبة : مقياس رسم الكرة . فمثلا ، إذا كان لدينا نموذجا كرويا كبيراً نسبيا طول قطره ١ ١٧٥ سنتيمتر ، ونحن نعرف أن متوسط طول قطر الأرض حوالي ١٧٦٦ مليون سنتيمتر (أي ١٢٦٦٠ كم) ، فإن نسبة المسافة المقاسة بالمسنتيمتر بين أي نقطتين على النموذج الكروي وتلك لمسافة بين نفس النقطتين على سطح الأرض ... مقاسة أيضا بالسنتيمتر ...

سوف تكون مثل نسبة ١٢٥ إلى ١٢٦٦,٠٠٠ . وهذه النسبة هي نفسها ه ١ إلى ١٠,١٢٨,٠٠٠ » . وغالبا ما تكتب هذه النسبة في صورة كسر اعتيادي ، فتصبح المسبح المسبح

وللخرائط أيضا علاقات نسبية بالأجزاء التي تمثلها من سطح الأرض — تماماً كما في حالة نموذج الكرة الأرضية . فعلى كل خريطة نرى بياناً يكتب على شكل نسبة أو كسر (أو في أي صورة أخرى مماثلة) ، ويسمى : مقياس رسم الخريطة map scale .

وقد تكون مقاييس رسم الخرائط كبيرة أو صغيرة . فمثلا مقياس ١ : ٥٠٠٠٠٠٠ يدل على مقياس صغير لأن وحدة قياس مسافية (سبتيمتر أو بوصة أو قدم أو أي وحدة قياس) على الخريطة تمثل ١٠،٠٠٠٠٠ وحدة من نفس النوع على الأرض . وبالتالي تكون الخريطة (بالنسبة الأرض) صغيرة جداً . أما مقياس ١ : ١٠٠،٠٠٠ فيدل على خريطة أكبر مقياساً من الخريطة الأولى بكثير – وبالتالي سوف تحتوي على كبير من التفاصيل التي لا يمكن أن تتضمنها الخريطة الأولى نظراً لصغر مقياسها . ويظل مقياس الرسم يكن أن تتضمنها الحريطة الأولى نظراً لصغر مقياسها . ويظل مقياس الرسم يكبر بالتدريج – مثلا ١ : ٥٠،٠٠٠ ، ١ : ١٠٠٠، ١٠ الذي يدل على خريطة مرسومة حتى نصل (نظرياً) إلى مقياس بنسبة ١٩ : ١٥ الذي يدل على خريطة مرسومة بنفس أبعاد المنطقة الأرضية المرسومة ! ويمكن للقارىء أن يرجع إلى أطلسه لكي يتعرف على مدى مقاييس رسم الخرائط المستخدمة عادة في مثل هذا النوع من الأطائس العامة .

اختلاف تطبيق المقياس على جميع أجزاء الخريطة :

هناك اختلاف، جوهري بين تطبيق مقاييس الرسم على نماذج الكرة الأرضية وعلى الخرائط المستوية السطح . فمقياس رسم النموذج الكروي

- يهما كان صغيراً - قد ينطبق عليه انطباقاً محيحاً في أي جزء من الكرة وفي أي اجاه عليها . أما على الحرائط الصغيرة المقياس ، وبخاصة تلك الي تمثل العالم كله . فنلاحظ أن المقياس المبين على الحريطة فادراً ما ينطبق بالتساوي على كل خطوط شبكة الحريطة ، بل وقد ينطبق أحيانا على خط واحد فقط وعادة يكون في منتصف الحريطة . والسبب في ذلك راجع بالطبع إلى تقوس سطح الأرض ، وليست الحريطة إلا محاولة لنقل هذا السطح الكروي المقوس إلى سطح مستو هو سطح الورقة .

وحينما نرسم على لوحة من الورق خريطة تبين مساحة صغيرة من سطح الأرض ، كالترية مثلا أو جزء صغير من المدينة ، فسوف لا تحمل الخريطة أي تحريف أو تشويه في شكل المنطقة المرسومة أو في مساحتها النسبية ؛ ذلك لأن الجزء المرسوم من سطح الأرض المقوس من الصغر بحيث يكود من الناحية العملية مستوياً في حد ذاته ، إذ أن درجة تقوس سطح الأرض في هذه المنطقة الصغيرة والمحدودة المساحة تبدو ضئيلة لا تذكر (۱) . أما حينما نوسم على الورق خريطة تمثل العالم كله . أو تمثل قارة من القارات أو دولة أو حتى محافظة ، فلابد أن تحمل مثل هذه الخريطة بعض التحريف عن الشكل الصحيح للأرض ، وهنا يستحيل انطباق مقياس رسم الخريطة على كل أجزائها الصحيح للأرض ، وهنا يستحيل انطباق مقياس رسم الخريطة على كل أجزائها فيما أو اتجاهاتها . ولكي فتصور ذلك ببساطة ، يحسن أن فعرض مثالاً مشابهاً فيما يلى :

نفرض أن لدينا كرة من المطاط ونريد أن نجعلها مستوية السطح . وذلك عن طريق الضغط عليها بقوة ، فلن يتحقق هذا الإستواء دون امتسداد أو تمزق المطاط . هذا التمدد أو التمزق هو ما يحدث بالضبط حينما نحول السطح الكروي للأرض إلى سطح مستو تمثله ورقة الحريطة — ونسميه في هذه الحالة تحريفا أو تشويها للشكل الكروي الصحيح .

⁽١) يبلغ تقوس أو إنحاء الأرض أكثر قليلا من ٢/١ سم في الكيلومتر الواحد . أو حوالي متر في الكيلومتر .

فالتمثيل الصحيح والوحيد للكرة الأرضية ، هو نموذج الكرة الذي نعوفه . ولكن نموذج الكرة ليس وسيلة سهلة لاستخدامها في دراسة سطح الأرض ، بالاضافة إلى أن هذه الكرة لا تبين نصفي الأرض في وقت واحد ، وهي أيضا صعبة التناول والحفظ . لكل هذه الأسباب ، قام الانسان منذ أزمنة قديمة بكثير من المحاولات التي ترمي إلى ابتكار عدة نظم لترتيب خطوط الطول والعرض على السطح المستوي (الحريطة) ، بحيث يتحكم تصميمها في التحريف الذي لا يمكن تجنبه – وذلك من حيث نوعه أو درجته أو مكانه على المحلح المستوي : مسقط الحريطة من حيث نوعه أو درجته الأرض على السطح المستوي : مسقط الحريطة map projection . وهذا موضوع آخر سوف نتناوله بالدراسة في فصل آخر .

خلاصة ما نريد معرفته الآن هو أنه من العسبر أن يكون مقياس رسم الحريطة صحيحاً في كل الاتجاهات ، ذلك أن سطح الأرض ليس مستوياً كسطح الورقة التي رسمت عليها الحريطة . وعلى العموم . هناك خطأ في مقياس رسم الحرائط ذات المقياس الصغير (أي الحرائط التي تمثل أجزاء كبيرة من سطح الأرض كالقارات مثلا) . بينما يتضاءل هذا الحطأ في الخرائط ذات المقياس الكبير — أي الحرائط التي تمثل مساحة محدودة أو صغيرة من سطح الأرض مثل منطقة القرية أو جزء من المدينة .

أنواع مقاييس الرسم

عرفنا أن مقياس الرسم هو عبارة عن العلاقة أو النسبة بين المسافات الموجودة على الحريطة والمسافات الحقيقية المقابلة لها على سطح الأرض. ويمكن التعبير عن مقياس الرسم بثلاث طرق رئيسية، منها طريقة الكسر البياني (الله الله التي سبق أن ألمحنا إليها . وفي يلي تعريف بهذه الطرق الثلاث .

(۱) المقياس الكتابي أو المباشر: statement of scale

في هذه الطريقة من طرق مقياس الرسم ، تكتب المسافة على الخريطة وما يقابلها من مسافة على الأرض ، مثل :

بوصة لكل ميل . (أو) سنتيمتر لكل كيلومتر . (أو)

٦ بوصة لكل ميل . (أو) ٤ سنتيمتر لكل كيلومتر .

وربتا كانت هذه أنسب وسيلة لبيان مقياس الرسم ، لأن دلالة المقياس واضحة ومباشرة ، ولذلك كثيرا ما يستخدم هذا المقياس في الخرائط الطبوغرافية الكبيرة المقياس . ولكن لكي نفهم هذا النوع من المقياس ، ينبغي أن نكون على دراية بنظام القياس في القطر الذي أصدر الحريطة ، وإلا يصبح المقياس الكتابي طلسما غير مفهوم بالنسبة لنا . فمثلا ، إذا لم نكن عارفين بنظام القياس الروسي وما يناظره في القياس العربي أو العالمي ، فلن نستطيع أن نفهم القياس الروسي وما يناظره في القياس العربي أو العالمي ، فلن نستطيع أن نفهم شيئا من خريطة روسية كتب عليها المقياس الكتابي التالي :

« One sajenyam to 1000 versts »

وحتى إذا استطعنا تحويل نظم القياس الأجنبية إلى نظم قياسنا المتبعة ، فسوف يتطلب وذا كثيرا من العمليات الحسابية ، ومن ثم تفقد هذه الطريقة من طرق عرض مقاييس الرسم خاصية بساطتها . أضف إلى ذلك أنه في حالة تكبير الخريطة أو تصغيرها ، فلن يصبح المقياس الكتابي صحيحاً ــ بل متناقضاً مى وضع الخريطة الحديدة (التي ظهرت بعد تكبير-أو تصغير الخريطة الأصلية)

على أن معظم دول العالم وكذلك المنظمات الدولية تهدف في الوقت الحاضر إلى اتخاذ النظام المتري وتعميمه كنظام قياس عالمي . وفي هذه الحالة سيكون من السهل جداً فهم أي خريطة أجنبية تحمل المقياس الكتابي بالنظام المتري (مثلا : سنتيمتر لكل كيلومتر) ، لأنه نظام منطقي يستوعبه الذهن بسرعة .

(Y) مقياس الكسر البياني : R. F. :

ومن هنا ، كان لمقياس الكسر البياني خاصية فريدة من حيث كونه صالح للاستنخدام عالمياً . فهو يتجنب ذكر إسم أي وحدة قياس عند كتابته على لخريطة ، وفي نفس الوقت يتلاءم مع أي وحدات قياسية – حتى لو كانت غير مألوفة لنا – ما دامت موحدة على طرفي المقياس .

والعيب الرئيسي في استخدام هذا المقياس يظهر فقط في حالة تكبير الحريطة الأصلية أو تصغيرها ، لأن المقياس المكتوب بهذه الطريقة لن يكون صحيحاً في الحريطة الجديدة (نفس الوضع الذي ذكرناه في حالة المقياس السابق وهو المقياس الكتابي أو المباشر) . الذلك يجب أن نأخذ هذا الأمر في الاعتبار عندما فريد تكبير خريطة أو تصغيرها ، والحل الوحيد هو أن نكتب على الحريطة الأصلية مقدماً مقياس الكسر البياني الذي سيتناسب مع حالة الحريطة الجديدة . فمثلا إذا كان لدينا خريطة نعرف أن مقياسها هو ١ الحريطة الجديدة . فوريد أن يصغرها إلى نصف حجمها بالتصوير الفونوغراقي .

⁽١) يمكن أن تكتب أيضا بهده الصورة ، ١٠٠٠ و هي الشكل الشاع

فيحسن قبل عملية التصغير أن نزيل هذا المقياس من الحريطة الأصلية ونكتب مكانه المقياس المناسب عندما تصغر الحريطة الأصلية إلى النصف .

وهذا قد يدهش القارىء المبتدىء ويظن أن هناك خطأ في طباعة هذه الأرقام ، ويتساءل ألم يكن من المنطقي أن يصبح مقياس الحريطة الصغيرة الجديدة ١ : ٠٠٠،٥٠٠ بدلاً من ١ : ٠٠٠،٥٠٠ الواقع أنه ليس هناك خطأ مطبعي ، وأن ما ذكرناه صحيح تماماً . والمسألة ببساطة هي كما يل : مقياس ١/٠٠،٠٠٠ أكبر من مقياس ١/٠٠،٠٠٠ ؛ لأنه في الحالة الأولى يمثل السنتيستر على الحريطة كيلومتر على الطبيعة (١) ، أما في الحالة الثانية فسوف يمثل السنتيمتر على الحريطة ٢ كيلومتر على الطبيعسة ــ بمعنى أن وحدة الطول الثابتة على الحريطة (وهي اسم) التي كانت تشمل تفاصيل كيلومتر واحد أصبحت تشمل تفاصيل كانت تصغر المحدود وبالتالي لا بد أن تصغر الأيد، على الخريطة وتقل التفاصيل (٢) .

لذلك يجب أن يتدرب القارىء على قواءة مقاييس الرسم ، حى يدرك لأول وهلة مقياس الرسم إذا كان كبيراً أو صغيراً . وهناك قاعدة عامة تقول كلما كبر مقام الكسر البياني حسابياً ، كلما صغر مقياس رسم الحريطة وبالتالي عظمت المساحة التي يمكن أن ترسم على خريطة معينة - وهذا يعي فقدان كثير من التفاصيل . ويحسن من الآن أن يتناول القارىء أطلسه ويتعرف على مقاييس الرسم في الحرائط المختلفة .

⁽١) الكيلومتر مد . . . و ١٠٠ سم (لأن الكيلومتر ١٠٠٠ متر ، وكل مثر - ١٠٠ سم) .


⁽٢) تصور أي دا العُدد حجراً يسكنها شخص واحد ، ومن ثم نهو يتستع بكل ساحتها. ثم حدث أن شاركه في نفس المجرة شخص آشر ، وبالتالي لا بد أن تصفر المساحة الي بشغلها "لل منهما في هذه المجرة ، ويترتب على ذلك انكماش موجودات (تفاصيل) كل منهما .

(٣) المقياس الحطي: Graphic or Linear scale

وهذا عبارة عن خط مرسوم على الخريطة ومقسم إلى أقسام متساوية تمثل وحدات المسافة على الأرض ، سواء بالكيلومتر أو الميل ... أو مضاعفاتهما أو أجزاء منهما . وينبغي أن يكون المقياس الخطي بطول مناسب (مثلا ربع طول الخريطة أو أكثر) حتى يسمح بالقياس منه بسهولة . وينبغي أيضا أن يمثل أعداداً كاملة (مثل صفر ... ١ - ٢ - ٣ - ٤ ...) أو أعدادا داثرية (مثل صفر - ١ - ٢ - ٣ - ١ ...) ... أو محر ... ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ ... ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ .. ٢٠ ..

ومن المنطقي في رسومنا العربية أن يبدأ الترقيم من اليمين إلى اليسار ، وينطبق هدا على ترقيم خط المقياس الحطي . ومع ذلك لا ننصح أن يم الترقيم بهذا الشكل في رسومنا الكرتوجرافية العربية ، ولدينا ما يبرر ذلك . فالترقيم من اليسار إلى اليمين أصبح نظاماً عالمياً ، وترقيم المساطر التي نقيس بها أي خط شدأ من اليسار إلى اليمين – حتى لو كانت مصنوعة في بلاد عربية وأرقامها عربية . كذلك الطريقة الصحيحة لرسم الحطوط أو مدها أو تحبيرها تبدأ من اليسار إلى اليمين . لكل ذلك يحسن أن يبدأ الترقيم في رسومنا الكرتوجرافية من اليسار إلى اليمين حتى تسهل المقارنة مع الرسوم العالمية الأخرى ، ويسهل كذلك القياس بالمسطرة مهما اختلف نوعها .

فلا يحسن أن يبدأ صفر الترقيم من يسار خط المقياس الحطي ، وتتنابع إلى يمينه بقية الأرقام . وفي حالة الحرائط الكبيرة المقياس (الأكثر تفاصيلاً) ، يجب أن يشمل المقياس الحطي وحدة قياس إضافية تسبق صفر الترقيم (أي تكود على يساره) ، وتقسم هذه الوكدة الاضافية إلى تقسيمات أصغر أو تأنوية لكي تمكن قارىء الحريطة من قياس المسافات بشكل دقيق ويوضح (شكل ٢٢) أشكالاً مختلفة لرسم المقياس الحطي على الحرائط كما يبين أيضا الطريقة الصحيحة لقياس المسافات على هذا المقياس باستخدام المقسم أو المرحار



أما في حالة الحرائط الصغيرة المقياس ، فلا يستدعي الأمر رسم وحدة اضافية قبل صفر الترقيم ، لأنها غير مفيدة من الناحية العملية نظراً لصغر مقياس الرسم . بل كثيراً ما يرسم المقياس الحطي في مثل هذه الأحوال كخط صغير يشمل وحدة قياس واحدة (كيلومتر مثلا) ، أو يشمل خمس واحدات (ه كم مئلا) أو عشرة دون تقسيم الحط الكلي إلى هذه الوحدات . وبعرف هذا النوع من المقاييس الحطية بالمقاييس الحطية القصيرة Short Line-scales .

واستخدام هذا النوع من المقاييس الحطية هو لمجرد البيان والدلالة أكثر منه القياس الدقيق على الحرائط. فهو يعطينا فكرة عامة عن المسافات الحقيقية المتضمنة ، وقد نستخدمه مصادفة القياس بالعين الغادية .

والواقع أن المقياس الحطي الدقيق أكثر فائدة لقارىء الحريطة من أنواع المقاييس الآخرى ، وذلك لسبين : أولهما أنه يسهل قياس المسافات من الحريطة إلى الطبيعة (الأرض) مباشرة ؛ والسبب الثاني هو أنه في حالة تكبير أو تصغير الحريطة فوتوغزافيا فلن يتأثر المقياس الحطي المرسوم على الحريطة الأصلية ، لأن خط المقياس سيكبر أو يصغر وأوتوماتيكيا » مع أطوال الحريطة. لكل هذا . ينبغي أن نزود خرائطنا دائما بمقياس خطي مناسب . ولهذا السبب كثيرا ما نحتاج إلى بعض العمليات الحسابية لتحويل المقاييس الأخرى إلى مقياس خطي لكي نرسمه على الحريطة ، وبالتالي يجب أن نلم بعملية تحويل المقاييس الحافظيات الحسابية التحويل المقاييس الأخرى إلى المقاييس المنافقة هو وهذا ما سوف فتتقل إليه الآن .

تحويل مقياس الرسم

إذا عرفنا مقياس الرسم بأي نوع من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها ، فمن الممكن تحويله إلى النوعين الآخرين دون صعوبة كبيرة . والمقياس الحطي هو أنسب وسبلة لقياس الأطوال على الخريطة . ولهذا تتمثل معظم المشاكل في انشاء المقياس الحطي عندما يكون مقياس الرسم المعطى لنا في أي من الصورتين الأخريين . ولكي نجعل احريطة أكثر فائدة ، يحسن أن نزودها أيضا بمقياس الكسر البيافي . وعلى العموم ، هناك عجموعتان من مشاكل تحويل مقاييس الرسم :

المجموعة الأولى ، تشمل تحويل المقياس الكتابي المباشر إلى مقياس الكسر البياني ، أو العكس .

المجموعة الثانية ، تشمل تحويل المقياس الكتابي ، أو مقياس الكسر البياني إلى المقياس الحطي لكي يرسم على الحريطة .

وقبل أن نقوم بإجراء أي عملية تحويل ، يجب أن نحفظ الحقيقتين الأساسيتين التاليتين ، لضرورة الحاجة إليهما في عمليات التحويل ، وهما :

ب ــ الميل = ٦٣,٣٦٠ بوصة .

١ – تحويل المقياس الكتابي إلى مقياس الكسر البياني :

المطلوب في هذه الحالة هو تحويل طرفي المقياس الكتابي إلى نفس وحدة القياس ، ثم نكتب الناتج في صورة كسر مقامه واحد صحيح (وحدة قياس) .

مثال (١) : حوّل المقياس الكتابي [١سم لكل ٤ كم] إلى مقياس الكسر البياني .

الحل: بما أن الكيلومتر = ١٠٠,٠٠٠ سم

الم في هذا المقياس يمثل ٤×٠٠٠٠ = ٠٠٠٠٠ سم على الطبيعة أي ١ سم : ٤٠٠٠٠ سم .

ي مقياس الكسر البياني هو ١ / ٤٠٠,٠٠٠ .

(لاحظ أن رمز وحدة القياس لا تكتب اطلاقا في مقياس الكسر البياني) .

مثال (٢) : حوَّل المقياس [٦ بوصة لكل ميل] إلى مقياس الكسر البياني .

الحل : بما أن الميل = ٦٣٣٦٠ بوصة .

. ، ٦ بوصة في هذا المقياس تمثل ١٣٣٦٠ بوصة على الطبيعة .

أي ١ بوصة : ١٠,٥٦٠ بوصة .

أ. مقياس الكسر البياني هو ٢٠٠٥،٠١٠ .

تماريع : حوَّل المقاييس الكتابية التالية إلى كسور بيانية ;

سنتيمتر لكل كيلومتر .

٤ سم لكل كيلومتر .

سنتيمتر لكل ه كيلومتر .

سنتيمتر لكل ٥٠٠ متر .

بوصة لكل ميل .

بوصة لكل ٦ ميل .

٢ - تحويل مقياس الكسر البياني إلى المقياس الكتابي :

مثال (١) : حوَّل المقباس ١٠٠٠٠١ إلى مقباس كتابي يقيس بالكيلومتر .

الحل : في هذا المقياس ١سم يمثل ٠٠٠،٠٥ سم

وبما أن الكيلومتر = ١٠٠,٠٠٠ سم .

المقياس الكتابي هو [سنتيمتر لكل ٥ كُتم] .

مثال (٢) : حوَّل المقياس ٢٥,٠٠٠/١ إلى مقياس كتابي يقيس بالكيلومتر .

الحل : في هذا المقياس ١ سم يمثل ٢٥,٠٠٠ نسم

وبما أن الكينومتر = ١٠٠,٠٠٠ سم

ی ۱ سم بمثل $\frac{\gamma_{000}}{\gamma_{000}} = \frac{\gamma_{0000}}{3}$ کیلومتر أو ۲۵۰ متر .

القياس الكتابي هو [سنتيمتر لكل ٢٥٠ متر] أو إلا سنتيمتر لكل كيلومتر]

مثال (۳): حوّل المقياس ١٢٦,٧٢٠/١ إلى مقياس كتابي يقيس بالميل في هذا المقياس ١ بوصة تمثل ١٢٦,٧٢٠ بوصة .

وبمل أن الميل = ٦٣٣٦٠ بوصة .

ن ۱ بوصة تمثل $\frac{17777}{7999}$ حیل .

القياس الكتابي هو [بوصة لكل ٢ ميل] .

تمارين : حول المقاييس العددية التالية إلى مقاييس كتابية تقيس بالكيلومتر :

۸,۰۰۰,۰۰۰/۱

1,...,../\

...../1

1.,.../1

(٣) تحويل مقياس الكسر البياني (العددي) إلى المقياس الحطي :

هذه هي أهم التحويلات في مقاييس الرسم ، نظراً لحاجة كل خريطة إلى مقياس خطي مناسب . وحينما يُطلب منا أن نحول مقياس الكسر البياني إلى المقياس الحطي ، فينبغي أن نرسم هذا المقياس الحطي بحيث يقيس بالكيلومترات (إلا ً اذا طلب النظام الميلي بالتحديد) ، ذلك لأن النظام المتري

- كما ذكرنا - منطقي للعقل وسهل القباس نظراً لتضمنه أرقاماً دائرية يسهل حسابها . وفيما يلي بعض الأمثلة :

مثال (۱): لدينا خريطة مقياس رسمها ١,٠٠٠,٠٠١ . والمطلوب تحويل هذا المقياس إلى مقياس خطي يقيس بالكيلو تترات ، ثم رسمه على نفس الخريطة .

الحل : تبعاً لهذا المقياس ؛

١ سم على الخريطة يمثل ٥٠٠٠٠٠٠ سم على الطبيعة .

وبما أن الكيلومتر = ١٠٠,٠٠٠ سم

. ١ سم على هذه الحريطة = ١٠ كيلومتر على الطبيعة

وبذلك يمكن رسم خط مناسب ، طوله مثلاً ١٠ سم ، ونقسمه إلى سنتيمترات يمثل كل منها ١٠ كيلومتر . ويمكن أيضا إضافة وحدة أخرى على يسار صفر الترقيم ، ونقسمها إلى أقسام ثانوية (قد تكون عشرة أقسام يمثل كل منها كيلومتر ، أو خمسة أقسام يمثل كل منها ٢ كم) .

هذا مثال سهل في الواقع ، وليست كل عمليات تحويل المقاييس الخطية على هذا النحو ، إذ يتطلب بعضها مزيداً من الحسابات حتى ننتج مقياسا خطيا دقيقاً ويقيس بأرقام دائرية من الكيلوشرات . وهذا ما نراه في المثال التالي

مثال (۲) : حوّل المقياس ۱/ ۳۵۰٬۰۰۰ إلى مقياس خطي يقيس بالكيلومترات .

الحل : تبعا لهذا المقياس ،

١ سم على الخريطة يمثل ٢٥٠,٠٠٠ سم على الطبيعة

وبما أن الكيلومتر = ١٠٠,٠٠٠ سم

ا سم علی هذه الخریطة = (7) کیلومتر (۱) و بفرض آن (س) سم علی هذه الحریطة = (7) کیلومتر (7) ک


وبهذا يمكن رسم محط طوله ي ١٤٠ سم لكي يمثل ٥٠ كيلومتراً على الطبيعة – تبعاً لهذا المقياس . وبعد ذلك نقستم طول هذا الحط إلى خمسة أقسام متساوية تحيث يمثل كل قسم منها ١٠ كم (أو تقسيمه إلى عشرة أقسام مثل كل منها ٥ كم) – مع إضافة وحدة للأقسام الثانوية على يسار صفر الترقيم .

ولكن كيف يتسنى لنا رسم خط طوله ﴿١٤ سم ، ثم تقسيمه بعد ذلك إلى خمسة أقسام متساوية ؟ هنا لا بد أن نستعين بطريقة و الخط المساعد ، وهي طريقة سهلة وتستخدم لتقسيم أي خط إلى عدد من الأقسام المتساوية . ولنفرض أن لدينا الخط (اب) — في (شكل ٢٣) — و نريد مثلا أن نقسمه إلى عشر أقسام متساوية ، فنبدأ برسم خط مساعد (اح) بأي زاوية حادة مناسبة من نقطة (۱) ، بحيث يكون طول هذا الخط المساعد مقارباً لطول الخط الأصلي المراد تقسيمه . ثم نقيس على الخط المساعد عشرة وحدات معروفة ولتكن هذه الوحدات بالسنتيمتر أو نصف السنتيمتر أو البوصة أو أي وحدة ثابتة تناسب طول الخط . ثم نرسم خطاً من نقطة (ب) إلى نهاية أي وحدة ثابتة تناسب طول الخط . ثم نرسم خطاً من نقطة (ب) إلى نهاية القسم العاشر على الخط المساعد ، وهو في هذا للشكل الخط (ب د) ، ثم نرسم خطوطاً موازية له عند نقط التقسيم على الحط المساعد ، وسترى في مرسم خطوطاً موازية له عند نقط التقسيم على الحط المساعد . وسترى في مرسم خطوطاً موازية له عند نقط التقسيم على الحط المساعد . وسترى في

⁽۱) نلاحظ عند هذه الحطوة أن السنتيمتر في المقياس الحطي لا يمثل رقماً دائرياً من الكيلومتر ، بل ويشمل كسوراً من الكيلومتر أيضا , لذلك فرضنا أن لدينا عطاً طويلا يمثل في جملته ، ه كيلومتر ا مثلا (بمكن اختيار أي عدد دائري آخر) ، والمهم أن نعرف طول هذا الحط مُ ذلك في الحطوة التالية بطريفة المناسب الحسابي .

النهاية أن هذه الحطوط المتوازيه تقسم الحلط الأصلي (ب) إلى عشر أقسام متساوية ولا بد بالطبع أن ستعين في رسم الخطوط لمتوازية بمثلث ومسطرة -- كما في (شكل ٢٣) و باستحدام هذه الطريقة بمكر تقسيم الحط الأصلي إلى أي عدد آخر من الأقسام المتساوية أربعة أو خمسة أو سبعة أقسام مثلا حتى السنتيمتر يمكن تقسيمه إلى سبعة أقسام لكي بقيس منها قسمين بمثلان (٧/٧) سنتيمتر -- كما في حالة المثال السابق -- وإن كان يمكن اعتبار ٧/٧ سم تساوي تقريبا ٣٠، سم .

وبهذا يمكن رسم خط المقياس الخطي السابق بطول ١٤,٣ سم ، ثم نقسم هذا الحط إلى حمسة أقسام متساوية بطريقة الحط المساعد التي دكرناها مثاله (٣): حوّل المقياس ١٠٠٠٠٠١ إلى معياس خطي يقبس بالأميال الحل: تبعاً لهذا لمقياس الم



(شكل ٢٣) طريقة تقسيم أي خط مستقيم إلى أحزاء متساوية ، وذلك بإستخدام الحط المساعد .

١ بوصة على الخريطة تمثل ١٠٠,٠٠٠ بوصة على الطبيعة .
 و بما أن الميل = ٦٣,٣٦٠ بوصة

. ۱ بوصة على هذه الخريطة تمثل ١٠٠٠ - ١٠٥٨ ميل على الطبيعة وبما أن ۱ بوصة = ١٠٥٨ ميل . . (س) بوصة = ه ميل.

$$\frac{1 \cdot (m)}{(m)} = \frac{1 \cdot (m)}{(m)} = 7.17$$


وهكذا نرسم خطأ طوله ٣,١٦ بوصة ، ثم نقسمه إلى خمسة أقسام متساوية (باستخدام طريقة الحط المساعد) ليمثل كل قسم منها ميلاً واحداً وسوف يكون طول كل قسم في هذا المقياس ٣,٠٠ من البوصة وهذا بالطبع عمثل ميلاً واحداً .

ولكن مرة أخرى سوف نواجه من البداية بمشكلة قباس أجزاء مثوية من البوصة ، إذ كيف سترسم خطأ طوله ٣،١٦ بوصة ؟ كيف نقيس هذه ال ١٩٠١، من البوصة ؟ وحتى إذا أردنا أن نرسم خط كل ميل على حده ، فسوف نجد طوله = ٣٠٠، من البوصة . المشكلة إذن قائمة على أية حال ، ولا بد من طريقة نقيس بها الأجزاء المثوية من البوصة . وحل هذه المشكلة القياسية يكمن فيما يسمى بالمقياس الشبكى .

المقياس الشبكي: Diagonal scale

المقياس الشبكي عبارة عن مقياس مركب يمكن قياس أي كسور عشرية ومتوية عليه . سواء للسنتيمتر أو للبوصة ــ بمعنى أننا نستطيع مثلا على هذا المقياس أن نقيس من ٢٠٠١ إلى ٢٠٩٩ من البوصة .


وتعتمد فكرة هذا المقياس على حقيقة هندسية بسيطة مؤداها أنه لتقسيم أي خط إلى قسمين متساويين ، وليكن الخط (١ب) في الرسم البياني الأول من (شكل ٢٤) ، نرسم على هذا الحط العمودين (ه١، وب) ، ثم نرسم خطين موازيين (حد، هو) خط الأصلي وعلى مسافات متساوية على العمودين . وحين نرسم القطر (و١) فسوف ينصف الحط الأوسط (حد) في نقطة (ن) ، ويقسمه إلى قسمين متساويين – وبالتالي فإن نصف الحط الأوسط (حد) عثل في نفس الوقت نصف الحط الأصلي (١ب) . ويمكن اثبات ذلك باسقاط العمود (نط) من نقطة (ن) الذي سينصف الحط اثبات ذلك باسقاط العمود (نط) من نقطة (ن) الذي سينصف الحط



(شكل ٢٤) نظرية إستخدام القطر في تقسيم الخط للمنتقيم ، وتطبيقها في المقياس الشبكي

وبالمثل ، إذا رسمنا ثلاثة خطوط موازية للخط الأصلي (ا ب) وعلى مسافات متساوية ، فإن القطر (و ا) سوف يقسم الحط الأصلي إلى ثلاثة أقسام متساوية (أنظر الرسم البياني الثاني في شكل ٢٣) . وإذا رسمنا عشر خطوط موازية وعلى مسافات متساوية ، فسوف يقسم القطر الخط الأصلي إلى عشر أقسام متساوية (الرسم البياني الرابع) . وهذه هي الأقسام العشر التي اعتمدت عليها فكرة المقياس الشبكي .

ولنحاول الآن أن نشرح طريقة انشاء المقياس الشبكي البوصة ، وذلك على (شكل ٢٥) الذي رسمناه بضعف طول البوصة حتى تتضح التفاصيل . فبدأنا أولا برسم الحط الأساسي (الأسفل) بطول بوصة واحدة ، ثم أقمنا عمودين على الجانبين ، ثم رسمنا عشرة خطوط موازية المخط الأساسي وعلى مسافات متساوية . بعد ذلك قسمنا خط البوصة في أسفل الشكل وفي أعلاه إلى عشر أقسام متساوية بطريقة إلخط المساعد التي أشرنا إليها من قبل ؛ وبالتالي فكل



(شكل ٢٥) نموذج مُكبّر يوضح تقديم المقياس الشبكي البوصة (ضعف البوصة).

قسم من هذه الأقسام يمثل ٠,١ من البوصة ــ سواء في الحط الأسفل أو الأعلى ، ولنتذكر ذلك جيداً ، لأننا الآن قد وصلنا إلى التقسيم العشري للبوصة .

وفي المعطوة التالية ـ وهي جوهر المقياس الشبكي ـ قمنا برسم عشرة خطوط متوازية تقطع الحطوط الأفقية ، بحيث تبدأ من بدايات الأجزاء العشرية من الناحية المعشرية من فاحية ، وتنتهي عند نهايات نفس الأجزاء العشرية من الناحية الأخرى . وبذلك يتكون المقياس الشبكي ، الذي تتمثل خصائصه فيما يلي :


الحط الأول الذي يبدأ من بداية القسم العشري الأول من البوصة في أسفل الشكل ، وينتهي عند نهاية نفس القسم العشري في أعلى الشكل ، ويقطع في نفس الوقت الحفلوط الأفقية المتوازية ، هذا الحط هو في الواقع عبارة عن قبطر يقسم عشر (بضم العين) البوصة نفسه إلى عشرة أجزاء متساوية بوذلك على طول الحطوط الأفقية العشرة التي يقطعها (تذكر الشكل السابق) . وبالتالي يمثل الحط الأفقي الأول عشر العشر (ألم أل ألم أل ألم ألمن البوصة - أي ١٠,٠ من البوصة . ويمثل الحط الأفقي الثاني ٢٠,٠ من البوصة ، وهكذا حتى الحط الأفقي التاسع الذي يمثل ٩٠,٠ من البوصة ، أما الحط العاشر فيمثل من الأساس ١,٠ من البوصة — شأنه في ذلك شأن الأقسام العشرية الأخرى التي ينقسم إليها الحط الأعلى أو الحط الأسفل .

إذن نحن متفقون من الآن على أنه لو كأن لدينا قسم مثوي من البوصة ، لا بد أن نقيسه على طول الخطوط الأفقية التي يقطعها الحط الأول من اليمير (وهو القطر) . فلو أردنا قياس ١٥٠، من البوصة مثلا ، نبدأ أولا بالرقم ٧ لأنه الجزء المثوي من البوصة ، وذلك بالبحث عن الحط الأفقي السابع ، ثم نخسب بعد ذلك خمسة أقسام عشرية من البوصة إلى اليسار من رقم ٧ مباشرة .

٢ - التقسيمات الواقعة على يسار التقسيمات المثوية ، هي في الواقع تقسيمات عشرية من البوصة ، لأنها محددة بخطوط متوازية ، تصل بين أقسام عشرية من البوصة على طول الحط الأسفل والحط الأعلى من الشكل

ولهذا ذكرنا منذ برهة أن نحسب خمسة أقسام عشرية على يسار الحط السابع في التقسيم المتوي ، حتى نحدد قياس خط طوله ٠,٥٧ من البوصة .

وبالمثل ، لقياس خط طوله مثلاً ٨,٠ من البوصة ، نبحث أولا عن الحط الرابع في التقسيم المثوي (في يمين الشكل) ، ثم نحسب إلى اليسار منه مباشرة ثمانية أقسام عشرية ، وبالتالي يتحدد أمامنا الخط الذي يبلغ طوله ٨٠٠٠ من البوصة . ويحسن أن تتم كل هذه التحديدات بالمقسم أو الفرجار ، حتى نضمن دقة القياس .




(شكل ٢٦) مقياس شبكي للبوصة (يقيس إبتداء من بنه من البوصة) .

ويمثل (شكل ٢٦) نموذجا لمقياس البوصة الشبكي ، وقد قسنا عليه بواسطة المقسم خطآ طوله ٢٠٥٧ بوصة . والواقع أن للمقياس الشبكي عدة فوائد يتمثل أهمها فيما يلي :

١ - يمكن أن نعرف منه الأجزاء المئوية لأية وحدة قياس كالسنتيمتر أو البوصة ، ويفيدنا هذا في قياس أي خط لدينا يتضمن كسوراً مئوية ، شل طول الحط الذي ذكرناه في المثال السابق ، وهو ٣١١٦ بوصة .

٢ - عرفنا أنه لا يمكن تقسيم المقياس الحطي العادي إلا إلى أقسام أساسية
 وأقسام ثانوية قد يصل تقسيمها إلى عشرة أجزاء فقط من الوحدة الأساسية

ولكن بتحويل هذا المقياس الحطي العادي إلى مقياس شبكي يمكن أن نقرأ عليه الأقسام المثوية للوحدة الأساسية في المقياس ، وبذلك نستطيع مثلا أن نعرف طول طويق أو أي مسافة بين نقطتين بشكل دقيق . ولهذا السبب كثيراً ما يترسم المقياس الشبكي – بدلاً من المقياس الحطي – على الحرائط التفصيلية الكبيرة المقياس حتى يساعد على دقة القياس في الحريطة ؛ ومن أمثلة ذلك المقياس الشبكي الذي يوضحه (شكل ٢٧) ، وهو مرسوم على كل لوحة من لوحات خرائط الريف المصرية (فلك الزمام) بمقياس ١/ ٢٥٠٠ ، ونستطيع على هذا المقياس أن نقيس ابتداء من المتر الواحد – على هذه الحرائط التفصيلية .



(شكل ٢٧) مقياس شبكي مرسوم على لوحات عرائط الريف المصرية بمقياس . ٢٥٠٠/١ . وهو يقيس إبتداء من المتر الواحد (النموذج منصغر قليلا) .

المهياس المهارت: Comparative scale

المقياس المقارن عبارة عن مقاييس خطية عادية ترسم على نفس الحريطة ، بحيث يقسم إحداها إلى وحدات كيلومترية ، ويقسم آخر إلى وحدات ميلية ، ويمكن أن يضاف إليها أيضا مقياس خطي ثالث يقسم إلى وحدات الميل البحري والغرض من هذا المقياس هو قياس المسافات على الحريطة بكل وحدة من هذه الوحدات القياسية ، ثم مقارنتها ببعضها البعض .

وكان قد شاع استخدام المقاييس المقارنة أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها ، وذلك عندما اضطرت جيوش دولة معينة إلى الحدمة في دول أخرى تستخدم وحدء فياس مختلفة لم تنعود عليها. عده الحيرش في علادها عالاً

عندما خدمت القوات البريطانية والأمريكية في فرنسا التي تستخدم النظام المتري . ولكي يسهلوا مهمة مثل هذه القوات ، فقد زودوهم بخرائط عليها مقاييس مقارنة ـ بالكيلومتر والميل .

وعندما نرسم مقياساً مقارنا ، يجب أن تُرسم المقاييس الخطية نحت بعضها ، بشرط أن تكون أصفار البداية على خط طولي واحد (أي متفقة البداية) في كل المقاييس الحطية - كما يظهر هذا واضحاً في أسفل (شكل ٢٢) ، وفي (شكل ٢٨).

مثال : حوّل مقياس الكسر البياني ١,٠٠٠,٠٠٠ إلى مقياس مقارن ، بحيث يقرأ لكل ١٠ من وحدات الكيلومتر والميل والميل البحري .

الحل : بالنسبة للكيومتر ؛ فهذا المقياس بعني أن :

١ سم على الخربطة يمثل ٢،٠٠،٠٠٠ سم على الطبيعة .

اً ١ سم يمثل ١٠ كيلومتر (لأن كم = ١٠٠,٠٠٠ سم)

وبذلك يمكن رسم خط ويقسم إلى سنتيمترات يمثل كل منها ١٠ كم . وبالنسبة للميل العادي (القانوني) ؛ فهذا المقياس يعني أن :

١ بوصة على نفس الخريطة تمثل ١,٠٠,٠٠٠ بوصة على الطبيعة .

١ ، ١ بوصة تمثل ١٥,٧٨ ميل (لأن الميل = ٦٣٣٦٠ بوصة)

وبفرض أنَّ (س) بوصة = ١٠ ميل

$$\frac{1 \times 1}{10, \text{VA}} = 77,$$
 بوصة . . . (س)

وبذلك يمكن رسم خط أسفل الحط المابق ، ونقسمه إلى وحدات طول كل منها ٦٣,٠ من البوصة لكي تمثل كل وحدة منها ١٠ ميل . وبالنسبة للميل البحري (١) ؛ فهذا المقياس يعني أن :

١ بوصة على نفس الحريطة تمثل ١,٠٠٠,٠٠٠ بوصة على الطبيعة

١٠ بوصة تمثل ١٣,٧ ميل بحري (لأن الميل البحري = ٧٢٩٦٠ بوصة)
 وبفرض أن (س) بوصة = ١٠ ميل بحري

$$(m) = \frac{1 \times 1}{17, \sqrt{1}} = 0$$
, where $(m) = \frac{1}{17, \sqrt{1}}$

وبذلك يمكن رسم حط أسمل الحطين السابقين ، ونقسمه إلى وحدات طول كل منها ١٠ ميل بحري -- كما ي (شكل ٢٨).



(شكل ٢٨) بموذج للمقياس المقارن ، يقيس على نفس الحريطة بوحدات الكيلومتر والميل والميل البحري .

معرفة مقياس رسم خريطة ليس عليها مقياس :

قد نجد أحيانا خريطة لا تحمل أي مقياس رسم ، وهذا من أهم مظاهر الضعف في الحريطة المرسومة ، ولكنه بحدث على كل حال وقد تكون هذه الحريطة مهمة بالنسبة لنا وبريد أن بعرف مقياس رسمها وهناك في هذا المجال طريقتان لمعرفة مقياس رسم أي خريطة

بيل الحري = ١٩١٥ ميل والميل البحري = ٧٢٩٩٠ بوصة

(١) الاستعانة بطول المرجة العرضية : عرفنا في فصل سابق أن طول المرجة أنه ضية على سطح الأرض ثابت تقريبا ، ويساوي ١١١ كيلومتر في المتوسط (أو ٢٩ ميل) . فإذا كانت خطوط العرض مرسومة على الحريطة التي فريد معرفة مقياس رسمها . فقد سهلت المسألة ؛ لأنه بقياس طول الدرجة العرضية على الحريطة بالسنتيمتر ، يمكن معرفة مقياس الرسم . ولنفرض أننا قسنا طول هذه الدرجة العرضية (ويجب أن يكون القياس في منتصف الحريطة أو على طول خط طولها الذي ينصفها) ، ووجدناه يساوي ٢٠٣ سم ، نتبع الحطوات التالية (مع ملاحظة أن طول المدرجة العرضية = ١١١ كم دائما) :

وبهذا يمكن رسم خط طوله ١٠,٣٦ سم على هذه الحريطة لكي يمثل مده كم على الطبيعة ، وبطريقة الحط المساعد يمكن تقسيم هذا الحط إلى خمسة أقسام متساوية لكي يمثل كل منها ١٠٠ كم (أو إلى عشر أقسام ليمثل كل منها ٥٠ كم — فهذه التقسيمات الداخلية متروكة لذوق الرسام وما يناسب الحريطة وطول الحط نفسه) .

ويجب أن نلاحظ هنا مسألة في غاية الأهمية ، وهي أن خطوط العرض في مثل هذه الخريطة قد تكون مرسومة لكل درجتين من درجات العرض ، أو لكل ٤ أو ٥ أو ١٠ درجات . وهنا ينبغي الحذر عندما نقيس المسافة بين خطين قد يحصران فيما بينهما ٢ درجة عرضية ، ففي هذه الحالة نقول : يقياس المسافة بين خطي العرض وُجد أنها تساوي ٣ سم (مثلا) ؟

ونستمر في اتباع باقي الخطوات التي أشرنا إليها في المثال السابق .

أما إذا كانت هذه الـ ٣ سم بين خطين بمثلان خمس درجات عرضية ، فنقول :

. ٣ سم على هذه الحريطة =١١١ × • =٥٥٥ كيلومتر (وهكذا ...) .

(٢) الاستعانة بخريطة مماثلة معروف مقياس رسمها: وهذه طريقة أخرى نضطر إلى استخدامها في حالة وجود خريطة ليس عليها مقياس رسم ، كما أنه لا يوجد عليها أي خطوط عرض ، ولنسمي هذه الخريطة ، الحريطة الأولى ،

في مثل هذه الحالة نستعين بخريطة ثانية تماثل الخريطة الأولى من حيث موضوع الرسم ، وقد تكون أكبر أو أصغر مقياساً من الخريطة الأولى . فمثلا إدا كانت الخريطة الأولى للدلتا المصرية ، فيجب أن تكون الخريطة الثانية للدلنا المصرية أيضا - وإن اختلف مقياسها . ثم نتيع الخطوات التالية :

ا - نحدد على الخريطة الثانية (المعروف مقياسها) أي نقطتين واضحتين ، مثلا مدينتين أو أي علامتين مميزتين ، بحيث تكونا في منتصف الحريطة أو أقرب ما يكون لهذا المنتصف . ثم نقيس المسافة بين هاتين النقطتين بالسنتيمتر ولنفرص أن هذه المسافة = ٤ سم . ننتقل بعد ذلك إلى المقياس الحطي في أسفل هذه الحريطة لكي نعرف كم تمثل هذه الأربعة سنتيمترات على الطبيعة بالكيلومترات ، ولنفرض أنها تمثل على هذا المقياس ٦,٢٥ كيلومتر .

ب - الواقع أن هذه ال ٦,٢٥ كيلومتر هي نفس البُعد بين نفس النقطتين على الخريطة الأولى غير المعروف مقياس رسمها (لأن المسافة على الأرض ثابتة مهما اختلف مقياس رسم الحرائط) . وكل ما علينا بعد ذلك هو أن نحدد بالمثل موقع هاتين النقطتين على الحريطة الأولى ، ونقيس المسافة بينهما بالسنتيمتر ، ولتكن هذه المسافة = ٢٠٥ سم . ففي هذه الحالة نقول :

٩.٢ سم على الخريطة الأولى تمثل ٦,٢٥ كيلومترا على الطبيعة .

﴿ (س) سم على الخريطة الأولى تمثل • ٥ كيلومترا .

وبهذا يمكن رسم خط على الخريطة الأولى طوله ٢٠ سم لكي يمثل ٥٠ كيلومترا ، ويمكن بعد ذلك أن نقسم هذا الحط إلى أي عدد من الأقسام المتساوية ـ مثلا نقسمه إلى خمس أجزاء منساوية ليمثل كل منها ١٠ كيلومتر . وهناك حل آخر نستخدمه حين قريد معرفة هذا المقياس بالكسر البياني ، وهو :

بما أن هر٢ سم على الخريطة الأولى تمثل ٢,٠٠ كيلومتر على الطبيعة .

. ٢,٥٠ سم تمثل ٢٠٠ ٠٠٠ سم (الكيلومتر = ١٠٠ ١٠٠ سم)

. ١ سم يمثل ٢٥٠٠٠٠٠ سم
مقياس رسم هذه الخريطة ١/ ٢٥٠٠٠٠٠

تصنيف الخرائط حسب مقياس الرسم:

من الصعب في الواقع أن نقوم بتصنيف دقيق الأنواع واستخدامات الحرائط الهائلة العدد . وهناك جهود كثيرة بذلت لتصنيف الحرائط ؛ أكثرها دلالة في الحقيقة هو ذلك التصنيف الذي يقوم على أساس القيمة النفعية للخرائط ، مثل الحرائط الطبوغرافية التي تفيد في كثير من الأغراض العامة ، والحرائط الملاحية ، والحرائط السكانية الملاحية ، والحرائط السكانية وهكذا . على أنه يمكن استخدام و مقياس الرسم » كأساس مهم في تصنيف الحرائط التي نتداولها . وعلى هذا الأساس ، تنقسم الحرائط إلى ما يلي :

ا ــ الخرائط العالمية Global or World Maps : وتسمى هذه الخرائط أيضا بالخرائط المليونة ، لأن مقياس رسمها صغير عادة ، ويبدأ من مقياس

١/ مليون فأصغر – مثل ١/ ٢,٠٠٠,٠٠٠ أو ١/٥ مليون وهكذا . وتشمل هذه الفتة من الحوائط : خرائط الأطالس العامة وخرائط الحجائط للفصول المدرسية مثل خريطة الدنيا أو خريطة قارة إفريقيا ... إلخ . وتوضح مثل هذه الحرائط الصورة العامة لسطح الأرض وشكل القارات والحدود السياسية للدول ومواقع المدن والموانىء الهامة . وتظهر المدن والأمهار والحدود بشكل رمزي مثل الدوائر والحطوط السميكة والحطوط المتقطعة .

المورافط الطبوغرافية Topographical Maps ومعناهما و مكان الله و طبوغرافيا المحلوغرافيا و topos ومعناهما و مكان الله و طبوغرافيا و الوصف و معناها و طريقة رسم أو وصف الله ومن ثم تعني كلمة طبوغرافيا : الوصف أو الرسم التفصيلي للمكان – سواء أكان هذا المكان مدينة أو أي جزء صغير من سطح الأرض و الخريطة الطبوغرافية بهذا المعنى عبارة عن خريطة بمقياس رسم كبير نوعاً تصور منطقة صغيرة أو محدودة من سطح الأرض الجيش يسمح مقياس رسمها الكبير بتصوير الظاهرات الطبيعية والبشرية بمقياسها الصحيح و وتشمل هذه الظاهرات : خطوط الكنتور والمستنقمات والغابات الصحيح و وتشمل هذه الظاهرات : خطوط الكنتور والمستنقمات والغابات المحدد والقرى بأشكالها الحقيقية (وليس بشكل رمزي كالمدائرة أو المربع) المختلفة و الخرائط الطبوغرافية ليست معممة كخرائط الأطالس صغيرة المختلفة و الخرائط الطبوغرافية ليست معممة كخرائط الأطالس صغيرة المقياس ، وإنما تعتمد على عمليات المساحة المدقيقة ، والتي أشرنا إليها في الفصل الثاني .

وتبدأ مقاييس الحرائط الطبوغرافية عادة من مقياس ٨٠,٠٠٠/١ ثم أكبر من ذلك حتى مقياس ١/ ٢٠,٠٠٠ سمع اعتبار ١/،٠٠٠ المقياس الأمثل للخرائط الطبوغرافية . وتصدر بريطانيا خرائط طبوغرافية بمقياس ١٤،٣٦٠/١ أي بوصة لكل ميل ، كما تستخدم مقاييس أخرى مثل ٢٥,٠٠٠/١ (وذلك منذ سنة ١٩٤٥ ، وهو المقياس الذي تستخدمه دول القارة الأوربية مثل ألمانيا وهولنده إيطاليا وسويسرا وبعض دول شرقي أوربا . كما تستخدم

مصلحة المساحة المصرية عدة مقاييس لحرائطها الطبوغرافية ، وأهمها مقياس المسلحة المساحة المصرية عدة مقاييس لحرائطها ويكون مجموع لوحات هذه الحرائط ما يعرف باسم : أطلس مصر الطبوغرافي) ، ثم مقياس ١٠٠٠٠٠١ وهو يمثل اللوحات الطبوغرافية الحديثة في مصر ، وكذلك مقياس ٢٥,٠٠٠/١.

ومن الجدير بالذكر أن الحرائط الطبوغرافية أنشت أساسا في دول العالم المختلفة من أجل الأغراض الحربية ، ولذلك كثيرا ما تسمى الحرائط الطبوغرافية ما خرائط العسكرية ؛ فهي توضح كل أنواع الظاهرات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي قد تفيد في تخطيط عمليات التكتيك الحربي وفي تحريك وتدريب الجيوش . وتتمثل بعضى هذه الظاهرات في أشكال سطح الأرض وحدود المناطق الادارية ووسائل النقل والمواصلات وأنابيب المياه والبترول والخطوط الكهربائية ومناطق العمران . وفي الماضي ، كانت الحرائط العسكرية المتاحة هي أكثر أنواع آلحرائط الطبوغرافية تفصيلاً . ولكن لم تعد هناك الخريطة الطبوغرافية العامة (مثل الخريطة السباحية) في الوقت الحاض .

٣ - الحوائط الكلسترائية (المساحة التفصيلية) Cadastral: وهذه فئة خرائط المساحة التفصيلية ، ومقياسها أكبر من مقياس رسم الحرائط الطبوغرافية ، ولذلك تشتمل على تفاصيل كثيرة لمنطقة محدودة المساحة . وفي الغالب نجد مقياس الحرائط الكدسترائية أكبر من مقياس ١٠،٠٠٠١ (أي سنتيمتر لكل ١٠،٠٠٠ متر) . ومن ثم يدخل ضمن تصنيف هذه الغثة : الحرائط الكبيرة المقياس مثل ١/ ٥٠٠٠ أو ١/٠٠٠١ . ويعلل على هذا النوع من الحرائط أيضا مصطلح Plan - أي الحريطة التفصيلية ذات المقياس الكبير لمنطقة محدودة المساحة مثل منطقة المدينة أو منطقة زراعية صغيرة . وعلى هذا الأساس ، يمكن تقسيم الحرائط الكدسترائية إلى قسمين رئيسيين :

ا - الخرائط الكلسترالية الزراعية : وهذه خرائط يسمح مقياسها الكبير

بإظهار التفاصيل الدقيقة في الجهات الزراعية أو الريفية ، مثل تفاصيل حدود الحقول والأحواض الزراعية وكذلك تفاصيل المباني متصلة كانت أو غير متصلة . ولهذا كانت هذه الحرائط مفيدة في أغراض فرض الضرائب وفي تحديد الملكيات العقارية في التسجيلات القانونية . وتصدر مصاحة المساحة المصرية خرائط تفصيلية من هذا النوع بمقياس ٢٥,٠٠٠/١ لمناطق الريف المصري ، وهي الحرائط التي تباع للجمهور وتعرف في الريف المصري بخرائط فلك الزمام .

ب - الحرائط الكدسترالية المدنية (الحضرية) : وهي أيضا خرائط تفصيلية بمقياس كبير ولكنها تختص بالمدن وضواحيها . وتوضح مثل هذه الحريطة كل الملامح الحضارية للمدنية ، مثل المباني والمدارس والشوارع وعطات السكك الحديدية ومراكز الشرطة وعطات اطفاء الحريق وغير ذلك من معالم المدنية . وهذه الحرائط مهمة جدا في برامج تخطيط المدن ، لأنها تتخذ كخرائط أساسية توقع عليها أنواع استخدام الأرض المختلفة في المدنية ، أو توزيعات السكان ودرجة كثافتهم .. إلخ ومن المعروف أن الحرائط الكدسترالية هي نتاج عمليات المساحة التفصيلية ، ثم تصغر بعد ذلك لتكون الحرائط الطبوغرافية .

- جدول المقاييس العددية المهمة وما يساويها في المقاييس الخطية :

عرفنا كيف تحول مقاييس الكسور البيائية (العددية) إلى مقاييس خطية حتى يمكن رسمها على الحرائط ، وتتم عملية التحويل هذه باجراء بعض العمليات الحسابية ، ولكي نسهل الأمر على الكرتوجرافي الرسام ، نذكر ي الجدول التالي أهم مقاييس الكسور البيانية المستخدمة في الخرائط ، وما يقابلها عند تحويلها إلى مقاييس خطية

الميل يمثله.	البوصة تمثل	الكيلومتر يمثله	السنتيمتر يمثل	المقياس العددي 1/
۰٫۰۳۳ بوصة	۱۵,۷۸ میل	۱ ر۰ سم	۱۰ کم	1, ,
۰٫۱۲۷ بوصة	۷٫۸۹ میل	۲٫۱ سم	ہ کم	
۰٫۲۵۳ بوصة	۳,۹۰ میل	\$ر∗ سم	۲٫۵ کم	40.,
۰٫۵۰۷ برصة	۱٫۹۷ میل	۸٫۰ سم	۱٫۲۵ کم	140,
۰٫۲۳٤ بوصة	۱٫۵۸ میل	۱ سم	۱ کم	١٠٠,٠٠٠
۱ بوصة	۱ میل	۱.۵۸ سم	٠,٦٣٤ کم	
١,٠١٤ بوصة	۹۸۲, ۰ میل	-	٠,٦٢٥ کم	
۱٫۲۷ بوصة	۷۸۹ه میل		۰٫۰ کم	٠٠,٠٠٠
۲٫۵۳ بوصة	۳۹۵, ۰ میل	-	۰٫۲۰ کم	Yo,
۳٫۱۷ بوصة	٣١٦ر. ميل	•	۰٫۲ کم	۲۰,۰۰۰
۲ بوصة	۰٫۱٦۷ ميل	-	۰٫۱۰۶ کم	
٦،٣٤ بوصة	۰٫۱۵۸ میل		۰٫۱ کم	14,***
۱۲٫٦۷ بوصة	١٣٩ ياردة	۲۰ سم	۰ مثر	٥,٠٠٠
۲۵,۳٤ بوصة	۹۹٫۰ ياردة	•	۲۵ متر	. 7,0
٥٠,٦٩ بوصة	٥٧,٧٥ ياردة	-	۱۲٫۵ متر	15,40

تمارين

١ – حوّل المقياس ١/٥٠٠،٠٠١ إلى مقياس خطي ، بحيث يقيس لكل ٤ كم .

٢ ــ ارسم مقياس خطي كيلومثري للمقياس ٢٥٠٠٠٠١

٣ - ارسم مقياس خطي ميلي للمقياس ١/٠٠/٦٠ ٣

٤ – حول المقياس ٢٥٣،٤٠٠/١ إلى مقياس خطي ميلي .

- ه ــ أذكر المقياس الأكبر في كل مجموعة من المجموعات التالية

 - ب_ ۱۰۰٫۰۰۰/۱ ، ۱۰۰٫۰۰۰/۱ پ
 - ٤,٧٥٠,٠٠٠/١ ، ٤,٥٠٠,٠٠٠/١ ـ ج
 - د _ سنتيمتر لكل ؛ كم، سنتيمتر لكل ٢٫٥ كم
 - ه نــ بوصة لكل ٦ ميل ، بوصة لكل ١٠ ميل
- ٦ ــ إرسم مقياس خطي كيلومتري من المقياس : بوصة لكل ميل .
- ٧ على خريطة لمدينة القاهرة بمقياس ١٥٠٠٠/١ ، قيست المسافة بين ميدان التحرير وميدان رمسيس (ميدان محطة السكة الحديدية) فوجدت ١٥ سم . إرسم مقياس خطي لهذه الحريطة ، ثم استعن به في إيجاد المسافة الحقيقية بين هذين الميدانين .
 - ٨ ــ ارسم مقياساً شبكيا للمقياس ١٠٠/١ لَيقرأ حتى السنتيمتر .
 - ٩ ــ ارسم مقياساً شبكيا للمقياس ١٠,٠٠٠/١ ليقرأ حتى ٥ متر .
- ١٠ ـــ إرسم مقياساً مقارنا للمقياس ١/٠٠٠،٠٠١ ، بحيث يقيس لكل ٥
 وحدات كيلومترية وميلية .

مراجع الفصل الخامس

- ١ محمد صبحى عبد الحكيم و ماهر الليثي (١٩٦٦) ، علم الخرائط ، القاهرة (القصل الثاني).
- Bygott, J. (1962), An Introduction to Mapwork and Practical γ
 Geography, 8th ed., London.
- Monkhouse, F.J. and Wilkinson, H.R. (1971), Maps and Dia- γ grams, 3rd ed., London.
- Raisz, E. (1948), General Cartography, New York.
- Singh, R. and Kanaujia, L.R. (1963), Map-Work and Practical—a
 Geography, Central Book Depot: Allahabad.



الغصل السادس

التطبيقات العملية لقاييس الرسم

تتعدد طرق الانتفاع بمقاييس الرسم بشكل عظيم . فما دمنا نعرف مقياس رسم الحريطة نستطيع أن نستفيد منه بطرق شي ؛ فبواسطته يمكن أن نقيس المسافات على طول الطرق والأبعاد الحطية الأخرى على الحريطة ، بل ونستطيع أن نعرف قدر أي مساحة مهما اختلف شكلها على الحريطة . وبواسطة مقياس الرسم نستطيع أيضا أن نكبر أي خريطة أو نصغرها إلى المقياس الذي نراه مناسباً لنا . كذلك يمكن بمساعدة مقياس الرسم أن نعرف درجة انحدار الأرض ، وأن نرسم القطاعات التضاريسية — العرضية والطولية — التي تعيننا على فهم أشكال سطح الأرض وطبيعة انحداراتها . وسوف نقتصر في هذا الفصل على دراسة طرق قياس المسافات والمساحات على الحرائط ، ثم طرق تكبير وتصغير الخرائط .

طرق قياس المسافات والمساحات

أولاً : قياس المسافات أو الآبعاد على الخريطة :

كثيراً ما نحتاج إلى قياس المسافة بين مدينتين ، أو بين أي نقطتين معلومتين ،

وذلك على طول طريق أو سكة حديدية أو نهر . وهنا سوف تواجهنا المشكلة الأساسية وهي التي أشرنا إليها في فصل سابق ، والحاصة بتمثيل سطح الأرض الكروي على سطح مستوى وهو سطح لوحة الورق ، اذ لا بد أن يكون هناك المحراف من أي نوع مهما كان شكل المسقط المستخدم في الرسم . وقد ذكرنا أن أقصر مسافة بين أي نقطتين على سطح الأرض هي عبارة عن قوس أو جزء من دائرة عظمى ، ولما كان هذا القوس يتحول إلى خط على مستوى ورقة الحريطة ، فلا يمكن أن يكون القياس على الحريباة (المسطحة) مطابقاً نماماً للواقع على سطح الأرض (الكروي) مهما تحرينا الدقة في القياس . وقد تمكن العلماء من التغلب على هذه المشكلة حين وضعوا جداول خاصة ، تسمى المحداول الحقيقية لأقواس الطول ودوائر العرض ، المحداول الحقيقية لأقواس الطول ودوائر العرض ، وطولية على سطح الأرض .

وعلى كل حال ، ليس هنا مجال الخوض في هذه المسائل المعقدة ، وقد ذكرناها لمجرد أنها حقيقة يجب أن نضعها في اعتبارنا عندما نقيس المسافات على الحرائط . ولا بأس أن نتبع القواعد العامه في قياس المسافات على الحرائط ما دامت في حدود عشرة درجات عرضية وطولية من وسط الحريطة . ولا شك أن أقرب القياسات إلى الدقة تتم على الحرائط الطبوغرافية والحرائط الكبيرة المقياس بصفة عامة ، ذلك أن مثل هذه الحرائط تمثل مساحات صغيرة من سطح المرش خشلة التقوس وتبدو مسطحة كسطح ورقة الحريطة التي من سطح المرش خشلة التقوس وتبدو مسطحة كسطح ورقة الحريطة التي منطها ها خرائا من قبل — ومن نم فالقياس يكاد يكون منطابها في الحالتين .

هناك أيضا مشكلة أخرى نواجهها إذا كنا نقيس أبعاداً في منطقة مرتفعة شديدة التضرس ؛ فالجبال والوهاد الموجودة في الطبيعة لا يمكن حين نمثلها على المحريطة أن نعرج لها سطح الحريطة المستوى لكي تظهر بشكلها المجسم المسمحيح ، وإنما تظهر على سطح الحريطة في شكل خطوط كنتورية ورسوم صخيرة تدل على الارتفاع والانحفاض . وحينما نقيس طول طريق بين

نقطتين على الحريطة ، إحداهما في منطقة منخفضة السطح والأخرى في منطقة مرتفعة مضرسة السطح ، فسوف تختلف المسافة على الحريطة عن مثيلاتها على الطبيعة ـ والتي ستكون في هذه الحالة أطول بشكل ملحوظ من المسافة على الحريطة ، كما يتضح ذلك من (شكل ٢٩) . ولكي نحصل على قباس دقيق في مثل هذه الأحوال الحاصة ، نرسم قطاعاً طولياً على طول المسافة التي نريد قياسها على الحريطة ، وسوف نشير إلى طريقة عمل مثل هذه القطاعات فيما بعد .


أما طرق قياس المسافات - في الخرائط ، فتتمثل فيما يلي :



(شكل ٢٩) رسم تخطيطي يبين اختلاف طول المسافة المقاسة على الخريطة عن طولها الحقيقي في المناطق المرتفعة من سطح الأرض .

١ -- المسطرة العادية :

من الطبيعي أن تكون المسطرة العادية هي أبسط طريقة لقياس مسافة معينة ، بشرط أن تمتد هذه المسافة على طول خط مستقيم ، فبعد أن نعرف طولها بالسنتيمتر (أو بالبوصة) نضع المسطرة على المقياس الحطي في أسنز الحريطة ونقرأ طول هذه المسافة بالكيلومتر (أو بالميل). ولكن كثيرا ما تكون الطرق أو الأبعاد المراد قياسها على شكل خطوط متعرجة ، بن شديدة الإنشاء أحيانا ، وهنا بلزم أن نتبع طرقاً أخرى لقياس المسافات على مثل هذه الحطوط .



(شكل ٣٠) طريقة استخدام المقسم أو الفرجار في قياس طول طريق متعوج على الخريطة .

٢ ــ استخدام المقسم أو البرجل:


حينما يكون الحط المراد قياسه قليل التعرج نوعا ، فيمكن استخدام المقسم divider في قياسه ، وذلك بفتحه بمسافة معلومة (مشلا لله سم) ، ثم نبدأ في قياس الحسط من بدابته إلى نهايته وذلك بعمل عدة نقلات للمقسم بشرط عدم رومه عن الحط إلا في النهاية ، ثم نجمع عدد هذه النقلات لنعرف طولها بالسنتيمتر ، وبذلك يمكن قياس هذا الطول على المقياس الحطي في أسفل الحريطة (أنظر شكل ٣٠).

٣ ــ استخدام الخيط:

يمكن تتبع الحمط الذي نوغب في قياسه بخيط رفيع من بدايته حتى نهايته مع العناية بتتبع كل ثنية على الحمط . ثم نشد الحيط بعد ذلك على مسطرة لنعرف طول المسافة المقاسة بالسنتيمتر ، ونطبق هذا الطول على المقياس الحطي لمعرفة ما نه بالكيلومترات .

استخدام قطعة سن الورق:

من الكن أيضا استخدام قطعة ورق على شكل شريط بحيث يكون حده المستعمل في القياس مستقيماً . ونبدأ بوضع بداية الورقة على طول الحط المراد قياسه ، ثم نضع سن القلم الرصاص على الورقة في النقطة التي ينحي عندها




د شكل ٣١) طريقة استخدام شريط من الورق في قياس المسافة على طول طريق متعرج على الخريطة .

الحط (أو الطريق)، ثم ندير حافة الورقة بحيث تنطبق على طول القسم التالي من الطريق ـ مع استخدام سن القلم كحور تدور عليه الورقة . ننقل القلم إلى نهاية هذا القسم التالي، ونكرر نفس الطريقة حتى ينتهي الطريق (شكل 17). وبتطبيق حافة الورقة على المة ياس الحطي للخريطة يمكن أن نعرف طوله بالكيلومترات .

٥ - استخدام عجلة القياس:

تعتبر عجلة القياس opisometer أسرع وأدق وسيلة لمقياس الطرق أو المحطوط المتعرجة — خاصة الشديدة التعرج . وهذه العجلة على نوعين و فمنها نوع بسيط ورخيص في نفس الوقت ، وهي عبارة عن يد حديدة صغيرة تنهي بنراعين بينهما محور حلزوني تدور عليه عجلة صغيرة (شكل صغيرة تنهي بنراعين بينهما محور حلزوني تدور عليه عجلة صغيرة (شكل في النهاية اليسرى للمحور ، ثم نبدأ القياس من الجهة اليسرى للخط ، أي في اتجاه دوران عقرب الساعة ، وتحرك العجلة متتبعين الخط حتى نهايته — وفي هذه الحالة تكون العجلة قد بعدت قليلا أو كثيرا عن الأراع اليسرى لهذه الآلة . المحالة بعد ذلك بنفس وضعها الجديد إلى المقياس الخطي ونحركها في الاتجاه المضاد — أي من اليمين إلى اليسار — حتى تعود مرة أخرى إلى نهاية المحور من الجهة اليسرى ، ونقرأ المسافة التي قطعتها العجلة في عودتها على المقياس الخطي ، فنعرف طول الطريق بالكيلومتر . ويحسن أن نقوم بالقياس مرتين ونأخذ المتوسط ، وذلك لضمان دقة القياس (إذ سيكون هناك توازنا بين قياس الخطوط المنحنية للداخل والمنحنية للخارج) .

أما النوع الآخر من عجلة القياس فأكثر تعقيداً ودقة في نفس الوقت. وهي عبارة عن قرص كبير له يد طويلة نوعاً ، ومرسوم على هذا القرص دائرتان مقسمتان : الدائرة الحارجية ودي الأكبر مقسمة بالأميال (٣٩ قسماً أو ميلا) ، والدائرة الداخلية مقسمة بالكبر أرات (٩٩ قسماً أو كيلومتراً) .



(شكل ٣٢) عجلة القياس البسيطة وطريقة قياس المسافات بواسطتها .

وفي مركز القرص أو في مركز هاتين الدائرتين نجد مؤشراً رفيعا كعقرب الساعة ، وتتحكم في حركته عجلة صغيرة مسننة في أسفل القرص . وعند بداية قياس أي خط متعرج على الخريطة يجب أن نضبط هذا المؤشر على صفر القياس في الدائرتين. (ويوجد الصفر في أعلى القرص) . ثم نبدأ بوضع العجلة الصغيرة المسننة على بداية الحط ونحركها - كما في المثال السابق - في اتجاه

دوران عقرب الساعة على النط الذي نريد قياسه ، وذلك بمنتهى الدقة . وبعد أن ينتهي القياس نرفع العجلة ونقرأ الرقم الذي وصل إليه المؤشر : إما على دائرة الأميال (وهي الأكبر) إذا كانت الحريطة تستخدم المقياس الميلي ، أو على دائرة الكيلومترات (وهي الأصغر) إذا كان مقياس الحريطة الحطي بالكيلومترات . وسوف تكون القراءة على أي من الدائرتين قراءة مباشرة لطول المسافة المقاسة إذا كانت الحريطة بمقياس رسم ١٠٠٠،٠٠١ – أي سم لكل كيلومتر (لأن كل سنتيمتر تجريه العجلة على الحريطة = قسماً على دائرة الكيلومترات ويقطعه المؤشر في حركته ، فإذا جرت العجلة ه سنم على الحريطة تحرك المؤشر إلى نهاية القسم الحامس الذي يمثل في هذا المقياس ه كيلومتر) كذلك ستكون القراءة مباشرة على دائرة الأميال إذا كان مقياس الحريطة كذلك ستكون القراءة مباشرة على دائرة الأميال إذا كان مقياس الحريطة

أما إذا اختلف مقياس رسم الحريطة عن هذين المقياسين الأساسيين ، فلا بد من اجراء بعض العمليات الحسابية التكميلية لمعرفة طول مدافة الحط ، وتعتمد هذه الحسابات على قيمة مقياس رسم الحريطة التي أمامنا ، وحل هو أصغر أم أكبر من المقياس الأساسي ١/٠٠،٠٠٠ ١ أو ١/٣٣٦٠ في حالة المقياس الميلي) . فإذا كان المقياس أصغر – مثلا المرّ، ٥٠،٠٠٠ – فمعنى هذا أن السنتيمتر (وبالتالي القسم الواحد على دائرة الكيلومترات) = ٥ كيلومتر ؛ وباختصار فضرب الرقم المقروء على دائرة الكيلومترات في ما يساويه مقياس الرسم الأصغر بالكيلومترات . (مثال : كانت قراءة المؤشر على دائرة الكيلومترات ٧ ، وكان مقياس رسم الحريطة ١/٠٠٠، ٢٥٠ – إذن طول الحيط المقاس = ٧ × ٢٥٠ كيلومتر) .

أما إذا كان مقياس الخريطة أكبر من المقياس الأساسي ، مثلا ٢/١٠٠٥، ه. فمعنى هذا أن السنتيمثر الذي تجريه العجلة على الخريطة = ٢/١ كيلومتر ؛ وباختصار نضرب أيضا الرقم المقروء على دائرة الكيلومترات في ما يساويه مقياس الرسم الأكبر من كسور الكيلومتر . (مثال : كانت قراءة المؤشر على

دائرة الكيلومترات Λ ، وكان مقياس رسم الحريطة 1/2,200 [أي السنتيمتر 1/2 كم] 1/2 الخط المقاس في هذه الحالة 1/2 كم كيلومتر) .

وعندما نقيس على دائرة الأميال نطبق نفس الاجراءات التي ذكرناها توآ ، مع ملاحظة أن البوصة ستحل محل السنتيمتر ، والميل محل الكيلومتر .

ولتسهيل مهمة قياس الحطوط والأبعاد بهذا النوع من عجلات القياس ، فقد ظهرت في السنوات الحديثة عجلة قياس من نفس النوع ، ولكن بدلاً من رسم دائر تين الكيلومتر والميل على قرصها ، نجد ثلاث دوائر مقسمة على كل وجه من وجهي القرص ، وكل دائرة من هذه الدوائر تمثل مقياس رسم كيلومتري معين ومكتوب عليها : مثلا دائرة مقياس ١٠٠٠،٠٠١ ، وإلى الحارج منها دائرة مقياس ١٠٠٠،٠٠١ ، وبعدها دائرة مقياس ٢٥،٠٠٠١ . وهكذا . وهذه وعلى الجانب الآخر دائرة أخرى بمقياس ٢٥،٠٠٠١ .. وهكذا . وهذه هي المقاييس الشائعة في الحرائط ، وكل ما علينا هو أن نقرأ الرقم الذي يشير إليه المؤشر في دائرة المقياس المطابق تماماً لمقياس رسم الحريطة – وستكون القراءة مباشرة في هذه الحالة وبالكيلومترات .

ثانيا: قياس المساحات على الخريطة:

من المفيد أن يتدرب الكرتوجرافي على قياس أي مساحة غير منتظمة الشكل على الخريطة . وطبيعي أن مساحات الدول والوحدات السياسية أمر معروف ويمكن الحصول على هذه المساحات المقاسة بدقة من الكتب الاحصائية المختلفة مثل كتب الاحصاءات السنوية التي تصدرها الأمم المتحدة . كذلك عندما نتعامل مع الأقسام الادارية للدول كالمحافظات والمراكز ، يمكن أن نحصل على مساحاتها البقيقة أيضا من كتب التعدادات المختلفة الخاصة بالدولة (مثل تعدادات السكان والتعدادات الزراعية) .

ولكن حينما نتعامل مع وحدات مساحية غير ادارية ، مثل منطقة زراعية معينة نريد معرفة مساحتها أو جزء من بحبرة داخل حدود اقليم معين أو جزء تضاريسي معين محدود بخط كنتور معروف ، فقد نضطر في مثل هذه الأحوال أن تحسب المساحة المطلوبة من الحريطة نفسها . وتنقسم الطرق التي يمكن استخدامها في قياس المساحات إلى نوعين : طرق تخطيطية Graphical methods ، استخدامها في قياس المساحات إلى نوعين : طرق تخطيطية المراد قياسها ؛ ثم وهي عبارة عن رسوم بيانية خاصة نطبقها على المساحة المراد قياسها ؛ ثم الطرق الآلية . Instrumental m وتنضمن استخدام بعض الآلات في القياس . وهناك أيضا طرق هندسية تتلخص في تقسيم الشكل إلى أشكال هندسية حالمات تم إيجاد مساحاتها . ولن نتعرض هنا لهذه الطرق المحقدة .

أما الطرق التخطيطية فهي كثيرة وتختلف في درجة دقة الِقياس بها ، وسوف ننتصر هنا على أبسط طرقها .


١ - طريقة المربعات :

وفي هذه الطريقة ، نغطي المساحة المراد قياسها بشبكة من المربعات ، ويتم ذلك إما بشف الحط الحارجي على ورقة كلك ثم نثبتها غوق ورقة مربعات عادية ، وإما بوضع ورقة المربعات على الحريطة نفسها فوق منضدة الشف بحيث تكون قوية الإنارة . نحسب بعد ذلك عدد المربعات الكبيرة ، ثم المربعات الصغيرة ؛ وحين يقطع الحط الحارجي للشكل مربعاً صغيراً فيجب أن ندخله في الحساب إذا كان أكثر من فصف مساحته واقعاً داخل الحط ، أما إذا نقصت مساحته عن النصف فلا يحسب . وبوسيلة الحذف والإضافة هذه يحدث هناك نوع من التؤازن في عدد المربعات الكاملة التي تغطي مساحة الشكل . نعرف بعد ذلك مساحة المربع الكبير من مقياس رسم الحريطة ، فإذا كان ١/٠٠٠،٥٠٥ مثلا ، فمعنى هذا أن السنتيمتر يساوي ٥ كيلومتر . إذن مساحة المربع الكبير = ٥ × ٥ = ٥٠ كيلومتر مربع . نضرب بعد ذلك عدد المربعات الكبيرة به ٢٥ لكي نحصل على مساحتها بالكبلومتر المربع عدد المربعات الكبيرة بح ٢٥ لكي نحصل على مساحتها بالكبلومتر المربع وبنفس الطريقة نحسب مساحة المربع الصغير (سيكون في هذه الحالة ٢/١

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كم ١١٧ كم = ١٤ كينومه وربع هم نصرت هذه لمساحه في عدد المربعات الكبيرة الكي عصل على عموع مساحة الشكل

ويمكن أن برسم عن شكة المربعات على الشكل المراد قياس مساحته . وليكن طول صلع المربع ٢٠١ سم مثلا . بم عسب عدد المربعات الكامله . وبعد دلك عسب عدد كل المربعات الناقصة مهما كان الجزء الداخل منها في الشكل ضئيلا . ثم نأحد بصف عدد هده المربعات الناقصة – على اعتبار أن يصف هذا العدد يمثل مربعات كاملة – وبصيعه إلى عدد المربعات الكاملة ، وبمساعدة مقياس رسم الحريطة نستطيع أن بعرف مساحة مجموع هذه المربعات ، وستكون بالطبع هي مساحة الشكل وقد اتبعنا هذه الطريقة الأخيرة في وستكون بالطبع هي مساحة الشكل وقد اتبعنا هذه الطريقة الأخيرة في (شكل ٣٣) .



(شكل ٣٣) إستخدام طريقة المربعات وطريقة الشرائح في ايجاد مساحة شكل على خريطة بمقياس ١٠٠٠،٠٠/ (في حالة هذا المثال) .

والواقع أن طريقة المربعات في قياس المساحات طريقة بطيئة ومتعبة وتحتاج إلى جهد ودقة متناهية ، ومع ذلك فهي في النهاية ليست دقيقة تماماً في قياس المساحات.

٢ _ طريقة الشرائح (شكل ٣٣) :


وهذه طريقة أسرع نسبياً ولكنها ليست على نفس درجة دقة الطريقة السابقة . وتتلخص هذه الطريقة في رسم عدة خطوط متوازية على الشكل المراد قياس مساحته ، بحيث تكون هذه الخطوط على مسافة ثابتة ، مثلا ٢/١ سم ، ولكن كلما صغرت هذه المسافة كلما كان القياس أكثر دقة . بعد دلك فرسم خطوط عمودية عند نهاية كل خط لكي تتحول الخطوط المتوازية إلى شرائح أو أشرطة طويلة — مع ملاحظة أن ترسم الخطوط العمودية كخطوط و حذف وإضافة ، على حدود الشكل . نجمع بعد ذلك طول كل هذه الشرائح بالسنتيمتر ، ونحولها بمساعدة مقياس الرسم إلى كيلومترات طولية ، ثم نفر بها فيما يقابل عرض شريط واحد بالكيلومتر لكي نحصل على مساحة كل الأشرطة — وهي مساحة الشكل المطلوب معرفة مساحته . ففي (شكل ٣٣) الأشرطة — وهي مساحة الشكل المطلوب معرفة مساحته . ففي (شكل ٣٣) مثلا كان مجموع طول الشرائح ، ٢٦٠ سم ، ولما كان مقياس رسم الحريطة طول الشرائح كلها ٢٠٠٤ كيلومتر = كيلومتر واحد ، وبذلك يصبح طول الشرائح كلها ٢٠٠٤ كيلومتر ، وبضرب هذا المقياس = نصف كيلومتر) وهو عرض الشريحة لأن نصف سنتيمتر في هذا المقياس = نصف كيلومتر) مصاحة الشكل نفسه .

مثال آعو: كم تكون مساحة هذا الشكل لو كان مقياس رسم الخريطة المرابع عن المراب

في هذا المقياس سوف بمثل السنتيمتر ه كيلومتر (ونصف السنتيمتر وهو عرض الشريحة = ٢,٥ كم) . طول محموع الشرائح بالكيلومتر = $77.8 \times 6 = 187$ كم $^{\circ}$ مساحة الشرائح = $187 \times 187 \times 187$ كيلومتر مربع .

The Blakerage Grid : شبكة النقط — ٣

وهذه شبكة من النقط التي تستخدم في قياس المساحات ، وقد ابتكرها « بليك R. Blake في فترة السنوات الأخسيرة ، وتتكون هسده الشبكة من مربعات طول ضلع كل منها ٤ سم ، وفي كل مربع ١٠٠ نقطة مورعة على مسافات متساوية (شكل ٣٤) ، وتستخدم هذه الشبكة في قياس



(شكل ٣٤) جزء من شبكة النقط التي ابتكرها « بليك » لقياس المساحات بالهكتار على خرائط بمقاييس معينة .

١٦ الجغرافيا العملية - ١١

المساحات بالهكتار (۱) على خرائط ذات مقاييس رسم معينة . فإدا طبقت هذه الشكة على مقياس رسم ۲۰۰۰/۱ . فسوف تساوي النقطة الواحدة ۲۰۰ من الهكتار (۲۰۰ متر مربع) و إذا طبقت على مقياس ۲،۰۰۰ فسوف تساوي النقطة هكتار ا واحداً ، وإذا طبقت على مقياس ۲،۰۰۰ وسوف تساوي النقطة هكتار ا واحداً ، وإذا طبقت على مقياس ۱،۰۰۰ من هده تساوي النقطة ۱۰۰ (مائة) هكتار . وحين نطبق الشبكة على أي من هده المقاييس نحسب عدد النقط الواقعة داخل الشكل المراد قياسه ، ثم نضرب هذا العدد فيما تساويه النقطة حسب مقياس الرسم ، وبذلك نحصل على مساحة الشكل بالهكتار — والدي يمكن تحويله إلى كيلومترات مربعة .

هذا بالنسبة للمقاييس الثلاثة المبينة . ولكن لنفرض أن لدينا خريطة بمقياس رسم مختلف عنها . وليكن ١/٠٠٠٥ ، وقريد قياس مساحة معبنة على هذه الحريطة ؛ ففي هذه الحالة نفرض أن الحريطة التي أمامنا مرسومة بأحد المقاييس المبية والتي ذكرناها من قبل . وليكن مقياس ١/٠٠٠٠ ، ونجري القياس بشبكة النقط على أساس هذا المقياس المفروض (حيث النقطة = ونجري القياس بشبكة النقط على أساس هذا المقياس كانت ٥٠٠ هكتار . حينئذ بحول هذه النتيجة إلى المساحة الحقيقية المطلوبة . وذلك بضرب هذه المساحة (٥٠٠ هكتار) في مربع النسبة بين المقياسين ، كما يلى :

$$(\frac{\lambda_0, \dots}{\lambda_0, \dots}) \times V \dots =$$

⁽۱) الحكتار = ۱۰۰، شرمربع ، وهو يساوي أيضاً حوالي ۲٫۹۷ فدان . والكيلومتر المربع = . . . هكتار .

$$_{i}(\frac{\lambda \sigma}{\sigma}) \times \vee \cdots =$$


$$= \frac{1}{70} \times \Lambda = \frac{1}{10}$$
 هکتارا

وبذلك تكون هده الـ ٣٢ هكتار هي المساجة الحقيقية على الحريطة التي أمامنا بمقياس ٥٠,٠٠٠/١ .

2 - البلانيميتر: Planimeter

تعتبر طرق القياس الآلي أدق وأسرع طرق قياس المساحات غير منتظمة الشكل . وأهم هذه الطرق الآلية هي طريقة القياس بالبلانيميتر . وهو عارة عن جهاز صغير يه تخدم في قياس أو حساب مساحة الأشكال غير المنتظمة على الخرائط . وهناك عدة أنواع من البلانيميتر – جهاز قياس الساحات – تتدرج من النوع البسيط إلى الأنواع الدقيقة المزودة بعجلات القياس والورنيات (۱) (شكل ۴۵) . وليس من السهل أن نشرح هنا النظرية التي تعمل على أساسها هذه الآلات الدقيقة . ولكن تجد في علبة كل جهاز كتيباً صغيراً يشرح طريقة عمل هذه الأنوع من أجهزة البلانيميتر ، وإذا تبعنا بعناية التعليمات المكتوبة فسوف نستطيع بعد فترة قصيرة من التدريب أن نستخدم هذا الجهاز أو ذاك بكفاءة جيدة .

⁽۱) الورنية عبارة عن مسطرة صغيرة إما مستقيمة أو دائرية الشكل، وترك على حافة مقاييس أكبر من مقاييسها ولكنها من نفس النوع . وتستخدم الورنية ا-رس الكسود الصغيرة التي لا يمكن بيانها بدقة عبد إنشاء المقاييس العادية ، فهي مثلا تين كسود المليمتر والأجزاء المتوية من البوصة .




(شكل ٣٥) جهاز البلانيميتر لقياس المساحات غير منتظمة الشكل.

وعلى العموم ، يتركب جهاز البلانيميتر من ذراعين : ذراع ينتهي بثقل ثابت من ناحية ، وبمخروط صعير من الناحية الأخرى – بحيث يمكن ادخال هذا المخروط في كوة بجسم الجهاز ويتحرك فيها حركة حرة . أما اللراع الثاني فهو ذراع القياس وينتهي في أحد طرفيه بإبرة صغيرة هي التي نحركها فوق إطار الشكل الذي نرغب في قياس مساحته (أي فوق الحط الحارجي المحدد للشكل) ، أما الطرف الآخر من ذراع القياس فيتصل بجسم الجهاز بحيث يمكن تثبيته بواسطة مسامير التثبيت (بعض نماذج البلانيميتر الجهاز بحيث يمكن المناشر بأي وحدة في قياس قابل التغيير والتبديل بحيث يسمح بالقياس المباشر بأي وحدة قياسية ، وبعضها الآخر ذات ذراع قياس ثابت ويعطي المساحة على الحريطة بالبوصة المربعة ، ثم تحول هذ حسب مقياس الرسم) .

أما جسم الجهاز فيشتمل على عجلة رأسية مدرجة تسمى عجلة القياس (أنظر شكل ٣٥) تدور حول محور أفقي مواز للراع القياس ، ويتصل هذا المحور بقرص أفقي المقلس مقسم إلى عشرة أقسام متساوية ساي أن حركة القرص مرتبطة بحركة العجلة الرأسية عن طريق هذا المحور . كما تنزلق عجلة القياس هذه على ورنية مقوسة لكي نقرأ عليها الأجزاء العشرية لكل قسم من أقسام عجلة القياس التي يبلغ عددها مائة قسم .

وعند استخدام الجهاز ي القياس ، يجب مراعاة الخطوات التالية :

- ١ تحديد طول ذراع القياس حسب مقياس رسم الخريطة ، وذلك بالاستعانة بالجدول الموجود بعلبة البلانيميثر .
- ٢ -- تثبيت ذراع الثقل في الكوة الحاصة به في جسم الجهاز ، ثم تثبيت الثقل نفسه على الورقة ، بحيث يكون بعيداً عن إطار الشكل الذي نرغب في قياس مساحته .
- ٣ قبل بدء عملية القياس ، يجب ضبط صفر عجلة القياس (الرأسية)



(شكل ٣٦) إعداد البلانيمير لعملية القياس . ثم قراءة الأرقام البلانيمترية على عجلاته بعد القياس .

بحيث يشير إلى صفر الورنية المقوسة (أي يكونا على خط واحد) ، وكذلك ضبط صفر القرص الأفقي أمام المؤشر الصغير الموجود على هذا القرص (شكل ٣٦).

- ٤ -- نعيس على إطار الشكل النقطة التي ستبدأ منها حركة الإبرة ، ثم نبدأ القياس بتحريك الإبرة فوق الحط الحارجي للشكل بحيث تكون الحركة في اتجاه دوران عقرب الساعة ومع هذه الحركة ستتحرك عجلة القياس (الرأسية) إلى الأمام وإلى الحلف تبعاً لإنجاه الحركة على إطار الشكل .
 كما سيتحرك القرص الأفقى تبعا لحركة العجنة الرأسية .
- بعد أن تم عملية القياس ونصل إلى النقطة التي بدأنا منها ، نقرأ الأرقام اللانيمترية التي سجلها كل من (أنظر الرسم الثاني من شكل ٣٦) :
 ا القرص الأفقي : ونقرأ عليه آخر رقم مرَّ على المؤشر بعد صفر المداية : وليكن هذا الرقم (٤) ، وهذا هو رقم خانة الآلات في نجدوع القراءة البلانيمترية (يلاحظ أن كل رقم بمر على مؤشر الدرص الآذتي يعنى أن عجلة القياس قد دارت دورة واحدة وهكذا) .

ب – عجلة القياس . ونقرأ عليها رقمي هناني المئات والعشرات . ونحسبهما من صفر الوربية ، وليكونا مثلا (٦٥) وكسر ضئيل (هذا الكسر سنقرأه على الورنية) .

ج – الورنية ، ونقرأ عليها رقم خانة الآحاد . وليكن (٣) – وهذه عبارة عن مقدار الكسر الضئيل الذي لم نستطع قراءته على عجلة القياس (١).
 و بذلك تكتمل القراءة الكلية للعدد البلانيمتري ، وهو (٤٦٥٣)

٩ = ولكي نحول هذا العدد البلانيمتري إلى أمتار مربعة . نعود إلى الجدول

(١) يقرأ رقم الأَتحاد بعد صفر الورنية ، عنه خط التقسيم الذي يتفق في امتداده مع أي خط تقسيم غشري على عجلة القياس . المر من لنعرف المعامل الذي نضربه في هذا العدد البلانيمتري – حسب مقياس رسم الحريطة – لكي نحصل على المساحة الحقيقية للشكل المقاس بالأمتار المربعة . ولنفرض أن المعامل المناسب لمقياس الرسم كان (٣٠) ، إذن مساحة الشكل هي :

۲۹۵۳ × ۳۰ = ۱۳۹۵۹۰ متراً مربعاً.


طرق تصغير وتكبير الخرائط

تتمثل أسرع وأدق طرق تصغير الحرائط أو تكبيرها (أي تغيير مقياس رسمها) في طريقة التصوير الفوتوغرافي: فهناك آلات تصوير مزودة بعدسات خاصة ، ويمكن تحريكها على مدادات طولها أكثر من ثلاثة أمتار . وبهذه الوسيلة يمكن تصوير أي خرائط تبلغ أبعادها حتى ٢٠ × ٢٠ سم ، ثم تطبع بعد ذلك بأي مقياس أصغر . أما في حالة تكبير الحرائط ، فهناك مكبر (يسمح بالتكبير حتى ٥٠ × ٤٠ سم) يمكنه تكبير الصور السلبية negatives للخرائط الني تم تصويرها إلى مقياس أكبر مناسب .

ؤمن الواضح أنه رغم سرعة ودقة طريقة التصوير الفوتوغرافي إلا أنها أكثر طرق تصغير وتكبير الحرائط تكلفة . ولا تزال أمامنا في هذا الصدد طرق أخرى ، بعضها تخطيطي وبعضها الآخر آلي . وتتلخص أهم هذه الطرق فيما يلي :

The Method of Squares: طريقة المربعات - ١

وتعتبر من أشهر طرق الرسم التخطيطي لتصغير أو تكبير الحرائط . وتتلخص هذه الطريقة في تغطية الحريطة الأصلية (المراد تغيير مقياس رسمها) بشبكة من المربعات ، إما برسم خطوط خفيفة على الحريطة نفسها ، أو بتثبيت ورقة مربعات شفافة فوق الحريطة . ومن الطبيعي أنه كلما صغرت وحدة المربعات على الحريطة الأصلية ، كلما كانت النتيجة أكثر دقة . نرسم بعد دنك على ورقة رسم شبكة أخرى من المربعات : أكبر أو أصغر من مربعات الحريطة الأصلية حسب ما نريد . فكما يظهر من (شكل ٣٧) ، كان طول ضلع المربع على الحريطة الأصلية ١ سم ، وفي حالة تصغير هذه الحزيطة إلى النصف ، جعلنا طول ضلع المربع على الحريطة المصغرة ٢/١ سم : أما في حالة تكبير الحريطة الأصلية إلى الضعف ، فقد جعلنا طول ضلع المربع على الحريطة المكبرة ٢ سم . فإذا أردنا التصغير المربع يجب أن يكون طول ضلع الحريطة المحريطة المول ضلع على



134


المربع 1/3 سم ، وإذا أردنا التكبير ثلاث مرات فسوف يكون طول الضلع ٣ سم ، وهكذا .

وبعد أن يتم تخطيط الشبكة الجديدة نبدأ في نقل تفاصيل الخريطة الأصلية إلى الحريطة الرسم يمكن أن نزود الما الحديدة بكل دقة وعناية . ولزيادة الدقة في الرسم يمكن أن نزود شبكة المربعات في الحالتين بشبكة أقطار فوقها ... أي نرسم قطري كل مربع ... كما في (شكل ٣٨) .

ويجب حين بستخدم هذه الطريقة أن نضع في الاعتبار حجم الرموز الاصطلاحية (كالرموز التي تدل على المستشفيات والجوامع والكنائس والمدارس والطرق والكباري في الحرائط الطبوغرافية) . وكقاعدة عامة عندما نكبر خريطة ، ألا تكبر عرض الطرق ومعظم الرموز الاصطلاحية (إلا إذا كان التكبير عظيماً جداً)، ذلك لأن معظم هذه الزمور مبالغ في حجمها بالفعل على الحرائط الطبوغرافية بمقياس ١٠٠٠،٠٠١ . وعلى العكس من ذلك في حالة التصغير ، يجب أن نعمم بعض التفاصيل ، بل وقد نلغيها أيضا .

تغيير مقياس الكسر البياني بطريقة المربعات :

ما ذكرناه حتى الآن من حيث تصغير الخريطة إلى النصف أو تكبيرها إلى الضعف أمر هين ولمجرد التدريب فقط ، فالمسألة ليست بهذه السهولة دائما . إذ كثيراً ما تكون لدينا خريطة بمقياس معلوم من نوع الكسر البياني ، ونريد تكبيرها أو تصغيرها إلى مقياس معين آخر . كما قد يحدث أن تكون لدينا خريطة بمقياس معين ونريد أن نضم إليها خريطة مكملة لها ولكنها بمقياس رسم آخر ، فكيف نتصرف إذن للتوفيق بين الحريطتين وتوحيد مقياسهما ؟ في مثل هذه الأحوال يجب أن نجري بعض العمليات الحسابية البسيطة ، ويجب أن نجري بعض العمليات الحسابية البسيطة ، ويجب أن نستخدم مقاييس الرسم في صورة كسورها البيانية



(شكل ٣٨) إضافة شبكة أقطار المربعات إلى شبكة المربعات يساعد على دقة الرسم في تصغير الحرائط أو تكبيرها .

والدينا مثال في (شكل ٣٨). فهنا خريطة أصلية بمقياس ١٠٠,٠٠٠/١. و و دريد تصغير ها إلى مقياس ٢٥٠,٠٠٠/١. فكم سيكون طول ضلع مربع الخريطة المصغرة؟ هذا سوف يعتمد على طول ضلع المربع في الخريطة الأصلية، وهو ما نختاره نحن بحيث يكون مناسبا. في هذه الحالة نتبع الحطوات التالية:

طول ضلع المربع على خريطة مقياس ٢٠٠٠ - ٢٠ مم (إختيار نا نحن)

$$\Lambda = \frac{1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \times Y \cdot \times 1}{1 \times Y \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot} = () . . .$$

و بذلك نرسم شبكة مربعات الخريطة الجديدة والمناسبة لمقياس ٢٥٠,٠٠٠/ . وينقل تفاصيل الرسم كما ذكرنا . أيحيث يكون طول ضلع مربع الشبكة ٨ مم ، وننقل تفاصيل الرسم كما ذكرنا .

مثال آمحو : خريطة بمقياس رسم ١٢٥,٠٠٠/١ ، لها تتمة في خريطة أخرى مقياس ٨٠,٠٠٠/١ . والمطلوب ضم الخريطتين ورسمها بطريقة المربعات بمقياس ١٠٠,٠٠٠/١ .

الحل: في هذه الحالة سيكون مقياس ١٠٠,٠٠٠/١ هو الأساس ونختار له نحن طول ضلع المربع في شبكته ؛ ونقول :

طول ضلع المربع في مقياس
$$\frac{1}{170.00}$$
 = (س) مم

$$1Y = \frac{1 \times 170 \cdot \cdot \cdot \times 10 \times 1}{1 \times 170 \cdot \cdot \cdot \times 10} = ()$$

ونستمر بنفس الاختيار بالنسبة للخريطة الثانية ، ونقول :

$$1 \wedge \xi/\pi = \frac{1 \cdot \cdot \cdot \cdot \times 10 \times 1}{1 \times \Lambda \cdot \cdot \cdot \cdot} = (س)$$
 ...


وهكذا نرسم شبكة مربات على الخريطة الأولى (١/ ١٢٥,٠٠٠) طول ضلع المربع فيها ١٢ مم ، ونخطط إلى جوارها شبكة مربعات أخرى طول ضلع المربع فيها ١٥ مم ، وذلك لكي نكبر عليها هذه الخريطة الأولى إلى مقياس ١/ ٢٠٠,٠٠٠ .


ونقوم بنفس العمل بالنسبة للخريطة الثانية (١/ ٨٠،٠٠٠) ، إذ نرسم عليها شبكة مربعات طول ضلع مربعها ١٨ ٤/٣ مم ، ونخطط إلى جوارها على ورقة أخرى شبكة مربعات جديدة طول ضلع المربع فيها ١٥ مم ، وذلك لكي نصغر عليها هذه الحريطة الثانية إلى مقياس ١٠٠٠٠٠/١ .

ويعد أن تتم عملية الرسم في الحالتين بالمقياس الجديد (١/ ١٠٠,٠٠٠)، نضم الحريطتين الجديدتين إلى بعضهما ، وسنجد ــ إذا كان الرسم دقيقا ــ أنهما متوافقتان تماما .

Pantograph : ٢ - جهاز البانتوجراف

ظل البانتوجراف حتى وقت قريب أكثر أنواع الأدوات الآلية استخداماً في تصغير وتكبير الحرائيط . والبانتوجراف انتكار قليم ، ويتكون أسط أنواعه من أربعة أضلاع متساوية الطول ومصنوعة من الحشب عادة ، وهي سهلة الحركة عند أطرافها ، ويتكون مها شكل متوازي الأضلاع ، يثبت في أحد أركانه ثقل ثابت (1) (أنظر الرسم الأعلى من شكل ٣٩) ، وفي الركن





(شكل ٣٩) جهاز البانتوجراف لتصغير الخرائط أو تكبيرها .

المقابل نلثقل يثبت قلم رصاص (ب). وفي منتصف الشكل يتبت ذراع (ده) عليه ثقوب أولها في منتصف الذراع ويثبت فيه قلم حديدي (ج)، بحيث إذا وصعنا خريطة وتبعنا خطوطها بهذا القلم الحديدي . يرسم التمه الرصاص في الجانب الآخر نفس الحريطة مكبرة بمقدار الضعف . وإدا سكست وضع القلمين (أي نضع القلم الرصاص في الوسط ، والقلم احديدي في الطرف المقابل للثقل) . فسوف يرسم القلم الرصاص في المنتصف نعس الحريطة مصغرة إلى النصف .

و يمكن تغيير وضع النراع الأوسط حسب نسبة التكبير أو التصغير المطلوبة ، ويترتب على هذا أيصا تبادل مكاني القلم الرصاص والقلم الحديدي . والمهم عند تحريك هذا النراع وضبطه أن نكون نقطة الثقل الثبت والقسم الحديدي والقلم الرصاص كلها على خط مستقيم واحد . ويتضح مر كل هذا أن فكرة البانتوجراف تقوم على الأشكال المتوارية الأضلاع .

ويعتبر النموذج الحشي أبسط وأرحص أبواع البانتوحر، وسن أنواع أحرى أكبر وأدق ومصنوعة من المعدن ، ولذلك فيي عابة التس ، ومن أمثلتها الجهاز المبين في الرسم الأسفل من (شكل ٣٩) ، وهو مصبوع من المعدن على شكل مثلثين متوازيين ، أحدهما صغير (١ ب ج) ، والآحر كبير (١ د ه) . كما تزود مثل هذه الأنواع الكبيرة والثقيلة بعجلات نتقلين الاحتكاك الذي يحدث لمفاصل الجهاز عند تحريكه أثناء عملية الرسم ، وقد درج الذراعان (د ه ، ب ج) بالنسبة لوضعي (ج ، ه) وهما قضعتان معدنيتان لتثبيت كل من القلمين ، كما أشما ينزلقان على طول ذراعيهما حسس نسبة التصغير أو التكبير التي نريدها ، وقد كتب على الساقين المدرجين التبم المختلفة لهذه النسب ، ويمكن الإستعانة عبد استعمال الجهاز بالكتيب الصعير الموجود في علبته والذي يحوي التعليمات الحاصة بطريقة استخدامه .

والبانتوجراف أداة مفيدة في تصغير أو تكبير الحرائط البسيطة والتي نريد

اتمامها بسرعة ، وهو مفيد بصفة خاصة في حالة التصغير . أما في حالة التكبير فينطلب الأمر دقة متناهية من الكرتوجرافي ، لأن أي اختلال طفيف في حركة اليد سوف يظهر كبيراً ومبالغاً فيه . وعلى العموم ، ينبغي ألا تكبر الحريطة بهذا الجهلز أكثر من أربع مرات ، تجنباً للمبالغة في اهتزازات البد غير المقصودة .

ولقد كان البانتوجراف ضمن أدوات الرسم المهمة في مرسمالكرتوجرافي قبل التوصل إلى فكرة تصغير وتكبير الحرائط بالتصوير الفوتوغرافي . أما الآن فقد قل استخدام البانتوجراف كثيراً ، وبدلك فقد أهميته السنابقة .

مراجع الفصل السيادس

- Monkhouse, F.J. and Wilkinson (1971), Maps and Diagrams, 1
 3rd ed., London.
- Singh, R. and Kanaujia, L.R. (1963), Map-V-ork and Practical 1
 Geography. Central Book Depot: Allahabad.
- Speak, P. and Carter, A.H. (1964), Map Reading and Interpretation, Longmans: London, 70 pp.



الفصل السابع خرائط التضاريس

يعني مصطلح « التضاريس Relief » الشكل الحقيقي لسطح الارض الناتج عن الاختلافات في الارتفاع والانحدار ويتمثل اهتمام الجغرافي بالتضاريس في ثلاثة عناصر رئيسية هي : الانحدار slope . والارتفساع height ، ثم الشكل shape . أي شكل سطح الأرض المتكون عن الارتفاعات والزوايا .

ويعتبر تمثيل الظاهرات التضاريسية ، كالحمال والهضاب والجروف والوديان من أبرز المشكلات الرئيسية في الكرتوجرافيا . وتكمن الصعوبة الأساسية في أننا قد إعتدنا أن نرى الجبال من أسفل ، ولم نألف رؤية مظهرها حلى أعلى فحينما تنظر من طائرة رأسيا إلى أسفل . لا نستطيع أن نتعرف حتى على الجبال المتوسطة الحجم ، ولعل الصورة الجوية المأخوذة رأسياً تثبت هذه الحقيقة .

ولقد كان تمثيل الجبال على الحرائط من التطورات الأخيرة التي شهدها علم الكرتوجرافيا . فحتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي كانت الجبال تمثل على الحرائط برسم صفوف من التلال التصويرية التي تبدو كأقمساع السكر أو القباب ، ونادراً ما كانت ترسم بالنسبة لإرتفاعاتها . فلم يكن الارتماع الدقيق لهذه الجبال قد عرف بعد ، وإنما أتيحت المعلومات الدقيقة عن هده الارتفاعات بعد تحسين جهاز التيودوليت وتطور عمليات المساحة . وكان التقدم

بطيئاً في اول الامر ؛ ففي بداية القرن التاسع عشر ، عدّ د د همبولت ، نحو ١٢٠ قمة فقط كان قد قيس ارتفاعاتها في العالم كله .

وهناك طرق كثيرة ومتنوعة لتمثيل سطح الأرض على الخريطة ، ولكنها على كل حال تختلف تبعاً لمقياس رسم الخريطة . فعلى الخرائط الصغيرة المقياس، تعمم كل مظاهر التضاريس ، ورغم أن مواقع ومساحات هذه الظاهرات ترسم صحيحة ، إلا أن صفاتها وخصائصها المميزة لا تظهر بشكل واضح . أما على الخرائط كبيرة المقياس (الطبوغرافية مثلا) فتصبح كل هذه الأشيساء مهمة ، فإلى جانب ظهور مواقع ومساحات الظاهرات التضاريسية بشكسل صحيح ، تظهر خصائص هذه الظاهرات أيضاً بشكل واضح وذلك عن طريق صحيح ، تظهر خصائص هذه الظاهرات أيضاً بشكل واضح وذلك عن طريق كبيرة المقياس .

ورغم تعدد وتنوع طرق تمثيل ظاهرات سطح الأرض ، إلا ً أن معظم هذه الطرق عبارة عن اشتقاقات أو « تحريجات » من ثلاثة أساليب فنية أساسية هي :

۱ - طر تمة الهاشور: Hachuring

الهاشور عبارة عن خطوط صغيرة ترسم بجواربعضها البعض في إنجساه الانحدار (أي في إنجاه خطوط تصريف المياه). وعادة ما يتناسب سمك وكثافة خطوط الهاشور مع شدة الانحدار. وكان الكوتوجرافي هليمسان Lehinann ، والذي كان ضابطاً في جيش النمسا – قد طور في سنة ١٧٩٩ مقياساً دقيقساً لسمك خطوط الهاشور ويتناسب تماما مع درجة الانحدار ، بحيث يظهر أي انحدار يزيد على ٥٤٠ أسوداً تماماً على الخريطة – أي تتلاصق الحطوط إذا زاد الإحدار على هذه الدرجة (شكل ٥٤٠).

فد أثبتت طريقة الهاشور فاثدتها العملية في الحرائط الطبوغرافيةالعسكرية





ر شكل ٤٠) إستخدام طريقة الهاشور وطريقة الظلال في تمثيل الظاهرات الخرائط.

آنداك ، واستمر استخدامها قرابة قرن من الزمان . ثم قل استخدام الهاشور ني الخرائط نتيجة تطور طرق أخرى أكثر دقة ، وكذلك نتيجة أوحة النقص التي تكتفت في هذه الطريقة . فمن أهم عيوب طريقة الهاشور أن رسمها يتطب درحة عالية من الرسم المتقن . وحتى إذا تم ذلك فكثيرا ما يطغى تظليلها الكئيف على كثير من تفاصيل الحريطة . كذلك لا تمين طريقة الهاشور الارتفاع المطلق حبنما نريد التمييز بين ارتفاع نقطة وأخرى على سطح الأرض . كما أنها لا نفرق بين السطوح المستوية في المرتفعات والمنخفضات ـ إذ تطهر الأرض المستوية في المرتفعات والمنخفضات ـ إذ تطهر الأرض طريقة الهاشور بمفردها ، ولكنها تستخدم إلى جانب طرق النمثيل الأحرى . خصوصا في المناطق الجبلية الوعرة . وتتمثل أهم مميزان طريقة الهاشور في أنها خصوصا في المناطق الجبلية الوعرة . وتتمثل أهم مميزان طريقة الهاشور في أنها تعكس انحدار سطح الأرض بشكل تجسيمي واصح . ولكنها لا تشبه طريقة خطوط الكنتور في دقتها ، فهي طريقة تصويرية فقط وتعطي الإحساس بمدى خطوط الكنتور في دقتها ، فهي طريقة تصويرية فقط وتعطي الإحساس بمدى تعقد التضاريس ـ ولكن ليس على أساس مساحى دقيق كما في حالة الكنور .

Hill-shading: طريقة الظلال — ٢

ويسمي الأمريكيون هذه الطريقة بالتظليل التشكيلي قريب من سطح وتتلخص طريقة الظلال في افتراض وجود مصدر ضوئي قريب من سطح الأرض ويشع ضوءه من جهة الشمال الغربي عادة ، وبالتالي ستكون كل المنحدرات المواجهة للشرق والجنوب في الظل — أي بلون داكن (شكل ، ف) . وقد تطورت هذه الطريقة الحديثة كبديل لطريقة الهاشور ، وذلك بسببسهولة التعميم وطبع الحرائط المرسومة بهذه الطريقة الحديثة . وتبدو الحريطة المرسومة بطريقة الظلال كصورة للمنطقة التي تمثلها حينما تتعرض لمصدر ضوئي مائل بطريقة الظلال كصورة للمنطقة التي تمثلها حينما كما في المناطق الجبلية قد رجانبي) . ولكن يعب هذه الطريقة أن الظلال الداكنة في المناطق الجبلية قد تطغي على التفاصيل الأخرى بالمنطقة — تماما كما في حالة استخدام طريقة تطغي على التفاصيل الأخرى بالمنطقة — تماما كما في حالة استخدام طريقة الظلال بمفردها وإنما قد الهاشور . وفي الوقت الحاضر نادراً ما تستخدم طريقة الظلال بمفردها وإنما قد تستخدم مقترنة بطرق أخرى أكثر أدقة مثل خطوط الكنتور .

Contouring : طريقة خطوط الكنتور — ٣


خط الكنتور هو الحط الذي يربط النقط المتساوية الارتفاع على سطح الأرض. وقد أمكن بإستخدام طريقة الكنتور التغلب على معظم أوجه النقص في طرق تمثيل السطح القديمة . همن حيث امكانية الدقة ، لا نجد هناك طريقة لتعثيل السطح يمكن أن تناظر خط الكنتور . وطريقة الكنتور لا تمكن الإنسان من أن يتصور شكل سطح الأرض بأبعاده الثلاثة فحسب ، وإنما تمكنه أيضاً من استنتاج العديد من البيانات والمعلومات المفيدة من شكل خطوط الكنتور وأتماطها ، مثل الإرتفاع و درجة الانحدار والحافات الفقرية والأخاديد والسهول المستوية وغيرها من مظاهر سطح الأرض . وكان الكرتوجرافيون قد توصلوا إلى أسلوب خط الكنتور في أواسط القرن الثامن عشر ، وظهر استخدامه أولا في تمثيل سطح الأرض اليابس في تمثيل خطوط الأعماق في الأنهار والبحار ، ثم في تمثيل سطح الأرض اليابس بعد ذلك ... في حوالي سنة ١٧٤٩ .

ولما كان سطح الأرض وثيق الصلة بحياة الإنسان ، وكانت طريقة الكنتور هي أبرز وأعظم طرق تمثيل هذا السطح ، فقد كان من الضروري أن نخصص الجزء الأعظم من هذا الفصل لدراسة هذه الطريقة والتعرف على خصائصها اله امة

طريقة الكنتور

مفهوم خط الكنتور:


ينتمي خط الكنتور إلى مجموعة الرموز الكرتوجرافية التي تعرف باسم «خطوط التساوي « والحط الذي تعرف الحط الذي تتساوى على طوله نفس القيمة لظاهرة معينة على الحريطة : مثل خط الحرارة المتساوي ، وخط المطر المتساوي ، وخط الإرتفاع المتساوي (الكنتور) . . إلخ . فخط الكنتور إذن هو الإسم الشائع عالميا لحط التساوي الذي يربط كل النقط المتساوية الإرتفاع فوق مستوى مقارنة معين مثل مستوى سطح البحر .



(شكل ٤١) رسم تخطيطي لتوضيح فكرة خطوط الكنتور

ولتوضيح فكرة خطوط الكنتور ، نفرض أن لدينا قطعة من الطبن اللين على شكل هرم مستدير أو مخروط (شكل ٤١) موضوع على لوحة مستويسة . ونريد أن نقطع هذا الهرم على مسافات متساوية وموازية لسطح اللوحة المستوي ، ولتكن هذه المسافات على بُعد سنتيمتر مثلاً . نأتي بعد ذلك بسكين ونقطع بها الهرم عند مستوى هذه المسافات المتساوية - كما في شكل ٤١ . ماذا نلاحظ ؟ سوف نلاحظ أن قطع السكين قد صنع خطأ دائرياً يحيط بسطح الهرم ، بحيث يمر الحط الأول منها (ا ب) بكل النقط التي تبعد عن مستوى سطح اللوحـــة يمهدار سنتيمتر واحد ؛ كذلك نلاحظ أن الحط الذي يليه (جد) يمر بكل النقط التي تبعد عن مستوى سطح اللوحة بمقدار ٢ سنتيمتر ؛ والحط الثالث يمر بكل النقط الواقعة على سطح الهرم الخارجي والتي تبعد عن مستوى سطح اللوحسة بمقدار ٣ سم .. وهكذا إلى أن تصل إلى قرب قمة الهرم . مثل هذه الخطوط هي ما نسميها خطوط الكنتور ؛ فخط الكنتور الأول هو خط كنتور ١ سم ، والثاني خط كنتور ٢ سم ، والثالث خط كنتور ٣ سم ، وهكذا . فإذا أردنا أنَّ ننقل هذه الحطوط الكنتورية من الشكل الهرمي المجسم إلى سطح الورقة المستوي --وهي ورقة الخريطة ــ ننظر عموديا من أعلى قمة الهرم ، وسوف نرى أن هذه الخطوط الدائرية تبدو لنا كدوائر متداخلة في بعضها البعض . وكلها على مسنوى واحد . وحين نرسم هذه الدوائر المتداخلة على سطح ورقة الحريطة ، تظهر أمامنا الحريطة الكنتورية لهذا الهرم ، ونقول في هذه الحالة أننا « أسقطنا الخطوط الكنتورية للشكل المجسم (ذي الأبعاد الثلاثة) على سطح الحريطة المستوى (ذي البعدين فقط) . .

نفس الشيء نتخيله في الطبيعة . فشكل ٤٢ يوضح جزيرة تتكون من تلين (أي يمثلان هرمين كما في المثال السابق) يحيط بهما البحر ـــ الذي يمثل مستواه مستوى اللوحة في المثال السابق . وسطح البحر يمثل منسوباً معيناً نسميه عـــادة مستوى المقارنة datum ، ونقيس منه الإرتفاعات التي تقع فوقه ، كما نقيس منه أيضاً الأعماق التي تقع تحت مستواه . فإذا اعتبرنا مستوى سطح البحر يمثل صفراً ، وتصورنا عدة مستويات أفقية موازية له (كما لو كانت مجموعة من السكاكين كما في المثال السابق) تقطع سطح الجزيرة على أبعاد متساوية مسن منسوب سطح البحر ، مقدار كل منها ١٠ متر مثلاً ، فسوف تقطع هسذه



(شكل ٤٢) رسم خيالي لمستويات أفقية تقطع سطح جزيرة على مسافات منتظمة ، ثم الشكل الكنتوري لسطح الجزيرة .

المستويات سطح الجزيرة على ارتفاع كل عشرة أمتار من سطح البحر . وقد مثلنا خطوط التقاطع هذه بخطوط من النقط تحيط بسطح الجزيرة لمجردالتوضيح . وإذا نظرنا من أعلى الجزيرة وتصورنا إسقاط هذه الخطوط النقطية على سطح ورقة الخريطة ، فسوف يطهر أمامنا الشكل الكنتوري لهذه الجزيرة — وهسو الشكل المبين في أسفل شكل ٤٢ .

خط الكنتور إدن هو خط وهمي ، يمر بالإرتفاعات المتساوية فوق مستوى معين ، هو عادة مستوى سطح البحر .

رسم خطوط الكنتور على الخرائط:

ففي عملية المساحة الأرضية . يستخدم المساح الأجهزة المساحية الدقيقة المحاصة بتعيين نقط الإرتفاع على سطح الأرص ، مثل جهاز التيودوليت . وحير يرصد مجموعة من هذه النقط – نقط المناسبب – ويعين ارتماعها فوق مسوب سطح البحر ، يمكنه بعد ذلك أن يوصل النقط المتساوية الإرتماع بحطوط الإرتفاعات المتساوية ، وهي التي يسميها خطوط الكنتور Contours .


ويوضح شكلا ٤٣ . ٤٤ رسم خطوط الكنتور بهذه الطريقة . ففي الرسم الأعلى (١) من شكل ٤٣ ، وقع المسّاح مجموعة من نقط المناسيب في منطقة معينة من سطح الأرض . ثم درس مناسيب هذه النقط ووجد أن معظمها بصل

ارتفاعه إلى ١٠٠ متر أو أكثر . فبدأ أولا بتحديد خط كنتور ١٠٠ متر . وذلك بأن وصل النقط التي تصل إلى هذا المنسوب بخط كنتوري (أنظر الرسم ب من شكل ٤٣) . ثم تابع توصيل خطوط الكنتور الأخرى بفارق ١٠٠ متر . من شكل ٢٣) . ثم تابع توصيل خطوط الكنتور الأخرى بفارق ٢٠٠ متر (ج من شكل ٤٤) . وبعد ذلك نقل هذه الحطوط إلى ورقة أخرى ، تمثل الحريطة الكنتورية النهائية لهذه المنطقة المسوحة (انظر الرسم د من شكل ٤٤) . اتتي ظهرت على شكل تل يرتفع فوق سطح البحر بين ١٠٠ و ٤٠٠ متر نقريباً

إدراج أو حشو محطوط الكنمور :


تؤلف نقط المناسيب التي نوقعها على سطح الأرض ، السلسلة أو العينة التي سد سم على أساسها خطوط الكنتور لبيان أشكال ظاهرات سطح الأ. ض مسر تلال وحروف وهضاب ووديان . ولكننا كثيراً ما نحتاج إلى معرفة عدد كير من نقط الإرتفاع التي تتوسط نقط المناسيب التي تم رصدها بانفعل ، وذلك لكي تمرر بهذه النقط و المتوسطة و خط كنتور معين نريد إظهاره على الحريطة . وتسمى حملية تقدير قيمة النقط المتوسطة بين نقط المنا ... باسم الحشو أو الإدراج interpolation ، وبالتالي تسمى عملية رسم خطوط الكنتود – أو أي خطوط نسوي أخرى – بعملية حشو أو إدخال الحطوط .


وتعتمد عملية تقدير قيمة النقطة المتوسطة على المسافة الخطية بين نقطتين من نقط المناسيب . ويوضح (شكل ٥٤) هذه المسألة ففي هذا الشكل ثلاث من نقط المناسيب (أ، ب، ج) ، إرتفاعها على التوالي ٤٤، ٥٩ . ٥٩ مترأ، ونريد أن ندخل بين هذه النقط خطوط كنتورية بفارق ثابت (كل خمسة أمتار مثلا) ، وبالتالي ستكون الخطوط المرغوب رسمها هي ٤٥، ٥٥ ، ٥٥ متراً. فلكي ندرج خط الكنتور ٥٥ مترا مثلا بين نقطتي المنسوب ٤٤، ٥٠ . فتصور خطأ مستقيماً بين هاتين النقطتين ، ونقسم هذه المستقيم إلى أتسام متساويسة حسب انفرق بين هاتين النقطتين ، ونقسم هذه المستقيم إلى أتسام متساويسة حسب انفرق بين هاتين النقطتين ، ونقسم هذه المستقيم إلى أتسام متساويسة حسب انفرق بين هاتين النقطتين ، ونقسم هذه المستقيم إلى أتسام مساويسة



(شكل ٤٣٤) (أ) عدد من نقط المناسيب حدد إرتفاع كل منها بالمتر عن طريق المساحة الأرضية.


(ب) إستنتاج خط كنتور ١٠٠ متر . ويلاحظ من رسمه أن جميع النقط الواقعة خارجة يقل إرتفاعها عن ١٠٠ متر .





(ج) إستنتاج ورسم بقية خطوط الكنتور : ٢٠٠ ، ٣٠٠ ، ٥٠٨ معر ،

(د) الصورة النهائية للخريطة الكنتورية الخاصة بهذه المنطقة .



(شكل ٤٥) طريقة رسم خطوط الكنتور بين نقط مناسبب مختلفة : (نقط أ ، ب ، ح) .

الحط بينهما إلى ١٢ قسما متساويا (وهو الفرق بين النقطتين) ، وتحدد على هذا الحط موقع القيم المتوسطة وهي خطوط كنتور ٤٥ ، ٥٠ ، ٥٥ التي نريك إدخالها بين نقطتي المنسوب الأصليتين . ونتابع نفس العملية بين نقط المناسيب الأخرى ، إذ سنقسم الحط الممتد بين نقطتي ٤٤ ، ٥٩ إلى ١٥ قسماً متساويا ، وتمرر بينهما نفس خطوط الكنتور التي نريد رسمها ، وهكذا .

وفي كثير من الحالات التي لا تتوفر فيها بيانات مناسبة عن الارتفاع ... أي يقل فيها عدد نقط المناسب التي تُرصد في الحقل نفسه ... نرسم خطوط الكنتور على هدى تحديد القيم المتوسطة التي أشرنا توا إلى طريقة تعيينها ، وفي هذه الحالة تسمى مثل هذه الحطوط المتوسطة : خطوط الهيئة (أو خطوط الشكل) form lines وخط الهيئة هو في الواقع خط كنتور ولكنه يرسم تقديريا وليس نتيجة المسح الدقيق في الحقل ، ومن ثم لا ينبغي أن نقرأ منه الإرتفاع الدقيق ، فوظيفة خط الهيئة هي مجرد المساعدة في تحديد الأشكال الأرضية كالهضاب والتلال .

الفاصل الرأسي بين خطوطالكنتور:

الفاصل الرأسي - ويسمى أيضا الفاصل الكنتوري : contour inter - عيارة

عن الفرق في الارتفاع الرأسي بين كل خط كنتور وآخر . وبعتمد اختيساو الفاصل الرأسي على مجموعة من العوامل . أهمها مقياس رسم الحريطة وكية التضاريس ودقة عملية المساحة . فكلما كبر مقياس رسم الحريطة ، أمكن رسم عدد أكبر من خطوط الكنتور ، وبالمتالي يكون الفاصل الرأسي صغيراً ويصبح رسم التضاريس في الحريطة الكنتورية أكثر دقة وتفصيلاً . وفي الحرائسط الكنتورية – أو الحرائط الطبوغرافية – الكبيرة المقياس ينبغي أن يكون الفاصل الرأسي منتظما بقدر الإمكان ، حتى ولو أصبحت الحطوط مز دحمة في مناطق الجال . ذلك لأن هذا الاز دحام سيوضح بشكل دقيق شدة انحدار الأرض من الناحية المرثية – كما يبدو في طريقة الهاشور . أما في الحرائط الكنتورية صغيرة المقياس فيمكن استخدام فاصل رأسي متغير ، كما في خريطة العالم الملبونية ، المقياس فيمكن استخدام فاصل رأسي متغير ، كما في خريطة العالم الملبونية ، حيث نجد الفاصل الرأسي في المناطق المرتفعة مغيراً نسبياً ومنتظماً (١٠٠ – حيث نجد الفاصل في المناطق المرتفعة ، يكبر هذا الفاصل المرتفعة ، يكبر هذا الفاحق المرتفعة ، يكبر هذا المرتفعة ، يكبر هذا الفاحق المرتفعة ، يكبر هذا المرتفعة

طرق الاستفادة من طريقة الكنتور:

من أهم مزايا طريقة الكنتور أنها تسمح باشتقاق الكثير من المعلومات والبيانات الحاصة بشكل و درجة إنحدار سطح الأرض ، وكذلك بشكل سطح الأرس نفسه ، وذلك من أنماط رسوم خطوط الكنتور من حيث تقاربها أو تباعدها على الحريطة. كما يمكننا بمساعدة الحريطة الكنتورية أن نرسم القطاعات البسيطة والمعقدة ، التي يمكن أن تكشف لنا بسهولة عن شكل الإنحدار وبيان الأجزاء المهمة لهذا الانحدار والتي قد تكون خافية عن أعيننا حينما ننظر إلى الحريطة الكنتورية وحدها . وفيما يلي سوف فدرس بعض هذه المظاهر .

الإنحدارات ومعدل الإنحدار

أهمية الإنحدار:

تلعب الإنحدارات دوراً حيوياً في حياة أي منطقة من مناطق سطح الأرض فهي التي تحدد شكل أنماط التصريف (في الأمهار والمجاري المائية عامة) ، وهي المسئولة عن جرف التربة أو نقلها ، وبالتالي فهي تؤتر تأثيراً واضحاً في الحياة النباتية والحيوانية لمناطق الأرض المختلفة . كذلك تتأثر حياة الإنسان بالإنحدارات بشكل عظيم ، ويظهر ذلك في أمثلة عديدة . فمثلا ، تعكس أنماط استخدام الأرض Jand-use patterns التأثير الحتمي للانحدار ؛ كذلك تتحكم الإنحدارات في شكل قنوات الري وإمتداداتها ، ثم إن أنماط العمران مدينة في نشأتهــــا في شكل قنوات الري وإمتداداتها ، ثم إن أنماط العمران مدينة في نشأتهـــا وجودها إلى درجة الإنحدار ، بل إن لانحدارات هي التي توجه طرق النقل والمواصلات إلى حرب كبير ، من الطبيعي إذن أن يكون لتحليل الانحدار وتمثيله الكرتوجرافي كل هذه الأهمية العظيمة .

أنواع الانحدارات:

حينما قدرس التضاريس ، نستطيع أن نعرف من خطوط الكنتور الكئير من مظاهر الانحدار ، مثل درجة الانحدار (أو معدل الانحدار) ، ثم تغير الانحدار .

وعندما ننظر إلى خريط كشورية دقيقة ، نلاحظ أن أول الطباعاننا هي عادة ما بتصل بمسألة المسافة (نتباعد) بين خطوط الكنتور على الحريطة . فإذا كانت هذه الحطوط متقاربة من بعضها البعنس حتى تبدو كالحزمة ، فسوف يستوقف هذا النمط النظر مباشرة ، كالملك إذا كانت هناك مسافات كبيرة خالية من الكنتور فسوف يكون هذا النمط ملحوظاً أيضاً . فخطوط الكنتور المتقاربة كالحزمة تمثل الانحدارات الشديدة بمعنى أن ارتفاع الأرض يتعبر سسرعة فوق مسافة قصيرة من الأرض . أما قلة خطوط الكنتور أو إنعدامها فتدل على إستواء وإنبساط سطح الأرض . أما الانحدات المتوسطة التدرح .


والتي تمثلها خطوط الكنتور المتباعدة عن بعضها بمسافات متوسطة ، فهي أقل الأنماط الملفتة للنظر ، وعادة ما تكون آخر ما تلحظها عين القارىء عسلى الحريطة .

ويوضح التغير في المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور ، تغيراً في الانحدار نفسه . ومن هنا يمكن أن تتعرف على أربعة أنواع من الانحدارات :

- ۱ ــ إنحدار منتظم uniform (منسق أو منماثل).
 - ۲ ــ الإنحدار مقعر concave
 - ۳ ــ إنحدار متحد ب convex
 - undulating = إنحدار متموج

ففي الإنحدار المنتظم ، تكون درجة الانحدار هي نفس الدرجة على طوله ، ومن ثم يظل الانحدار متسقا ولا يتغير . وخطوط الكنتور التي تمثل هذا النمط من الإنحدار تظهر على مسافات متساوية على الحريطة ، إذ تظل المسافة بين هذه الحطوط هي نفس المسافة تقريباً على طول الانحدار المنتظم — كما يتضح من الرسم الأول في شكل ٤٦ .:

أما الإنحدار المقعر ، فيتميز بانحداره الشديد في أجزائه العليا ، وانحداره البسيط نسبياً في أجزائه السفلى . وبالتالي تكون خطوط الكنتور التي تمثل هذا النمط من الانحدار متقاربة في أجزائه العليا (حيث الانحدار شديد) ، ثم تتباعد كلما اتجهنا نحو المنحدرات السفلى . ويمكن التعرف على الانحدار المقعر بسهولة على الحريطة لأن المسافة بين خطوط الكنتور تأخذ في الضيق كلما زادت قيمة أرقام خطوط الكنتور (أي بإزدياد إرتفاع سطح الأرض) ، كما يتضح ذلك من الرسم الثاني في شكل ٦٤ . ونجد أمثلة واضحة للانحدارات المقعرة في شكل خطوط الكنتور التي تمثل الأودية الفسيحة ، وكذلك الأودية المعلقسسة خطوط الكنتور التي تمثل الأودية الفسيحة ، وكذلك الأودية المعلقسسة



(شكل ٤٦) أشكال من إنحدار سطح الأرض، ونمط خطوط كنتورها .

أما الإنحدار المحدب ، فعلى العكس من الانحدار المقعر. إذ تتباعد خطوط الكنتور التي تمثل الإنحدار المحدب في أجزائه العليا حيث يكون الانحدار بسيطاً ، بيما تتقارب هذه الخطوط كلما انجهنا إلى الأجزاء السفلي حيث يكون الإنحدار شديداً نسبياً . وهذا بعني أن درجة الإنحدار تكون أعظم في المنحدرات السفلي من الانحدار المحدب . ومن ثم يمكن التعرف بسهولة على نمط الانحدار المحدب

إذا تذكرنا أن المسافة بين حطوط الكنتور نهر ايد مع نزايد قيمة أرقام خطوط الكنتور (أي مع تزايد ارتفاع سطح الأرض) — كما يظهر من الرسم الثالث في شكل ٤٦. ونجد أوضح أمثلة الإنحدار المحدب في منحدرات التل القماني — أي التل الذي يبدو على شكل ٤ قبة dome .

أما الإنحدار المتموج متعدد نيه جميع أنواع الانحدارات المختلفة التي أشرنا إليها ، وهو ظاهرة عامة وشائعة في الطبيعة التي لا تعترف بالقياس الموحد . ومن ثم تكون المسافات بين خطوط الكنتور في الانحدار المتموج متغيرة وبيست على نمط ثابت أو مطرد .

وقد يحدث أحيانا : وبخاصة على طول الساحل في بعض المناطق الصخرية ، أن تكون الإنحدارات هاوية لمدرجة أنها تكون عمودية فعلا . وفي هذه الحالة فلاحظ أن خطوط الكنتور التي تمثل الإرتفاع بين قسة الجرف القائم وحصيصه . تتطابق وتتحد في خط واحد على الخريطة الكنتورية (أفظر نمط خطوط الكنتريالية الذي يمثل الجرف في شكل ٥٠) . و ماك أيصاً الكثير من الإنحدارات الشديدة ولكنها ليست عسودية تماما ، وهذه تمثلها حزمة من الخطوط المتقاربة جداً خد النلامس تقريبا ، وكثيراً ما نجد أمتلة واضحة هده الانحدارات الشديدة في الجروف البحرية cliffs .


طرق التعبير عن الإنحدار:

هناك عدة طرق للتعبير عن انحدار سطح الأرض رياضياً (حسابياً) . وذلك إما عن طريق معرفة معدل الإنحدار gradient . أو معرفة راوية الانحسدار بالدرجات . أو إيجاد النسبة المثوية للإنحدار . ولكن كل هذه الطرق هي أساساً عبارة عن أشكال مختلفة للنسبة بين الفاصل الرأسي vertical interval (اي الفاصل الكنتوري) والمسافة الأفقية الفيقة المنتورية . أما المسافة الأفقية فهي عبارة أشرنا إلى الفاصل الرأسي في الخريطة الكنتورية . أما المسافة الأفقية فهي عبارة عن المسافة بين أي خطين من خطوط الكنتور في المستوى الأفقي – أي على عن المسافة بين أي خطين من خطوط الكنتور في المستوى الأفقي – أي على

سطح الحريطة و و و السافة الحقيقية المحصورة بين خطين من الكنتور على الحريطة نعتبرها بمثابة المسافة الحقيقية المحصورة بين خطين من الكنتور على سطح الأرض و لكن يجب أن نلاحظ أن الأرض الحقيقية بين خطين من الكنتور متحدوة ، ومن تم فان المسافة على الأرض أكبر قليلا من المسافة الأفقية (التي تمثلها) على الحريطة . ويمكن ملاحظة ذلك من الرسم الأعلى في شكل ٤٧ سيث يتضح أن المسافة الحقيقية على سطح الأرض المحصور بين مستوى خطي كنتور ٢٠٠٠ ، ٣٠٠ متر أكبر قليلا من و المسافة الأفقية » المقاسة بين هسذين الحطين على الحريطة . وعموماً يمكن إهمال الحطأ النسي بين هاتين المسافةين — الخطين على الخريطة . وعموماً يمكن إهمال الحطأ النسي بين هاتين المسافةين — إلا في حالة المنحدرات الشديدة حيث يكون الفرق بينهما كبيراً .

وميما يلي أهم طرق التعبير عن اتحدار سطح الأرض :

(۱) معدل الإنحدار: معدل الإنحدار عبارة عن النسبة بين الفاصل الرأسي والمسافة الأفقيه على الحريطة ــ مع ملاحظة توحيد وحدات القباس ؛ طرئي كسر هذه السبة ، واختزال قيمة الفاصل الرأسي (أي بسط الكسر > إلى واحد



(شكل ٤٧) معرفة معدل الإنحدار من النسبة بين الفاصل الرأسي والمسافة الأفقية في الخريطة الكنتورية ، ومعدل الانحدار في هذه الخريطة هو ١٤/١

عدل الإنحدار = الفاصل الرأسي المسافة الأفقية

ونستطيع بسهولة أن نعرف قيمة الفاصل الرأسي في أي خريطة كنتورية ، فهو عبارة عن الفرق في الإرتفاع الرأسي بين قيمة كل خط كنتور وآخر . فعي شكل ٤٧ ، فلاحظ أن العاصل الرأسي هو ١٠٠ منر (أي الفرق بين خطبي كنتور ٢٠٠ متر و ٣٠٠ متر) . أما معرفة المسافة الأفقية فتحتاج لبعض العمليات الحمليات الحسابية البسيطة . فإذا كانت لدينا خريطة كنتورية ، مثل الحريطة الممثلة في الرسم الأسفل من شكل ٤٧ . ونريد إيجاد المسافة الأفقية بين خطي كنتور ٢٠٠ ، ٢٠٠ متر ، فنبدأ أولا بقياس المسافة بين هذين الخطين (أو بين نقطتين واقعتين عليهما) بواسطة المسطرة ، وسنجد أن هذه المسافة تساوي بين نقطتين واقعتين عليهما) بواسطة المسطرة ، وسنجد أن هذه المسافة تساوي المنتور ١٤٠٠ متر على الطبيعة . ١٥ سنتيمتر . ننظر بعد ذلك إلى مقياس رسم الحريطة . وهو في هذه الحالة المسعى هذا أن المسافة الأفقية بين خطي الكنتور المذكورين = ٢٥٠ متر على الطبيعة .

وهذا يعني أن هناك إرتفاعا رأسياً بنسبة متر لكل ١٤ متر مقاسة أفقياً على الأرض في هذه المسافة .

 يكون الناتح هو مقدار زاوية 'لانحدار بالدرجات التقريبية (١) . فمثلا ، في المثال السابق كان معدل الانحدار ١ : ١٤ ، وبالتالي يكون مقدار زاوية الانحدار بالدرجات هو :

تقریباً
1
 تقریباً تقریباً

أما الطريقة الثانية فأكثر صعوبة ، ولو أنها أدق في حساب درجات زاوية الانحدار . وهي تتطلب من القارىء معرفة قراءة جدول الظلال في الجداول الرياضية (١) .

(ج) النسبة المتوية للإنحدار: إذا ضربنا معدل الانحدار × ١٠٠ ، فسوف عدر عن الإنحدار ي شكل نسبة مئوية . فمثلا معدل الانحدار ي شكل نسبة مئوية . فمثلا معدل الانحدار : ١٤ مساو السسة المئوية التالية :

نقريباً
$$\vee = 1 \cdot \cdot \cdot \frac{1}{15}$$
 تقريباً

وتعني هذه النسبة المئوية أن سطح الأرض يرتفع حوالي ٧ متر في كل ١٠٠٠ متر على المستوى الأفقى .

جدول الانحدارات القياسية:

يوضح الجدول التالي درجات أهم الإنحدارات التي تقابلها على سطح الأرض . وكذلك معدل هذه الانحدارات . ووصف طبيعتها ، ثم بعض الملاحظات عليها من حيث استخداماتها العامة :


 ⁽١) هدة الد ، ٦ عدد مقرب ، عالمدد الأكثر دقة هو ٣و٧٥ ، وهذا يمثل قيمة ظل التمام للدرجة في الطبيعة . وهذه مدائل تتصل بعلم حساب المثنثات .

 ⁽٢) رحكن قياس راوية الانحدار بالدرجات قياساً دقيقاً ، إذا حول كسر ممدل الإنحدار إلى كسر عشري ، ثم نظره ما بقابل هذا الكسر من درجات في جدول العادل بالحداول الرياضية .

ملاحظات عامة	طبيعة الإنحدار	معدل الانحدار	زاوية الانحدار
مناسب للسكك الحديدية	معتدل	٦٠/١	أقل م <i>ن</i> ٩°
يسير راكبوالدراجات على أقدامهم	۰ ۲ متوسط	١/٠٢ ال	۱ الى ۳.
تتقدم العربسات التي تجرها الخيول بأقل درجات السرعة .	٠ ١معوق للحركة	١١ ١١ ١١ ١١ ١١	٣° إلى ٦°
انحدار صعبالسيارات ويضطر السائقون إلى تغيير ماقل الحركة .	ه شدید الانحدار	١٠/١ل	<i>د.</i> آن ۱۸
تنزل الحيول بشكل ماثل على الانحدارات التي نزيد على ١٥° ولا نستطيع عربات الحيول الصعود	شديد الاعدار جداً	۱/ ۱ إلى ۱ / ۳	۱۱° إلى ۲۰°
الحد الأقصى للسيارات	شديد الانحدار جداً	١/٩ إلى ١/٢	٠٠. آل ٠٠.
يستطيع الإنســــان أن يصعد مستخدما قدميه ويديه .	انحدار معاجىء	أكثر من ٢/١	أكثر من ٣٠°

رسم القطاعات التضاريسية :

القطاع عبارة عن رسم خطيطي للتضاريس على طول خط معين . والقطاع من أسهل الأشكال التي يمكن رسمها بالاستعانة بخطوط الكنتور . إذ بمكن توضيح شكل سطح الأرض لأنشاء قطاع رأسي على طول خط معين نرسمه على الحريطة الكنتورية بين أي ظاهرتين : مثلا بين مدينين أو بين نقطتي مسوب معروف ارتفاعهما ، أو أي نقطتي مثل نقطتي ا . ب في شكل ٨٨ . وحين نريد رسم قطاع بين هاتين النقطتين ، نبدأ أولا بتحديد حط القطاع بينهما ، م نأتي بقطعة ورق مستقيمة الحافة ونضع هذه الحافة على طول خط القطاع ونعلم عليها النقط التي يقطع فيها خط القطاع خطوط الكنتور الموجودة على طول هذه الرسم هذه المسافة ثم فرقم هذه النقط بنفس ارتفاعات حطوط كنتورها (أنطر الرسم عليها خط



114

قاعدة بنفس طول خط القطاع (اب) ، ونقيم من نهايتي هذا الحط عمودين . ثم نضع الحافة المستقبسة الورقة المرقعة على طول خط القاعدة وتحدد عليه نفس النقط وارتفاءاتها الكنتورية . نختار بعد ذلك مقياسا رأسيا للارتفاعات على طول أحد الأعمدة المقامة . وبمساعدة شبكة خطوط ورقة المربعات . نحدد ارتفاع كل نقصة على خط القاعدة حسب مكانها على المقياس الرأسي ، ثمنوصل هذه النقط بخط سلس لكي يعطينا في النهاية شكل القطاع الذي يمكن نظليله حتى يصبح واضحاً . ثما يجب أن نكتب عنوان القطاع ، وكذلك مقدار المبالغة الرأسية vertical s.aggeration

ولكن ماذا نقصد بمصللح ع المبالغة الرأسية ع ؟ حينما نريد رسم قطاع تضاريسي لخريطة كنتورية ، ننظر أولاً إلى مقياس رسم هذه الخريطة . فهو مثلا ١ / ٠٠٠، ٥ في خريطة (شكل ٤٨) — أي أن السنيمير على هــــنه الخريطة بمثل ٠٠٠ متر على الطبيعة ، وهذا صحيح بالنسة للمقياس الأفقي على طول خط قاعدة القطاع ، والمفروض أن يكون صحيحاً أيضاً بالنسبة للمقياس الرأسي بمثل ١٠٠٠ متر ، ولكننا حين نحعل استيمبر على طول المقباس الرأسي بمثل ١٠٠٠ متر ، فضوف بكون تعرج خط القطاع التضاريسي صئيلاً وعير واضح ، ولهذا عاده فسوف بكون تعرج خط القطاع التضاريسي صئيلاً وعير واضح ، ولهذا عاده منا بان في المقياس الرأسي (اي نكبر ، ؛ في أي قطاع حتى بظهر تضرس السص بشكل واضح — وهذا ما بسسى المبالغة نرأسية ، فبدلاً من أن نجعل السنيمتر في القياس الرأسي = ٠٠٠ متر كما هو الواقع بالنسبة لمقياس الرسم ، نجعله مثلاً = ٠٠٥ متر ، وبالتالي تكون قد بالغنا في المقياس الرأسي عشرة مرات حتى متلاً = ٠٠٥ متر ، وبالتالي تكون قد بالغنا في المقياس الرأسي عشرة مرات حتى مقدار المبالغة الرأسية على القطاع ، فهو تنبيه القارىء بأن المقياس الرأسي في هذا القطاع مبالغ فيه بهذا القدر ،

ويعتمد مقدار المبالغة الرأسية على مقياس رسم الخريطة وعلى نمطالتضاريس المراد توضيحها . فكلما كبر مقياس رسم الحريطة ، كلما قل احتياجناللمبالغة الرأسية ، وكذلك تقل هذه المبالغة عندما نرسم قطاعات للمناطق المرتفعــــة

والواضحة التضاريس . ولكن عندما يكون مقياس رسم الحريطة صغيراً ، أو يكون القطاع في مناطق منخفضة التضاريس . فلا بد في مثل هذه الأحوال من مبالغة رأسية كبيرة ـ خمس مرات أو عشرة مثلاً . وعلى العموم لا ينبني أن تزيد المبالغة الرأسية في أي قطاع تضاريسي على عشرين مرة .

ولكن نحسب المبالغة الرأسية لقطاع نريد رسمه من الخريطة (شكل ٤٨) ، أو أي خريطة أخرى . نقول :

١ سم على الحريطة يمثل ٥٠٠٠ متر على الطبيعة٠

وإذا فرضنا أن ١ سم على المقياس الرأسي للقطاع يمثل ٥٠٠ متر

إمكانية الرؤية بين نقطتين : Intervisibility

نضطر أحياناً إلى أن نعرف هل الرؤية ممكنة بين نقطن معينتين على سداين الأرض ، فقد نحتاج إلى تحديد هذه الرؤية في حالة الحروج في رحلات كشنية مثلا ، أو حالة العمليات الحربية ، ويمكن أن نحدد إمكانية الرؤية بيسست نقطتين من دراسة الحريطة الكنتورية نفسها ، ودون الحاجة ، الذهاب إلى منطقة الدراسة ، وذلك بعدة طرق أبسطها عا يلى :

- ١ نرسم قطاعاً تضاريسياً بين هاتين النقطتين ، ونرسم بينهما ـ لا مستقيماً يسمى خط النظر ، فإذا لم يعترض هذا الحط أي عائق (قمة تل مثلا) ، فحينئذ تكون الرؤية متبادلة بين هاتين النقطتين . أو ,
- لدرس خطوط الكنتور بين هاتين النقطتين ، وذلك لمعرفة شكل الانحدار.
 فإذا كان انحداراً متعراً كانت الرؤية متبادلة . أما إذا كانت النقطتان
 تقعان على انحدار محدب فلن تكون الرؤية متبادلة بينهما .

مثل هذه الطرق تفيدنا في الكشف عن الأرض «غير المرثية ، dead ground وهي الأرض التي لا يمكن رؤيتها من نقطة معينة بسبب وجود أي عائق يحول دون هذه المرؤية .

يجب أن نتذكر أن مثل هذه الطرق تستطيع أن تساعدنا في تحديد الرؤية المتبادلة على أرض خالية تماما من الأشجار ، التي غالبا ما تشكل عقبات هائلة في مناطق الغابات ذات السطح المموج. وبالتالي ، فإن مسائل الرؤيسة المتبادلة بين نقاط معينة تفيدنا في اختبار قدرتنا على فهم الحريطة ، أكثر ممسا تفيدنا في تقرير إمكان الرؤية الحقيقية بين نقطتين .


التمثل الكنتوري للظاهرات التضاريسية

تتمثل ظاهرات شطح الأرض في ثلاثة اشكال أساسية هي : التلال والوديان والسهول . والتلال تمثلها خطوط الكنتور المقفلة التي تطوق الأرض الآخذة في الارتفاخ وهناك أشكال تلالية بسيطة مثل النتوء (أو الرأس النهري) Spur ، وهذه تمثلها كنتورات ناتئة أو بارزة مسن والجحرف البحري Promontory ، وهذه تمثلها كنتورات ناتئة أو بارزة مسن كسورات التلال ذات الشكل الدائري تقريباً . وسوف نتعرف فيما يلي على المشكل الكنتوري لأهم الظاهرات التضاريسية .

التل Hill : التل ظاهرة تضاريسية ، ويقل ارتفاع قمته عادة عن ٩١٥ متر (٣٠٠٠ قدم) فوق مستوى الأرض المحيطة به . وتمثل التل خطوط كتنورية دائرية الشكل ومتداخلة في بعضها البعض ، وتتزايد قيم خطوط الكنتور تحو المركز .

ويمثل (شكل ٤٩) بعض الرسوم الكنتورية للتلال ؛ فالتل المنتظم الانحدار تكون كنتواره المقفلة دائرية تقريباً ، أما إذا اختلفت درجة الانحدار بحلى جوانب التل فلن تكون كنتوارته دائرية (أنظر التل ذي الانحدارات المحتلفة في شكل 29).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(شكل ٤٩) بعض الأشكال الكنتورية للتلال ، وقطاعاتها العرضية ــ على طول الخط أ ب .


وإذا كان الانحدار على جوانب التل انحداراً مقعراً ، نتج لدينا النـــل المخروطي الذي تمثله كنتورات دائرية مقفلة . ولكن المسافة بين خطوطالكنتور تزداد ضيقاً مع تزايد الارتفاع (أي نحو القمة) ، حيث يكون الانحدار شديدا في الأجزاء العليا من التل المخروطي (شكل ٤٩) . وعلى العكس من ذلك في حالة التل القبابي ، إذ تكون انحداراته محدبة ، وبالتالي تتزايد المسافة بين خطوط الكنتور إتساعا نحو القمة .

ومن الجدير بالملاحظة أن الشكل الكنتوري للتل يشبه تماما الشكل الكنتوري للحوض ، أو الانخفاض الحوضي ، Basin ، ولكن الفارق الأساسي هو ترقيم خطوط الكنتور الدائرية الشكل ، خطوط كنتور الحوض تزداد قيمة ترقيمها (تزداد إرتفاعا) كلما خرجنا إلى الأطراف الحارجية لحطوط الكنتور – وهذا عكس الحالة في التل .

الحافة الفقرية Ridge : وهذه عبارة عن شريط طويل وضيق من الأرض الي ترتفع عن المنطقة المحيطة بها ، وبذلك تكون قمة الحافة عبارة عن خط وليست نقطة كما في التل . والحطوط الكنتورية الممثلة للحافة تكون بيضية الشكل إذا كانت قائمة بذاتها فوق الأرض المحيطة بها (أنظر الرسم الأولى في شكل ٥٠) ولكن كثيراً ما تصل الحافة الفقرية بين تلين ، فإذا كانت الحافة في هذه الحالة منخفضة وعريضة (وذات مسافة كبيرة بين التلين) فتسمى « رقبة Saddle » . أما إذا كانت الحافة التي تربط بين تلين ضيقة وذات إرتفاع عظيم نسبيا فنسمى في هذه الحالة و ثغرة التي تربط بين نظامين من التصريف المائي (النهري) . وعادة ما تكون الحافة منطقة تقسيم الميسساه

الجوف Cliff: يتميز الجرف بارتفاعه العمودي (الرأسي)، ولهذا نرى عدداً من خطوط الكنتور التي تمثل الجرف تتلاقى في خط واحد (شكل ٥٠). ونمط خطوط الكنتور التي تمثل الجرف يشبه تماما نمط الخطوط التي تمثل الشلال waterfall ، (سقوط فجائي في مجرى النهر ينشأ من مقاومة صخور قساعة

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(شكل ٥٠) الشكل للكنتوري لبعض المظاهر التلالية : الحافة الفقرية – تل ذو قمتين بينهما ثغرة – الجرف – الهضبة – الجبل البركاني .

للنحت) . مع فارق رئيدي وهو ال مردم صاوط ألكتور في الشلال تكون عكس ترقيمها في حالة الجرف , وينبغي أن ننذ أن خطوط الكنتور لانتلاقي إطلاق إلا في حالة الجرف القائم أو الشلال .

الهضبة Plateau : الهضبة منطقة مرتفعة تغطي مساحة كبيرة . وتتميسز المضبة Table-land الدي يشبه سطح المائدة . ونذلك تسمى الهصبة اللذي يشبه سطح المائدة . ونذلك تسمى الهصبة أيم ما يميز أيضاً ، وبخاصة عندما نحيط بها متحدرات شديدة كوجه الحرف . وأهم ما يميز الشكل الكنتوري للهضبة أنه يخلو من خطوط الكنتور في منطقة الوسط (شكل الكنتور) .


التل البركاني عند فتحة البركاني عند فتحة البركاني عند فتحة البركاني عند فتحة البركان ، جة تجمع المواد التي يقدفها البركان على حوانبه ومن ثم يتكون تل مخروطي البركان ، أما فتحة أو فوهة البركان فتطل في وسط المخروط . فالمخروط البركاني إذن عنارة عن تل ولكن منطقته الوسطى العطيمة تحتلها الفوهة أو بحيرة أحيانا ولذلك عالشكل الكنتوري للتل البركاني يشبه شكل التل العادي ، إلا في منطقة الوسط حيث نجد كنتورات مقفلة ندل على الانخفاض (حيث يقل الارتفاع بسبب وجود الفوهة) . ويبس الرسم الأسفل من (سكل ٥٠) الشكل الكنتوري للتل البركاني على طول آن اب

أنتوء Spur : النتوء عبارة عن بروز من الأرض المرتفعة يمتد نحو الأرض الرئفعة بمتد نحو الأرض الأكثر انحفاضاً . ولذلك تبدو خطوط الكنتور الممثلة للنتوء على شكل بروز من الحلطوط . يتقدم نحو الأرض المنخفضة . وكثيرا ما تفصل النتؤات بين أودية الأنهار : ولذلك نهي تسمى أيضاً « رؤوسا نهرية » . وتشبه الحطوط الكنتورية الممثلة للنته الحطوط العكسي . هو ترقيم الحطوط العكسي

الوادي Valley : تبدو خطوط الكنتور نني تمثل الوادي على شكل منحنيات منر اجعة نحو الخلف - أي نحو المنابع والأرض الأكثر ارتفاعا . ورغم التشابه بين شكل خطوط الكنتور التي تمثل الوادي والنتوء . إلا أننا نستطيع بسهولة أن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نتعرف على كليهما من إتجاه رؤرس خطوط الكنتور الممثلة لهما . ويسهل الأمر بدرجة أكبر إذا كان هناك ثهر يشغل الوادي . أما في حالة الوادي الجاف (حيث لا يوجد مجرى مائي) فيجب أن نسترشد بترقيم خطوط الكنتور .



(شكل ٥١) الشكل الكنتوري للوادي وللنتوء . لاحظ نشابه شكل خطوط الكنتور في الحاسين ، ولكن كنتورات الوادي تتراجع نحو المنبع أي نحو الأرض المرتفعة ، بينما كنتورات النتوء تتقدم نحو الأرض المنخفضة .

ويمثل (شكل ٥١) رسمين تخطيطيين للوادي والنتوء ، وكذلك تمط خطوط الكنتور التي تمثل كليهما .


الوادي النهري River Valley : حينما ندرس بالتفصيل خريطة كتتورية (أو طبوغرافية) ، كثيراً ما نلاحظ أشكالا كنتورية لظاهرات متنوعـــــة

تختص باندعت والأرساب النهري . ونستطيع تبعاً لوجود هذه الظاهرات أن نتعرف على مراحل تطور النهر وواديه . ويوضح (شكل ٥٢) هذه المراحل المختلفة للنهر ، وكذلك بعض القطاعات الطولية والعرضية المجسمة للنهروواديه وتتمثل هذه المراحل فيما يلى :

ا مرحلة الشباب Youthful stage : وفي هذه المرحلة تكون المجاري سريعة الجريان وتنحت بقوة الصخور التي تعترضها ، فتتكون الأودية العميقة والتي تبدو على شكل حرف ٧ . ونلاحظ في الشكل الكنتوري الذي يمثل هذه المرحلة أنها متقاربة (دليل الانحدار الشديد) ، وأنها متراجعة نحوالمنع أي الأرض الأكثر إرتفاعها . كما نلاحظ نمط الحطوط التي تمثل النتوءاب (الرؤوس النهرية) التي تمتد بين أودية المجاري العليا . ويستخدم النهر في هذه المرحلة لبناء الحزانات وانشاء محطات توليد القوى الكهربائية .

ب مرحلة النضج Mature rtage: وفي هذه المرحلة يكون جريان النهر أكثر بطئاً ، ويكون القطاع العرضي لواديه أكثر إنفتاحاً لأن قاع الوادي يصبح أكثر اتساعا مما هو في مرحلة الشباب . كما نلاحظ تعرج مجرى النهر من جانب إلى آخر . كما نلاحظ أيضا وجود المدرجات النهرية . ومن ثم تتباعد خطوط الكنتور التي تمثل هذه المرحلة عن بعضها البعض ، وقد نلحظ سلسلة من خطوط الكنتور المزدوجة على جانبي النهر (أيخطين متقاربين بدرجة كبيرة ، ثم مساحة أكبر خالية ، يليها خطبن متقاربين آخرين وهكذا) ويمثل هذا النمط من خطوط الكنتور المدرجات النهرية التي تتتابع على جانبي الوادي النهري .

جــ مرحلة الكبولة (الشيخوخة) Old stage : وفي هذه المرحلة بجري النهر بطء شديد ، حاملاً معه خو البحر الكثير من الرواسب ، كما تنشط عملية الإرساب على طول صفتي النهر وعمر السهل الفيضي الفسيح ، وقد تظهر كذلك بعض البحيرات المقتطعة Ox-bow lakes قرب الجزء الأدنى من مجرى النهر ،




(شكل ٥٧) الشكا! الكنتوري في مراحل النهر المختلفة ، وقطاع طوني للنهر من منبعه إلى مصبه ، تم قطاعات عرضية عجسمة لمراحل النهر المختلفة .

وهي تدل على أن النهر قد بلغ مرحلة الشبخوخة . وفي هذه المرحلة قد لا نجد أي خطوط كنتورية دلالة على انبساط السطح واستوائه وتكون السهل الفيضي الفسيح .

وتظهر كل هذه المراحل في (شكل ٥٢) . ولكن ينبغي أن نلاحظ أن مراحل التطور الثلاث هذه لا تظهر في كل الأنهار ، فبعض الأنهار – مثل كثير من المجاري الجبلية مثلاً – تظهر في كل أجزائها في مرحلة الشباب ، وبعضها الآخر لا يعرف مرحلة الشباب على الإطلاق .

مقسم المياه Watershed : زهذا عبارة عن الحط الوهمي الذي يفصل بين الرؤوس المائية للأنهار التي تنساب في اتجاهات مختلفة . وقد يتفق هذا الحط مع خط أعلى القمم التضاريسية في منطقة تقسيم المياه (أنظر شكل ٥٣) . أو قد لا يتفق . وحين نحدد خطوه تقسيم المياه على خريطة كنتورية . فإننا نحدد في الواقع الحطوط التي تعصل بين الأحواض النهرية المحتلفة .



(شكل ٥٣) منظر مجسم لمنطقة مقسم المباه الذي يفصل بين أخواض لهرية مختلفة ، ثم الشكل الكنتوري لمقسم المياه

خصائص خطوط الكنتور

نلاحظ مما تقدم أن لخطوط الكنتور مجموعة من الخصائص ، يمكن أن نجملها فيما يلي :

- ١ لا يمكن لأي خط كنتور إلا أن يكون متبوعاً بالخط التالي له في السلسلة إما فوقه أو تحته مباشرة. بمعنى أنه إذا كان الفاصل الرأسي ١٠ مثر ، فيجب أن يليه خط ٢٠ ثم ٣٠ مثر وهكذا . فخاصــة الإستمرار لإنحدار سطح الأرض توضح أنه لا يمكن أن يكون هناك في الطبيعة تخطيا أو حذفاً للــــــط كنتور .
- ٢ كل خطوط الكنتور هي خطوط مقفلة في نهاية الأمر ؛ فهي لا تنتهي إطلاقاً ولو أنها قد نبدو كذلك عندما تصل إلى جرف قائم . وقد عرفنا أن خطوط الكنتور تتطابق وتتحد في خط واحد عند الجرف القائم ، ولكنها لا تنتهي . وبالطبع قد تنتهي خطوط الكنتور قسرب أطراف لوحة الحريطة بسبب تحديد المعطقة المرسومة داخل إطسسار الحريطة .
- تتبع خطوط الكنتور بعضها البعض حتى تصل إما إلى قاعدة منخفض بوضحه غالباً مجرى مائي أو بحيرة ، وإما إلى قمة مرتفة أو تل ذروته غير مبينة إلا الا كانت هناك نقطة منسوب _ يمثلها مثلث صغير مكتوب عليه مقدار إرتفاع هذه النقطة فوق مستوى سطح البحر .
- ٤ ـ يدل تقارب خطوط الكنتور على شدة الانحدار ، كما يدل تباعدها عن بعضها البعض على انحدار أقل شدة . ومن ثم تساعدنا المسافة بين خطوط الكنتور على تحديد أنواع الانحدارات على سطح الأرض ؛ فالخطوط تتباعد عن بعضها البعض بمسافة منتظمة في حالة الانحدار المنتظم ـ سواء أكان شديداً أو خفيفاً . أما في حالة الإنحدار المقعر فتتقارب الخطوط

عند القمة (حيث الانحدار شديد) وتتباعد كلما اتجهنا نحو المنحدرات السفلي ، والعكس صحيح.في حالة الإنحدار المحدب .

- لا يمكن أن تتقاطع خطوط الكنتور ، بمعنى أنه ليس هناك خط يقطع خطأ آخر . وهناك استثناء نظري واحد وهو حالة الجرف الناتىء الذي تزيد زاوية انحداره على ٩٠° Overhanging cliff (ويكون شبيه—ا بالمغارة) . ولكن أي بروز عظيم لا يستمر في الطبيعة بصفة دائمة وغالباً ما تسقط الأجزاء الأكبر بروزاً نحو الحارج، ويتحول البروز إلى جرف قائم .
- ٣ تتنوع الأشكال الممثلة بخطوط الكنتور تنوعاً غير محدود ، ومع ذلك يمكن تصنيف هذه الأشكال في مجموعات معينة . وأكثر أشكال الكنتور شيوعاً هي أسكال الدوائر والحلقات غير المنتظمة وهي تمثل التلال والجان والهضات ، كما قد تمثل الأحواض والمنخفضات إذا كانت قيمة خطوط كنتورها تتناقص نحو الداخل . وهناك أيضاً أشكال خطوط الكنتور التي تبدو على شكل حرف ٧ أو ٧ . وهذه تمتل الأودية أو النتوءات ونعرف ذلك من قيمة ترقيم خطوط الكنتور (راجع شكل ١٥) كذلك هناك أشكال تحددها خطوط كنتور مستقيمة في امتداداتها .

هكذا نرى أنه يمكن أن نستفيد كثيراً من الخريطة الكنتورية عند دراسة تضاريس أي منطقة . ودراسة التضاريس تساعد كثيراً على تفسير العديد مس حقائق ومظاهر الجغرافيا البشرية . فخطوط الكنتور توضح مواقع الجسسال والتلال . وكذلك ارتفاعها وشكلها العام . كما نعرف منها شكل سطح الأرض وهذا بدوره يساعدنا على فهم اتجاه النصريف وطبيعة أنماطه . ويساعدنا كذلك على تقدير التغييرات المحلية في المناخ . وهناك الكثير من الظاهرات التضاريسية التي لها آثار عميقة على الإنسان وطرق معبشته وأماكن استقراره . فانحدار

الأرض وانجاه الوادي وحمى الحافة وغيرها من الظاهرات قد تقرر ما إذا كان سكن الإنسان مكشوفاً أو مستوراً ، موحلاً أو جافاً ، محمياً أو معرضاً للهجوم، صعب الاقتراب أو سهل المنال ، وهكذا .

وينبغي عندما ندرس أشكال سطح الأرض في الحرائط الكنتورية أو الحرائط الطبوغرافية أن ننظر بعاية إلى الأنواع العديدة من الأشكال الكنتورية ، ثم نلتقط منها أمثلة للأشكال التضاريسية الرئيسية أولاً ، ثم نتدرج إلى الأشكال الثانوية . ويجدر بنا أن نعي تماما الشكل الكنتوري للظاهرات المهمة كالتلال والمضاب والأودية ، وأن ننسخ بعض الأمثلة الواضحة منها والإحتفاظ بهسالكن يمكن الرجوع إليها عند الحاجة أو مقارنتها بغيرها من الظاهرات .

تلوين الخريطة الكنتورية

تضاف الألوان إلى الحرائط الكنتورية حتى يتحقق التأثير البياني للخريطة وإبراز عناصر الإرتفاع والانحدار والإستواء ، والاقتراب من الشكل المجسم للحريطة . وقد أشرنا في الفصل الثاني أن تقدم الطباعة الليثوغرافية (الطباعة على الحجر) في العصر الحديث قد ساعد على استخدام الألوان في الحر الطالطبوغرافية وفي خرائط المطالس .

وهناك طريقتان لتلوين هذه الحرائط في الطباعة ، ويستخدم في الطريقة الأولى لون واحد متدرج الكثافة Layer-colouring ، وهذه تسمى في الطباعسة بطريقة الظلال Half-tone . فيستخدم في تمثيل المرتفعات مثلا اللون البني بدرجاته التي تتزايد كثافة مع تدرج ارتفاع التضاريس ، إذ نبدأ باللون البني الحفيف ونتدرج به حتى نصل إلى البني الداكن في أعلى المرتفعات. ولكن ربما تسبب هذا في طمس بعض التفاصيل والأسماء في الأجزاء العظيمة الإرتفاع .

أما الطريقة الثانية فتستخدم عدة ألوان حتى تتجنب الإنتهاء إلى لون داكت

جداً يطمس تفاصيل الخريطة . وينبغي في هذه الطريقة أن نخنار الألوان التي تعطي انطباع الكثافة المتدرجة – أي توحي بتدرج التضاريس نفسها . فمثلا بمكن أن نبدأ في المباطق المنخفضة نسبياً باللون الأصفر الفاتح ثم الأصفر الداكن ، ونتدرج بعده إلى اللون البر تقالي ، ثم اللون البي بدرجاته المختلفة . وفي المناطق المرتفعة جداً قد نستخدم اللون البنفسجي (الأرجواني) ثم الأبيض في مناطق قمم الجبال التي تغطيها الثلوج بشكل دائم . وفي حالة الحريطة التي يظهر فيها ساحل البحر والسهول الساحلية أو المنخفضة ، فيحسن أن نبدأ باللون الأخضر الداكن في السهول الأكثر إرتفاعاً ، ثم تندرج بعد ذلك إلى الألوان الأخرى كالأصفر والبرتقالي والبني .

وهنا يجب أن نلاحظ أنه ليس من الضروري - ولا من الواجب - أن نختار الألوان (أو درجات اللون الواحد) تبعاً لكل خط كنتور على الحريطة ؛ بحيث يتغير اللون مع تغير خط الكنتور . ذلك لاته ليس هاك خطوط كنتور في الطبيعة ، كما أن عدد الخطوط قد يكون كبيراً بحيث لا نجد العدد الكافي من الألوان لملء المساحات الكثيرة بين الخطوط . والطريقة المثلى في هذه الحالة هي أن نعطي لوناً واحداً لكل مجموعة من الخطوط الكنتورية . ويتوقف عسدد الخطوط في كل مجموعة على مدى تعقد تضاربس المنطقة المرسومة . وكذلك مدى الدقة المطلوب الوصول إليها .

محطوات تلوين الخريطة يدوياً :

بستطيع الطالب أن يقوم بنفسه بتلوين أي خريطة كنتورية أو طبوغرافية ذات حجم معقول ، وذلك بعد تدريب بسيط على استخدام الألوان وفرش الألوان . وتوضع الحطوات التالية أبسط الطرق لتلوين هذه الخرائط :

١ ـــ تحبر الحريطة أولا بالحبر الهندي الأسود الذي لا يتأثر بالبلل ؛ ميثم تحبير .

إطار الخريطة والسواحل والخطوط الرئيسية ، وكذلك خطوط الكنتور بسمك دقيق جداً .

- ٧ نبسط ورقة الخريطة (ويجب أن تكون من نوع ورق الرسم الأبيض العادي الذي يتشرب الألوان ، مثل ورق برستول) على لوحة السرسم الخشبية ، ثم نبلل قطعة قماش بالماء ونمسح بها سطح ورقة الخريطة بحبث تبتل كل ورقة الخريطة . وبواسطة شريط الورق اللاصق ، نلصق كل إطار الخريطة على اللوحة الخشبية (وهي بالطبع أكبر من مساحة الخريطة) ثم نتركها لتجف لمدة ساعتين مثلا . وتعرف هذه الخطوة بعملية و شد ، الخريطة .
- ٣ ـ بعد أن تجف الحريطة ، سوف نلاحظ أنها « مشدودة » تماما على اللوحة الخشبية ، وسطحها أملس وجاهز للتلوين . ثم نبدأ في تجهيز الألوان المائية التي سيستخدمها ، ولنبدأ منلا باللون الأصفر ، فنذيب مقداراً منه في كوب باضافة بعض الماءحتى بتكون لدينا سائلاً أصمراً خفيفاً .
- عدد بعد ذلك عدد الحطوط الكنتورية التي سنملأ ما بينها بدرجتين من اللون الأصفر: الأصفر الفاتح في المساحة الممتدة مثلاً بين خطوط ٢٠٠٠ مثر ؛ ثم الأصفر الداكن في المساحة التالية بين خطوط ٣٠٠٠ مثر .
- نضع اللوحة في وضع ماثل على منضدة الرسم ، وذلك بوضع قطعة خشب أو كتاب مثلاً تحت إحدى حواف اللوحة الحشبية . ثم نغمس الفرشاة في اللون الأصفر الذي أعددناه خفيفاً في الأصل ، ونبدأ في التلوين بحيث نبدأ من أعلى اللوحة إلى أسفل حتى يسهل « جر » اللون بالفرشاة فوق كل المساحة التي سنلونها باللون الأصفر ـ سواء الفاتح أو الداكن ـ أي بين خطى كنتور ٢٠٠ متر ثم ٢٠٠ متر . مع ملاحظة أن تكون الفرشاة الفرشاة ممتلئة دائما باللون ولا تجعلها نجف أبدا ، ونسحب اللون بالفرشاة الفرشاة ممتلئة دائما باللون ولا تجعلها نجف أبدا ، ونسحب اللون بالفرشاة

إلى أسفل حتى يتم تلوين كل المساحة الصفراء ــ وقد نجد بعض اللون الزائد عند نهاية التلوين في هذه المساحة ، وهذا نلتقطه بالقرشاة بعد أن نجففها في قطعة من ورق النشاف ، ونكرر ذلك حتى نسحب كل اللون الزائد . وهنا يجب أن نذكر ملاحظتين أولهما أن لا نرجع بالفرشاة أبداً أثناء التلوين ، وإنما يتم التلوين بطريقة سحب الفرشاة في اتجاه واحد إلى أسفل . والملاحظة الثانية هو أنه لا نحاول إطلاقاً بعد « جر » اللون أن نعود ثانية لطمس أي نقطة بالفرشاة . لأن ذلك لن يتصلح أي ضعف في الجزء الذي تم تلوينه وإنما سيترك بقعاً ظاهرة تشوه المساحة الملونة .

- بعد أن يجف اللون الأصفر الخفيف أصلاً في كل المساحة الملونة . ونتأكد تماماً من أن الخريطة قد جفت : نعود إلى الفرشاة وإلى نفس اللسون الأصفر في الكوب . ونغمس الفرشاة في نفس اللون (دون أن نريسد تركيزه) . ونبدأ في تلوين المساحة التي نريد إظهارها باللون الأصفر الداكن وهي المساحة المحصورة بين خطي كتور ٣٠٠ ، ٣٠٠ متر . ومعنى هذا أن هذه المساحة ستلول مرة ثانية باللون الأصفر . وهذا صحيح لأن الطبقة الثانية من هذا اللول ستجعله يظهر داكنا فوق هذه المساحة بالذات : وبذلك يكون متميزاً عن المساحة الأخرى ذات اللون الأصفر بالذات : وبذلك يكون متميزاً عن المساحة الأخرى ذات اللون الأصفر الخفيف والتي أخذت طبقة واحدة من اللون الأصفر في المرة الأولى .
- لنتقل بعد ذلك إلى المساحة التي ستلون باللون البي المتدرج ، وبعد ي
 كوب آخر لونا بنيا خفيفا ، ونكرر نفس العمليات التي قمنا بها في الحطية
 السابقة حينما طبقنا درجات اللون الأصفر على الحريطة ، وهكذا .
- ٨ بعد أن يتم تلوين الحريطة بكافة الألوان و درجاتها المطلوبة ، نستحدم شفرة لقطع حواف ورقة الحريطة لكي نفصلها عن اللوحة الحشية ، ثم نكمل الحريطة بكتابة أي بيانات أو أسماء نريد أن تتضمها الحريطة .
 وقد يكون من المستحسن جداً أن نكتب أرقام الكنتور بالحبر البني .

وأسماء الأنهار والترع بالحبر الأزرق ، أما أسماء مراكز العمران كالقرى والمدن فنكتبها بالحبر الأسود .

تظليل الخرائط الكنتورية:

كذلك يمكن أن يستخدم الطالب أنماط التظليل المتدرجة الكثافة في تظليل الحريطة الكنتورية بنفسه ، بحيث تتدرج هذه التظليلات ما بين اللون الأسود المصمت في القمم الشديدة الإرتفاع ، واللون الابيض في السهول المنخفضة . ويمكنه أن يستخدم في ذلك النمط النقطي ، أو النمط الحطي ، وفي هذه الأنماط تتقارب النقط الصغيرة (أو الحطوط) من بعضها البعض حتى تصل إلى اللون الأسود ، أو تتباعد عن بعضها حتى تصل إلى اللوذ الأبيض .


وقد نستخدم طريقة التظليل هذه في الحرائط الصغيرة التي نعدها في حجرة الرسم ، أو لكي تنشر في الكتب المدرسية أو المجلات العلمية . ولكن يعيب هذه الطريقة أن التظليلات الداكنة قد تطغى على كثير من تفاصيل الحريطة ولا تسمح بكتابة الأسماء . ومع ذلك يمكن حل هذه المشكلة بترك مستطيلات بيضاء دون تظليل وسط التظليل الداكن لكي نكتب فيها ما نريده من أسماء . كذلك قد يساعدنا على إتمام تظليل مثل الحرائط ، أن نستخدم أوراق الزباتون Zip-a-tone المطبوع عليها عدد كبير من أنماط التظليل الآلي المرسوم بشكل دقيق ، والمتدرج الكتافة أيضا (راجع شكل ١٥) .

النماذج التضاريسية البارزة

رأينا كيف تتعدد طرق الإستفادة من الحريطة الكتورية . كذلك نستطيع بمساعدة الحريطة الكنتورية أن نصنع نموذجاً تضاريسيا بارزاً لتمثيل المرتفعات والمنخفضات بشكل مجسم يساعدنا على فهم أشكال التضاريس في هذه الحريطة . ونستخدم في عمل هذه النماذج البارزة مواداً خاصة ، مثل الطبن (أو الصلصال) والجبس وخشب الأبلكاش والورق المقوى .

خطوات عمل نموذج بارز من الطين أو الجبس ؛


يتطلب عمل نموذج من هذا النوع بعض المواد والأدوات ، وهي : ألواح من خشب الأبلكاش ، ومنشار صغير ، وورق شفاف ، وجبس أو طبن . ولنفرض أننا نريد عمل نموذج بارز لجزيرة كورسيكا في البحر المتوسط ، حينئذ نحصل على خريطة كتتورية واضحة لهذه الجزيرة (شكل ٤٥) ، ثم نتبع الخطوات التالية :



(شكل ٥٤) خريطة كنتورية لجزيرة كورسيكا الفرنسية بالبحر المتوسط


١ – نعد الحطوط الكنتورية الموجودة بالخريطة بالإضافة إلى خطالساحل (خط كنتور صفر) ، فنجدها حميعاً هما خمسة خطوط . ومن ثم نأتي بخمسة ألواح من خشب الأبلكاش . بحيث تكون أبعاد هذه الألواح متساوية في الطول والعرض والسمك . كما بنبغي أن تكون مساحتها أكبر قليلاً من مساحة الخريطة .

- ٢ ــ نأتي بورقة شفافة ونحعل مساحتها مساوية تماما لمساحة أي لوح مسسن
 الأبلكاش ، ثم ننقل على هذه الورقة الخريطة الكنتورية للجزيرة .
- ٣ ــ نثبت ورقة الشفاف على أحد ألواح الأبلكاش بحيث تنطبق الأطراف
 تماما ، ثم نطبع على هذا اللوح خط الساحل ونكتب عليه خط كنتسور
 صفر . ويتم طبع الخط على لوح الأبلكاش بأي طريقة من الطرق الآتية :
 ١ ــ إما باستخدام ورقة كربون توضع تحت الخريطة ،
- ب أو بتسويد ظهر ورقة الثفاف تحت الخطوط المراد رسمها وذلك بقلسم رصاص من النوع اللين ، ثم انضعط على الخط المراد رسمه بقلم رصاص من النوع الصلب أو بواسطة قلم حبر جاف . وبالتاني سوف ينطبع الخط على لوح الأبلكاش .
- حد أو بتخريم الخط المراد رسمه بو سطة دنوس إبرة رفيع بحيث تكسون الثقوب متقاربة حدا على صور أخط على ورقة الشفاف . ثم نطمس هذه الثقوب بمسحوق طبشيري لاعم حداً (أو مسحوق فحمى ناعم) . ومن ثم ينطبع على لوخ الأبلكاش حط عارة عن نقط متقاربة من هذا المسحوق ويمكن توصيحه بعد ذلك بانقلم الرصاص. ومن نواضح أن هذه طريقة شاقة و تتطلب بعض الوقت .
- ٤ ـــ نوفع ورقة الشفاف ونثبتها على لوح آخر بنفس الطريقة السابقة . ثم
 نطبع على هذا اللوح (الثاني) خط كنتور ١٠٠ متر .
- نستمر بنفس الطريقة في بقية الألواح ، ونطبع على اللوح الثالث خسط
 کنتور ۲۰۰ متر ، والر،بع ۳۰۰ متر ، والخامس ٤٠٠ متر .
- ٣ نفرغ ألواح الأبلكاش بواسطة المنشار على طول الخطوط المطبوعة عليها. ثم نبعد الأجزاء الداخلية (قد نحتاج إليها في عمل نموذح آخر من الخشب) وحتفظ بالأجزاء الحارجية لأنها هي التي ستستخدم هنا في عمل نموذج احبس أو الطين .




(شكل ٥٥) ، لاجزاء الخارجية المفرغة من ألواح الأبلكاش مرتبة فوق بعضها.

- ٧ ــ نرتب هذه الأجزاء الحارجية من ألواح الأبلكاش فوق بعضها بحيــث تنطبق أطرافها تماما ، مع ملاحـ"ة أن يكون اللوح الأول (الذي يمثل خط الساحل) في أعلى المجموعة . ومن تحته لوح كنتور ١٠٠ متر تم لــوح ٢٠٠ متر وهكذا ــ كما في (شكل ٥٥) .
- ٨ ــ نشت الألواح بالترتيب السابق ، ثم نضعها على منضدة كبيرة ، ونأتي بعجينة سائلة من الجبس أو الطير ونصبها في الفراغ الموجود داخسل الألواح .
- ٩ ـ نأتي بقاعدة من الحشب السميك مساحتها أكبر قليلا من مساحة ألواح الأبلكاش. ونثبت في وسطها عدة مسامير ، ثم نضع هذه القاعدة فوق ألواح الأبلكاش المملوءة بالعجينة بحيث تنغمس رؤوس المسامير في العجينة ـ ومعنى هذا أننا سنقلب القاعدة الحشبية بعد تثبيت المسامير فيها، ونضعها على ألواح الأبلكاش _ كما في (شكل ٥٦).



(شكل ٥٦) قاعدة الخشب السميك وقد وضعت فوق ألواح الأبلكاش ، والرسم الأيمن يمثل وضع رؤوس المسامير المغروسة في الجبس .

١٠ بعد أن نجف العجينة قليلا (أي تصبح متماسكة نوعاً) ، نعكس وضع الألواح بحيث تصبح القاعدة في أسفل النموذح ، ثم نبدأ في نزع ألوح الأبلكاش واحداً بعد الآخر ، ومن ثم يظهر النموذج البارز قائما عسلى القاعدة ، كما يبدو في (شكل ٥٧) .



(شكل ٥٧) النموذج البارز كاملاً ، بعد نزع جميع ألواح الأبلكاش .

ومن الممكن بعد ذلك أن نضيف ألوان الزيت إلى النموذح ، وذلك نتلوين القاعدة التي تمثل البحر باللون الأزرق الفاتح ، ثم السهول الساحلية باللسون الأخضر . ثم نتدرح بعد ذلك إلى اللون الأصفر والبني .


كذلك قد لا يقتنع الطالب الفنان بالنموذج البارز بهذا الوضع ، فيحا ول مثلاً أن يلغي التدرج المفتعل لحطوط الكتنور (بالطبع لا توجد خطوط كنتور في الطبيعة) ، وذلك بإضافة بعض عجينة الجبس (أو الطين) عند حواف هذه الدرجات الصارمة ، خاصة في المناطق المتدرجة الإنحدار وذلك بعد دراسة دقيقة لخريطة الجزيرة ، كما قد يحاول أيضا أن يحفر خطوط الأنهار الرئيسية بشكل مناسب ، ثم يضيف الألوان بعد ذلك ، فيظهر النموذج بشكل دقيست وفني رائم .

ومن الجدير بالإشارة هنا أن الأجزاء الداخلية التي فصلت من ألواح الأبلكاش يمكن استخدامها أيضا في عمل تمودج بارز آخر لهده الجزيرة ، وذلك إذا رتبنا هذه الأحزاء فوق بعضها البعض كما هي في الحريطة الكنتورية أصلاً ، ومن ثم ينتج لدينا نموذج بارز من خشب الأبلكاش لجزيرة كورسيكا . نستطيع أن نضيف إليه الألوان المناسبة .

ملاحظات وتمارين

- ۱ حد هناك طرق عديدة لتمثيل سطح الأرض على الخرائط ، درست منهساً طرق الهاشور والظلال وخطوط الكنتور . أكتب ما تعرفه بإيجاز عدر كل طريقة من هذه الطرق ، مع ذكر مزايا ومثالب كل منها .
- عناك مصطلحات مرت بك عند دراستك لهذا الفصل ، منها : مستوى المقارنة نقط المناسب خطوط الهيئة (أو الشكل) الفاصل الرأسي أو الفاصل الكنتوري المسافة الأفقية . أذكر نبذة عن كل مصطلح من هذه المصطلحات .


- ٣ ــ لا شك أن الإنحدارات تلعب دوراً حيوياً في حياة أي منطقة على سطح الأرض. فسير هذه العبارة ، ثم بيتن أنواع الانحدارات الرئيسية ، وكيف نعرفها من أشكال خطوط الكنتور الممثلة لها .
- ٤ ـــ ماذا نعني بتعبير : معدل الانحدار؟ وهل هناك فرق بينه وبيں أن نقول :
 نسبة الانحدار ١٢ ٪ ؟
- تصور أنك تعمل في هيئة التخطيط الإقليمي في مدينتكم ، وتريد أن تقترح مد سكة حديدية بين المدينة وإحدى الضواحي البعيدة ، وكان عليك أن تختار بين ثلاثة مسالك لمد هذه السكة الحديدية ، معدل الإنحدار في كل منها هو على الترتيب ٧٠/١ . ١٠/١ ، ٣/١ . فأيهم تختار ؟
- عناك بعض الظاهرات التضاريسية تمثلها خطوط كتتورية متشابهة . أذكر نوعين من هذه الظاهرات ، وبيتن كيف تتعرف على شكلها الكنتوري في الحريطة .
 - ٧ ــ أذكر ما تعرفه عن خصائص خطوط الكنتور .
- ۸ ــ إدرس الحريطة الكنتورية (شكل ٥٥) دراسة جيدة ، ثم حاول ما
 يلى :
- أ ـــ إرسم هذه الحريطة على ورقة خارجية ، ثم لونها بالأقلام الملونة أو ألوان المياه ، بحيث تستخدم الأخضر الداكن بين الساحل وحتى كنتور ١٠٠ متر ، والأخضر القاتح بين ١٠٠ و ٢٠٠ متر ، ثم الأصفر حتى ٣٠٠ متر ، والبرتقالي حتى ٤٠٠ ، ثم البنى بدرجاته بعد ذلك .
 - ب ــ هناك نقطتان من نقط المناسيب في هذه الخريطة ، أذكرهما .
- ح ــ حدد على الحريطة الظاهرات التالية : ثلاث تلال واضحة ــ نتوءان واضحان (رؤوس نهرية) ــ وادي نهري كبير ــ ثغرة لا يزيدارتفاعها على ١٥٠ متراً .



(شكل ٥٨) خريطة كنتورية تشمل مجموعة من الأحواض النهرية . والتلال ، والنتوءات ، ومقاسم المياه .

- هـــ إرسم خطا بين نقطتي أ . ب في هذه الخريطة . ثم إرسه قطاعا رأسيا
 على طول هذا الخط ، وتعرف من هذا القطاع هل الرؤية متبادلة بين
 هاتين النقطتين ؟
- ٩ ــ عرفت أن الخريطة الطبوغرافية هي خريطة لمنطقة صغيرة من سصح الأرض .
 رُسمت نتيجة المساحة التفسيلية . وبمقياس رسم كبير سبساً يسمح

بإظهار التفاصيل الطبيعية والبشرية . وبالتالي تتضم هذه الحريطة خطوط الكتتور التي توضع أشكال سطح الأرض كالتلال والمضاب والجروف




(شكل ٥٩) خريطة طبوغرافية لمدينة قوص في محافظة قنا المصرية ، رُسمت عقاسين محتلفين .

والوديان ، كما توضح حدود ظاهرات طبيعية أخرى كالكثبان الرملية والمستنقعات والغابات . وبالاضافة إلى ذلك توضح الظاهرات البشرية كالمدن والقرى والسكك الحديدية والطرق المختلفة ثم العرج والمصارف والكبارى . وعرفت أيضا أنه كلما كبر مقياس رسم الحريطة الطبوغرافية كلما أمكن رسم تفاصيل أكثر . ويتضح ذلك من الحريطة (شكل ٥٩) ، وهي خريطة طبوغرافية لمدينة قوص في عافظة قنا المصرية ، رسمت في أعلى الشكل يمقياس طبوغرافية لمدينة قوص في عافظة قنا المصرية ، رسمت في أعلى الشكل يمقياس الحريطة العنيا ؟ وماذا تلاحظ من فروق بين الخريطتين وهما لنفس منطقة مدينة قوص ؟

١٠ ــ عرفت أيضاً أن المظاهر الطبيعية ﴿ الَّتِي تَمثُلُهَا خُطُوطُ الْكُنْسُــورُ وآحيانًا الهاشور) في الخريطة الطبوغرافية تفسر كثيرًا من حقائق الجغرافيا البشرية . فدراسة الخريطة الطبوغرافية تمدناً بوسيلة مناسبة نستطيع عن طريقها أن نقيم العلاقة المتبادلة والتي تقوم بين الإنسان وبيئته . أنظر مثلاً إلى الحريطة الطبوغرافية (شكل ٦٠) وهي لحزء صغير في وادي النيل بصعيد مصر، ولاحظ حدود الأرض الزراعية على جانبي الوادي (الحط المتقوط) ، وما الذي حدُّ د امتداده بهذا الشكل؟ أنظر أيضاً إلى خطوط الكنتور في شرقي الوادي وغربيه ، ثم لاحظ تقارب خطوط الكنتور عند الحد الشرقي من الوادي ــ ماذا يعنى ذَلَكَ ؟ ولماذا تجمعت هناك مراكز العمران في نمط خطى ملحوظ ؟ هل لذلك علاقة بضيق الأرض الزراعية في وادي صعيد مصر بصفة عامة ، فآثر الناس بناء قراهم على حدود هذه الأوض الزراعية ؟ أم أن هناك أسباباً أخرى تتصل مثلاً بنظام الري الحوضي الذي كان حتى سنوات قالماً مضت سائداً في معظم جهات الوجه القبلي ، وبالتالي كانت نغرق الأراضي الزراعية بمياه فيضان النيل ، ومن ثم حرَّص الناس على بناء قراهم في المناطق الأكثر ارتفاعاً التي لا تغرقها مياه الفيضان - في الماضي ؟ قارن أيضاً بين امتداد الثرع الرئيسية ﴿ ويمثلها الحطوط المزدوجة ﴾ وعلاقة هذا الامنداد باتجاهات خطوط الكنتور ،

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ماذا تلاحظ ؟ هل كان لـ كل سطح الأرض تأثير واضح على اتجاه امتداد هذه الترع الماتياء ؟

ارسم هذه الحريطة (شكل ٦٠) على ورق شفاف في ثلاث نسخ: بحيث ترسم في النسخة الأولى خطوط الكنتور فقط، وفي النسخة الثانية الترع فقط، وفي الثالثة مراكز العمران فقط – بحيث ترسم نهر النيل في كل خريطة. ثم طبتى هذه النسخ الشفافة فوق بعضها، مثلاً النسخة الأولى والثانية وحاول أن تتعرف على مدى العلاقة بين انجاهات خطوط الكنتور والترع، ثم بين خطوط الكنتور والترع، ثم بين خطوط الكنتور وتوزيع مراكز العمران، أو بين الظاهرات الثلاث مجتمعة.

مراجع الفصل السابع

- ١ حمد صبحي عبد الحكيم وماهر الليثي (١٩٦٦) ، علم الحد الط ، مكتبة
 الانجلو المصرية بالقاهرة ، (الفصل الرابع) .
- ٢ محمد متولى موسى وابراهيم رزقانة (١٩٦٩) ، قواعد الجغرافيا العملية ،
 الطبعة الثانية ، مكتبة الآداب بالقاهرة ، (القسم الثاني) .
- ٣ محمد محمد سطيحه (١٩٧١) ، خرائط التوزيعات الجغرافية ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، (الفصل الثامن) .
- Birch, T.W. (1949), Maps: Topographical and Statistical, Oxford, & Ch. 1.
- Dury, G.H. (1960), Map Interpretation, 2nd, ed., London.
- Garnier, B.J. (1963), Practical Work in Geography, London, Ch. 6. >
- Guest, Arthur (1970), Advanced Practical Geography. London, v pp. 30-35.
- Monkhouse, F.J. and Wilkinson, H.R. (1971), Maps and Diagrams, A 3rd ed., London, Ch. 2.
- Singh, R. and Kanaujia, L.S. (1963), Mapwork and Practical Geo- 4 graphy, Allahabad: India, Ch. 5.
- Speak, P. and Carter, A.H.C. (1964), Map Reading and Interpre- 1 tation, Longmans, London, pp. 9-20.
- Sylvester, D. (1952), Maps and Landscape, London, Part 1, 3.

الفصل الثامن

مساقط الغرائط

سبق أن عرفت أن الحريطة الوحيدة التي تمثل الأرض تمثيلاً صحيحاً هي الحريطة المرسومة على تموذج الكرة الأرضية . وعرفت أيضا أن نماذج الكرة الأرضية أجهزة مفيدة في المكتبات وحجرات الدراسة ، ولكن حمل هذه الأجهزة والتنقل بها من مكان إلى آحر أمر صعب نوعاً . هذا بالاضافة إلى أن النموذج الكروي – بسبب صغر حجمه – لا يستطيع أن يبين إلا ظاهرات الأرض الرئيسية فقط ، مثل القارات والمحيطات والأقطار الكبيرة الحجم . ولكي يتضمن النموذج الكروي تفاصيل واضحة كتلك التي يحتاجها سائقو السيارات أو الرحالة أو دارسو الجغرافيا الاقليمية ، فينبغي أن يكون مثل هذا النموذج هائل الحجم – وهذا أمر متعذر . ومن ثم نلجأ إلى « الحرائط » وهي عاولات لتمثيل سطح الأرض المقوس على لوحة مستوية من الورق . وهنا تواجهنا مشكلة نقل السطح المقوس إلى سطح مستو .


مقدمة عامة

من الممكن أن نصنع خريطة لجزء صغير من الأرض (يغطي بضعة ٢٢٩

كيلومترات مربعة) دون كثير من التحريف أو التشويه ، وذلك إذا طبقنا لوحة الورق على هذا الجزء الصغير المرسوم على النموذج الكروي الكبير الحجم . ولكن إذا طبقنا لوحة الورق على جزء كبير من النموذج لرسم قارة أو قارتين مثلاً ، فسوف تتكسر الورقة وتتجعد ، ومن ثم سيكون هناك تحريف أو تشويه عظيم الشكل المنقول . وفي عبارة موجزة ، لا يؤثر تقوس عمح الأرض كثيراً عندما نرسم خويطة لجزء صغير جدا من سطح الأرض ، لأن التحريف الناتج سيكون ضئيلاً بحيث يمكن اهماله . أما الحرائط التي تمثل مساحات كبيرة من سطح الأرض كالأقطار والقارات أو العالم كله ، فسوف يكون التحريف فقد نقع في أخطاء خطيرة . وقد ينال هذا التحريف عناصر مهمة هذا التحريف فقد نقع في أخطاء خطيرة . وقد ينال هذا التحريف عناصر مهمة في الخريطة ، مثل المسافات والاتجاهات والمساحات ، وكذلك الشكل .

وقد نتساءل كبف إذن رسمت الحريطة الورقية المطبوعة على نموذج الكرة الأرضية دون أي نحريف لشكل سطح الأرض الصحيح ؟ صحيح إن هذه الحريطة مرسومة على ورقة ، ولكن هذه الورقة تتألف من سلسلة سر المثلثات أو الشرائح تسمى gores — أي قطع مثلثة الشكل (شكل ٢١) ، ملتصق بعضها بعض بطريقة دقيقة . وتعتمد بيئة هذه القطع المستوية من الورق على السطح المقوس ، على دقة تقطيعها وعلى مهارة أصابع صانع النموذج الكروي . ولهذا فمن الممكن أن نرسم خريطة للعالم تتألف أساسا من الشرائح المستخدمة ولهذا فمن الممكن أن نرسم خريطة للعالم تتألف أساسا من الشرائح المستخدمة المبدأ و خرائط مقتضبة » (١٠) interrupted maps ، وقد نراها في بعض الأطالس ؛ وهي قد تتطلب بعض التخيل قبل أن يستطيع الطالب أن يرى كيف أنها عثل الأرض ، وهذه الحرائط على كل حال هي شكل من أشكال مساقط الحرائط على كل حال هي شكل من أشكال مساقط المقوس إلى السطح المستوي .

⁽١) المساقط المقتضبة (أو المتقطمة) تنقص فبها مساحة المحيطات لتظهر الفارات بشكلها ومساحتها المطابقة للواقع ، ومن أهمها مسقط و جود * المقتضب .



(شكل ٦١) سلسلة الشرائح المثلثة الشكل الي تُلصق على نموذج الكرة الكرة الكرة الكرة المرابع الأرضية .

ومسقط الخريطة عبارة عن تنظيم شبكة خطوط الطول والعرض دشكل معين بحيث يمكن رسم الخريطة عليها . وعندما يُصمم صُناع الحرائط مسقطً من المساقط . فهم لا يعنون بتفاصيل الخريطة ، إذ يمكن توقيع ورسم المحيصات والقارات والمدن والأنهار بسهولة حالما يصلوا إلى تصميم شبكة خطوط العرض والطول .

الأغراض التي تهدف المساقط إلى تحقيقها :

بدأ التفكير في مساقط الحرائط منذ عرف الإنسان أن الأرض كروية الشكل ، أي منذ فترة الإغربق . وقد إنتكر العلماء والكرتوجرافيون على مر العصور الكثير من المساقط . حتى أصبح لدينا اليوم فضع مثات من مساقط الحرائط.ومن الناحجة العملية ، فلاحظ أن عدداً قلبلاً نسياً هو المستخدم من هدد المساقط الكثيرة . كما أنه ليس هناك أي مسقط منها يمكن أن يكون مرصباً تماما ـ أي ليس هناك مسقط يستطيع أن يتجنب تشويه العلاقات الكانية .

التي لا يمكن أن يظهرها بشكل صحيح إلا نموذج الكرة الأرضية . إذن ، لا نجد خريطة مرسومة على سطح مستو (سطح الورقة) تتحقق فيها جميع العناصر للخاصة بالمساحة والشكل والزاوية و الانجاه ، والمقياس و المسافة ، سبصورتها الصحيحة . ومن هنا تهدف المساقط إلى تحقيق الصورة الصحيحة لعنصر معين أو أكثر من هذه العناصر – ولو أن ذلك يتم على حساب العناصر المجتوى .

فمساقط الحرائط تهدف إذن إلى تحقيق العناصر الآتية :

- (١) المساحة الصحيحة.
- (٢) الشكل الصحيح .
- (٣) الاتجاهات _ أو الانحرافات _ الصحيحة .
 - (٤) المسافات (الأبعاد) الصحيحة .

وتحقيق المساحة الصحيحة أمر عظيم الأهمية في كثير من الحرائط . وبخاصة تلك الحرائط التي ترسم لكي تبين التوزيعات المكانية لظاهرة أو ظاهرات جغرافية مختلفة . وترسم هذه الحرائط على مساقط تؤلف فئة معينة نسميها : مساقط المساحة المتساوية

Equal area, or Equivalent, or Homolographic Projections.

وفي مسقط المساحة المتساوية ، نجك أن أي سنتيمتر مربع على الحريطة بمثل نفس العدد من الكيلومترات المربعة الذي يمثله أي اسنتيمتر مربع آخر على الحريطة ، بالعالي تظهر كل القارات والمحيطات وبالحرّر والدول بمساحاتها المنسبة الصحيحة . ولما كانت المساحة نتاج بعدين إثنين (الطول والعرض) ، فيمكن أن نزيد طول أحد البعدين ونقلل طول البعد الآخر ، ومع ذلك نحصل على نفس المساحة . فمثلا إرسم مربعاً طول ضلعه ٧ سم ، إذن سنكون مساحته على نفس المساحة . فمثلا إرسم مربعاً طول ضلعه ٧ سم ، إذن سنكون مساحته على نفس المساحة . ثم حوّل هذا الشكل إلى مستطيل ، وذلك بتنصيف طول أحد جوانبه

ومضاعفة طول الجانب الآخر ، فسوف تجد أن مساحته هي ١ × ٤ = ٤ سم ٢ . وهذا في حد ذاته بعني ما يلي : في أي مسقط ، إذا كانت و المساحات ، الممثلة سوف تظهر بنفس مساحاتها الصحيحة ، فإن و أشكالها ، سوف تتغير عما هي عليه في الشكل الكروي (أي يحدث تشويه أو تحريف في الشكل) . والعكس صحيح أيضا ، إذ لا يمكن أن تكون المساحة متساوية في المسقط الذي يحقق شرط الشكل الصحيح تماماً .

أما عنصر الشكل الصحيح فلا يقل أهمية عن عنصر المساحة المتساوية . وقد يصبح الطالب معتاداً على الشكل الصحيح لقارة مثلا ، أو محيط أو جزيرة ، إذا نظر إليها على خريطة نموذج الأرض الكروي . فهو لا يدرك في معظم الأحوال مدى تشويه هذه الأشكال في الحريطة المرسومة على سطح مستو . وتسمى فئة المساقط التي تهدف إلى تحقيق الشكل الصحيح عند رسم أي جزء من سطح الأرض ، مساقط الشكل الصحيح

True-shape, or Orthomorphic, or Comformal Projections.

وفي مسقط الشكل الصحيح ، ينبغي أن بكون المقياس واحداً عند أي نقطة في جميع الاتجاهات ، ولكن هذائمكن فقط حينما تتقاطع خطوط الطول والعرض في زوايا تمائمة.

أما الانجاه الصحيح فهو عنصر مهم أيضا ، وبخاصة في الخرائط التي تدرس توزيع العوامل ذات الأهمية في العلاقات العالمية . ولكي نبين التوزيعات النطاقية (أو الممتدة محرضياً) لمثل هذه العوامل ، فمن المستحسن تماماً أن تكون خطوط العرض مستقيمة وموازية لحط الاستواء . وتسمى فئة المساقط التي تحاول أن تعرض الانحرافات الصحيحة (أو زوايا السمت azimuths) بمساقط الانجاهات الصحيحة ، أو المساقط السمتية .

True bearing, or Azimuthal Projections.

مقارنة شبكة المسقط بشبكة النموذج:

إذا درست مجموعة الحرائط المستخدمة في أي أطلس عالمي مناسب ، فسوف تلاحظ أن هذه الحرائط مرسومة على أنواع المساقط التي ذكر ناها توا ، والتي تحاول تحقيق المساحة المتساوية ، والشكل الجيد اليابس والمحيطات ، وكذلك الاتجاهات الصحيحة ، ولكي تتحقق بعض هذه الحصائص في خرائط معينة ، فلا مفر من بعض التشويه في الحصائص الأخرى ، وينبغي أن يلم الطالب بطبيعة مثل هذه التشويهات ، وأن و يلتمس لها عذراً ، عند استخدامه المخرائط المرسومة على مساقط مختلفة .

وهناك طريقة عملية مفيدة في هذا الصدد ، وهي أن يقارن الطالب شبكة المسقط على الحريطة التي أمامه بشبكة خريطة نموذج الكرة الأرضية . ولكن عليه أولاً أن يتحقق من الحصائص الأساسية في شبكة خطوط النموذج الأرضي ، ويتمثل أهم هذه الحصائص فيما يلى :

(١) على خريطة النموذج الكروي ، نجد كل خطوط الطول متساوية في الطول وتلتقي عند القطبين .

- (٢) كل خطوط العرض متوازية .
- (٣) طول خطوط العرض ـ أي محيط الدوائر العرضية ـ يقل كلما بعدنا من خط الاستواء حتى نصل إلى النقطتين اللتين تمثلان القطبين . مع ملاحظة أن محيط دائرة خط عرض ٦٠° يبلغ نصف محيط دائرة خط الاستواء .
- (٤) المسافات على طول خطوط الطول بين أي خطي عرضي . تكون
 متساوية .
 - (٥) كل خطوط العرض والطول نتقاطع أو تلتقي في زوايا مَائمة .

وحين يضع الطالب في اعتباره الملاحظة رقم (٣) ، فسوف يلاحط أن مسقطاً إسطوانيا كمسقط مركبتور (شكل ٢٥) يتساوى فيه طول خطوط

العرض . وينشأ عن هذا مبالغة عظيمة في المساحات الموجودة بالعروض العليا (قرب القطبين) . أنظر مثلا إلى مساحة جزيرة جرينلاند التي تظهر أكبر من مساحة أمريكا الجنوبية أكبر من جرينلاند بثمان مرات . فهذا المسقط بالتأكيد لا يحقق شرط المساحات المتساوبة .


وحير يتأكد الطالب من الملاحظة رقم (٥) ، فسوف يلاحظ أن مسقط جود Goode المقتض (شكل ٧٠) والمعدل على المسقط المنحني ، يتضمن زوايا ماثلة _ منفرجة وحادة _ عند نقط اتصال خطوط العرض بخطوط الطول في العروض العليا ، وقد تسبب هذا في تشويه شكل الأرض في هذه المناطق ، مثل ألاسكا وجرينلاند . على أن هذا المسقط ، على كل حال ، يحقق شرط المساحات المتساوية .

تصنيف الساقط:

ليس من السهل أن نضع تصنفا واضحاً وجامعاً لمساقط الحرائط . فهذا أمر تكتنفه صعاب عددة ، وذلك بسبب كثرة المساقط وتداخلها في بعضها البعض . فمن العلماء من يصنف المساقط على أساس نوعي حسب الغرض الرئيسي الذي تحققه ، ومن ثم تُقسم المساقط إلى ثلاثة أنواع ذكرناها من قبل ، وهي : مساقط المساحات المتساوية ؛ ومساقط الشكل الصحيح ، ثم مساقط الاتجاهات الصحيحة أو المساقط السمتية .

على أنه من الممكن أن نصنف المساقط تصنيفاً مرضياً إذا اعتمدنا في هذا التقسيم على أساس إنشائها . فبالرغم من كثرة عدد المساقط ، إلا أن عدداً قليلا منها هو ما يمكن انشاؤه حسب مبادىء الرسم المنظور . أما معظم المساقط المستخدمة فقد استنبطت من معادلات رياضية معقدة ، صيغت بشكل بضمن تحقيق خصائص معينة في الخريطة .


فهناك مجموعة مبسطة من المساقط تسمى مساقط الرسم المنظور perspective



(شكل ٦٢) أحد أشكال المساقط المستوية المنظورة . مصدر الضوء في مركز الكرة ، والسطح المستوى يمس الكرة عند أحد قطبيها .

(أو المساقط الهناسية geometrical) — أي كسا يبدو شكل شبكة الأدض لنا حينما نسقطها على لوحة ورق وفقاً لقواعد الرسم المنظور من حيث البعد النسبي والموقع النسبي و وفقه المجموعة ، نتصور كرة أرضيه من الزجاج مرسوم عليها شبكة خطوط الطول والعرض . فإذا وضعنا لمة مضيئة في وسط الكرة ، فسوف تظهر و تسقط ، خطوط الطول والغرض كظلال على أي سطح مستو قريب . فإذا وضعنا لوحة ورق بحيث تمس أحد القطبين ، فقد يكون ظل شبكة الحطوط على الورقة مسقطاً بسيطاً (شكل ٢٢) . إذ سوف نشع خطوط الطول من هذه النقطة المركزية (القطب) نحو الخارج كخطوط مستقيمة ، بينما تظهر خطوط العرض تدوائر مشتركة المركز ، وتتزايد المساقط : المساقط المستوية أو السمتية .

وياستخدام نفس مبدأ الظلال ، يمكن استنباط مسقط منظور مماثل إذا لففنا إسطوانة من الورق حول الكرة الزجاجية ، بحيث تلامس الكرة على طول خط ـــ وليس نقطة كما في الحالة السابقة . ويسمى هذا النوع من المساقط : onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




(شكل ٦٣) إحاطة الكرة الرجاجية بإسطوانة من الورق ، ثم بسط الاسطوانة ليظهر : المسقط الإسط اني المنظور .

المساقط الإسطوانية (شكل ٦٣) . لاحظ أن خطوط الطول والعرض تظهر في هذا المسقط كخطوط مستقيمة تقطع بعضها الآخر بزوايا قائمة .

والنوع الثالث من المساقط المنظورة هو المسقط المخروطي ، ويعنمد أيضا على نفس مبدأ الظلال الساقطة . وينتج هذا المسقط إذا وضعنا مخروطاً من الورق على الكبرة الزجاجية ، بحيث تكون قمة المخروم فوق القطب مباشرة ، ويلامس المخروط الكرة الزجاجية على طول دائرة خط عرض . وبالتالي سوف يكون إسقاط خطوط الطول كخطوط مستقيمة ، بينما تظهر خطوط العرض كأقواس من دوائر مشتركة المركز (شكل ٢٤).

كل هذه المساقط التي تحصل عليها نتيجة استخدام مبدأ الظلال الساقطة تسمى : مساقط الرسم المنظور (أو مساقط هندسية) كما ذكرنا . ولكن إذا عدلنا تنسيق خطوط العرض والطول - بالاستعانة ببعض القوانان الرياضية ضفوف يكتسب مسقط الخريطة خصائص معينة نفي بمطالبنا الخاصة . ولن يظل المسقط بعد هذا التبديل مسقطاً منظوراً ، وإنما يسمى : مسقط اللامنظور . non-perspective .



(شكل ٦٤) فكرة إستنباط المسقط المخروطي ، وذلك بإحاطة الكرة بمخروط من الورق قمته فوق القطب .

إذن لدينا ثلاثة أنواع من المساقط تبعاً لنوع السطح المستخدم فيج نقل شبكة خطوط العرض والطول ، وهي :

- (١) المساقط المستوية (السمنية) Zenithal Projections على سطح مستو.
- (٢) المساقط الإسطوانية Cylindrical Projections ــ على سطح إسطواني .
 - (٣) المسانط المخروطية Concial Projections على سطح مخروطي .

وبالإضافة إلى هذه المجموعة ، هناك المساقط التي تنشأ على أساس رياضي بحت ، بحيث تفي هذه المساقط باحتياجاتنا الخاصة ، وهي لذلك نوع مفيد جداً . ويسمى هذا النوع من المساقط المرسوم على أساس المعادلات الرياضية : المساقط الرياضية أو الاصطلاحية « conventional » . ومن ثم لدينانوع رابع من المساقط هو :

(٤) المساقط الرياضية - وتعتمسه على حسابات رياضية تماما .

١ - المساقط المستوية

تحصل على المساقط المستوية بإلقاء ظلال خطوط العرض والطول على سطح مستو (ورقة مستوية). وتظل انجاهات كل النقط من مركز مسقط الخريطة (نقطة المماس) انجاهات صحيحة . أي أن هذه المساقط تحقق شرط الانجاهات الصحيحة ، أو الصحيحة ، ومن تم فهي تعرف أيضا بمساقط الانجاهات الصحيحة ، أو المساقط السمتية Azimuthal Projections .

وتستنبط كل أتواع المساقط المستوية ، المنظورة ، حين نفترض سطحاً مستويا يمس الكرة الأرضية . ويمكن أن نجعل هذا السطح المستويمس الكرة في مواضع مختلفة ، مثلاً : عند أحد القطبين - أو عند أبة نقطة على خط الاستواء ، أو عند أبة نقطة أخرى على سطح الكرة . وبالتالي يمكن أن نقسم المساقط المستوية إلى ثلاثة مجموعات تبعاً لموقع السطح المستوية إلى ثلاثة مجموعات المستوية إلى ثلاثة مجموعات تبعاً الموقع السطح المستوية المدلة المستوية المستوي

- (١) قطبية ـ عندما يمس السطح المستو الكرة عند أحد القطبين .
- (٢) إستواثية ... عندما يمس السطح المستو الكرة عند نقطة على خط الإستواء.
 - (٣) ماثلة ــ عندما يمس السطح المستو الكرة عند أية نقطة أخرى .

وموقع مصدر الضوء مهم بشكل عظيم أيضا ، ذلك أن كلا موقعي السطح المستوي ومصدر الضوء يتحكمان في تحديد المسافات بين مختلف خطوط العرض والطول المسقطة على ورقة الحريطة

ويمكن أن نضع مصدر الضوء في مركز الكرة ؛ أو عند أبة نقطة على خط الاستواء ؛ أو خارج الكرة نفسها . وبالتالي يمكن تقسيم المساقط المستوية _ مرة أخرى ـ إلى ثلاث فثات تبعاً لموقع مصدر الضوء :

(١) مركزي (مرولي) Gnomonic ــ عندما يكون الضوء في مركز الكرة .

(٢) مجسم Stereographic - عندما يكنون مصدر الضوء عند أية نقطة على سطح الكرة ، مضادة تماما لنقطة مماس السطح المستو .

(٣) أورئوجرائي Orthographic ــ عندما يكون بمصدر الضوء لانهائيا (خارج الكرة)، ومن ثم تكون أشعة الضوء متوازية (معنى أورثوجرائي الاسقاط المتعامد).

وحينما ندمج هاتين المجموعتين من المساقط المستوية ، يصبح لدينا تسعة أنواع من هذه المساقط ؛ فكل فئة يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام ثانوية تبعاً لموقع السطح المستوي . فمثلا المسقط المركزي : يمكن أن يكون مسقطا مركزيا قطبيا (أنظر شكل ٦٢) ؛ أو إستوائيا ، أو مائلا ". وهكذا في الفئتين الأخريين.

هذه المساقط المستوية في مجموعها تحقق – كما ذكرنا – شرط الانجاهات الصحيحة ، ولكنها تتضمن كثيرا من التشويه في الشكل والمساحة ، وبخاصة كلما بعدنا عن نقطة المماس ، وهي على كل حال تستخدم في خرائط المناطق القطبية ، وكذلك الحرائط التي تمثل نصف الأرض الكروي . وسوف نعرض فيما يلي مثالاً لها ، وهو المسقط المركزي القطبي .

المسقط المركزي القطبي :

راجع المسقط الذي يوضحه (شكل ٦٢) ، لا شك أنك تأكدت أنه المسقط المركزي القطبي ؛ فمصلر الضوء في مركز الكرة ، والسطح المستوي يمس الكرة عند أحد قطبيها (القطب الجنوبي هنا). تأمل في شبكة خطوط العرض والطول المسقطة على السطح المستوي ، وتعرّف على خصائص هذا المسقط.

الخصائص : (١) تظهر خطوط العرض كدوائر مشتركة المركز .

(۲) خطوط العرض ليست على أبعاد متساوية ، فالمسافات بينها تنز ابد
 مهما أتجهنا بعيداً عن المركز .

(٣) خطوط الطول مستليمة ، وتشع من مركز الحريطة . وبقضل الموقع النسبي لكل من مصدر الضوء ومماس السطح المستوي ، فقد ظهرت (أسقطت) كل الدوائر العظمى كخطوط مستقيمة ، ومن ثم فمن السهل جداً أن نجد على هذا المسقط أقصر مسافة بين أي نقطتين .

- (٤) المسافات على طول خطوط العرض تنزايد بسرعة بعيداً عن المركز .
- (٥) المسافات بين خطوط الطول تتزايد بسرعة أكبر بعيداً من المركز .
- (٦) وترتتيجة للمبالغة في مقاييس كل من مخطوط العرض وخطوط الطول ،
 تظهر المبالغة الشديدة في المساحات كلما بعدنا عن المركز .
- (٧) هناك تشويه في الشكل أيضا ، ويزيد مقدار هذا التشويه كلما بعدنا عن المركز .

استخدام هذا المسقط: بسبب المبالغة في المساحة وتزايد التشويه في الشكل كلما بعدنًا عن المركز ، يصبح هذا المسقط مناسبا فقط لرسم منطقة صغيرة في الأقاليم القطبية . ويحسن أن تنحصر المنطقة المثلة في حدود ٣٠٠ عن مركز الخريطة (كما في حالة رسم القارة القطبية الجنوبية) .

٧ - المساقط الإسطوانية

المسقط الإسطواني الحقيقي :

يعرف مدا المقط أيضا بالمسقط الإسطواني المنظور perspective (أو الطبيعي). ونحصل عليه حين نفترض كرة من الزجاج في وسطها مصدرضوء، ثم نحيط الكرة بقطعة ورق في شكل إسطوانة (راجع شكل ٦٣).

ولما كانت الإسطوانة ستلامس الكرة على طول دائرة خط الاستواء، فمن الواضح أن خط الاستواء لن يسقط أي ظلال. وبالتالي فكل نقطة على خط الاستواء صحيحة الشكل ، وسيكون المقياس صحيحاً أيضا على خط طول الإستواء . كما ستنعكس كل خطوط العرض الأخرى على الاسطوانة (من الداخل) على شكل دوائر . وتظهر هذه الدوائر كلها مساوية لطول دائرة خط الإستواء ، وبهذا أصبح المقياس من الشرق للغرب مبالغاً فيه جداً . كذلك هناك مبالغة كبيرة في المقياس الشمالي الجنوبي كلما بعدنا عن خط الاستواء . ولا يمكن أن يظهر أي من القطبين الشمالي أو الجنوبي على هذا المسقط ، لأن شعاع الضوء المنبثق من مركز الكرة إلى القطب يصبح موازياً لسطح الإسطوانة . وحين نبسط الاسطوانة على منضدة مستوية السطح ، نجد مسقط شبكة خطوط الطول والعرض – كما تظهر في الرسم الأيمن في (شكل ١٣) .

الحصائص : (١) كل خطوط العرض وخطوط الطول هي خطوط مستقيمة (٢) تتقابل خطوط العرض وخطوط الطول في زوايا قائمة .

- (٣) المسافات متساوية بين خطوط الطول .
- (٤) المسافات لبست متساوية بين خطوط الغرض ، وكل خط عرض مساو في الطول لخط الإستواء . .
- (٥) هناك مبالغة كبيرة جداً في كل من المقياس الشرقي الغربي والمقياس الشمالي الجنوبي ، والمبالغة ليست بنفس القدر في كلا الانجاهين . فالمسافات تتزايد بنسب مختلفة في كلا الانجاهين ، ومن ثم تزداد المساحة كثيراً والشكل مشوه بدرجة عظيمة .
- (٦) المسافات (والمقاييس) صحيحة فقط في شريط ضيق حول خط الإستواء .

الاستخدام: نادراً ما يستخدم هذا المسقط لكثرة أوجه النقص فيه ، فهو لا يحقق شرط المساحة الصحيحة ولا الشكل الصحيح ، إذ يزيد تشويههما كلما بعدنا عن خط الاستواء . وحتى المقياس فهو صحبح فقط على طول خط الاستواء .

المسقط الاسطواني المتساوي المساحات :

وهذا من نوع المساقط الاسطوانية اللامنطورة. فقد صُمم هذا المسقط بحيث تصبح المساحات على الكرة الأرضية، بحيث تصبح المساحات على الكرة الأرضية، وبالتالي فهو من المساقط التي تحقق شرط المساحات المتساوية. وشبكة هذا المسفط تشبه شبكة خطوط الطول والعرض في المسقط السابق. فيما عدا المحتلاف رئيسي وهو أن خطوط العرض في هذا المسقط تتقارب كلما بعدنا عن حط الاسواء. حتى تصبح كالحرمة قرب المناطق القطبية.


و لما كانت أطوال خطوط العرض مساوية أيضا لطول خط الاستواء في هدا المسقط ، فإن المسافات تنزايد أكثر وأكثر كلما بعدنا عن خط الاستواء . ولكن هذه الزيادة في المسافة شرقا وغربا ، يقابلها تقصير المسافات شمالا وجنوبا (المسافة تقل بين خطوط العرض كلما انجهنا نحو المناطق القطبية) ، ومن ثم يحافظ هذا المسقط على المساحة الصحيحة .

و لما كان هذا المسقط يحقق سرط المساحات المتساوية ، فيمكن استخدامه في بيان التوزيعات الجغرافية ، ولكن الشكل يصبح متنوها حداً في العروض العليا ، ولهذا لا تظهر التوزيعات بشكل مناسب في العروض العلبا ، وبالتائي يصبح هذا المسقط مفيداً فقط في إطهار التوزيعات المرجودة في العروص الممتدة بين خطي عرض ٤٥ شمالا وجنوبا ، فمثلا يستضيع أن نستحدمه في توزيع الأرز (محصول مداري) ، بينما لا يصلح في توزيع محاصيل العروض الوسطى مثل بنجر السكر أو الشوفان

مسقط مركبتور:

بُعرف مسقط مركيتور Mercator بإسم آخر هو المسقط الاسطواني . الصحيح الشكل Cylindrical Orthomorphic وكمنا عرفنا في العصل الأول . كان حير هارد كرامر مركيتور كرتوجرافيا هولماد . ولد سة ١٥١٢ .

وفي سنة ١٥٦٩ إبتكر مركيتور هذا المسقط ، الذي سُمي باسمه من بعده . ولم يكن المسقط حين قدمه مركيتور في أول الأمر صحيحاً تماما ، إذ عدله بعد ذلك (بعد ثلاثين عامًا) كرتوجرافي بريطاني إسمه إدوارد رايت E. Wright



(شكل ٦٥) مسقط مركيتور - المسقط الإسطوان الصحيح الشكل في المساحات الصغيرة .

وقد أصبح مسقط مركيتور - وهو مسقط إسطواني معدًّل - رائجاً وشائعاً جدا في الأطالس التي كانت تصدر في بريطانيا و كان السبب الرئيسي في ذيوع وإنتشار هذا المسقط هو تحقيقه للانجاه الصحيح ، ومن ثم إستخدم بشكل عظيم في الأغراض الملاحية . وقد كانت بريطانيا أعظم قوة بحرية في عالم القرن التاسع عشر ، فكان من الطبيعي إذن أن يسرفوا في تقدير هذا المسقط . أضف إلى هذا أن المساحات الواقعة خارج النطاق الإستوائي تظهر على هذا المسقط بشكل مبالغ فيه جداً ، وبالتالي ظهرت عليه أقطار العروض الوسطى - التي كانت ضمن الامبراطورية البريطانية - بمساحات أعطم من الوسطى - التي كانت ضمن الامبراطورية البريطانية - بمساحات أعطم من

حقيقتها بكثير . وقد كان هذا أيضاً من أسباب رواج هذا المسقط في بريطانيا .

على أن هذا المسقط يعتبر - في الحقيقة - مسئولاً عن تثبيت بعض الأفكار الخاطئة في أذهان الناس ، وهي الأفكار والمفاهيم الخاصة بمساحة اللول المختلفة . فالاتحاد السوفيتي مثلا ، يظهر على هذا المسقط أكبر من بقية أوراسيا وإفريقيا مجتمعتين - مع أن الواقع غير ذلك (١) . كما تظهر عليه جزيرة جرينلند ٢,٢٧ مليونكم ٢) أكبر من أمريكا الجنوبية (١٠٧٨ مليون كيلومتر مربع) - مع أن هذه القارة أكبر من جرينلند بأكثر من ثمان مرات كما هو واضح . بل إن استخدام هذا المسقط قد هدم كروية سطح الأرض ، وجعله سطحاً مستوياً في تخيل الناس . فأمريكا الشمالية عليه تبدو أقرب ما تكون إلى أوريا عبر طريق المحيط الأطلسي ، مع أن الذي يستحيل أن يبينه هذا المسقط هو أن هباك طريقاً قطبياً أقصر بكثير وهو الطريق الذي تستخدمه الحطوط الجوية بين هاتين القارتين .

خصائص مسقط مركيتور : (١) تظهر خطوط العرض وخطوط الطول كخطوط مستقيمة .

- (٢) تتقابل خطوط العرض والطول في زوايا قائمة ــ تماما كما فيحالة الكرة .
 - (٣) المسافات متساوية بين خطوط العلول .
- (٤) المسافات ليست متساوية بين خطوط العرض ، إذ تزداد المسافات بين خطوط العرض كلما بعدنا عن خطم الإستواء شمالا أو جنوبا .
- (٥) الاتجاه صحيح بين أي نقطتين (بسب تقابل الحطوط في زوايا قائمة)،
 وهذا يعتبر أهنم مزايا هذا المسقط .
- (٦) الشكل صحيح في المساحات الصغيرة . ولكن عندما يكون الإنتداد العرضي كبيراً ، يصبح شكل المساحات مشوهاً .

⁽١) تبلغ مساحة الاتحاد السوفيتي ٢٢١٤ مليون كيلومتر مربع ، بينما مساحة افريقيا ٢٠٥٦ مليون، وأورو با دون الاتحاد السوفيتي ٢٠٩ مليون كيلومتر مربع .

(٧) تظهر المسافات الصحيحة على طول خط الاستواء فقط .

(A) لا يحقق هذا المسقط شرط المساحة الصحيحة ، فالمبالغة عظيمة في المساحات المختلفة .

الانتخداهات: يتمثل الاستخدام الرئيسي لهذا المسقط في تحديد الطريق الملاحي ، بواسطة تتبع خطوط الانجاهات الثابتة Loxodromes. ونظراً لتقابل خطوط العرض والطول في زوايا قائمة كما هي الحال على الكرة الأرضية ، فأي خط مستقيم على مسقط مركبتور هو إذن خط ذو انجاه ثابت وصحيح ، ويسمى خط الانجاه الثابت . وهذا الحط يقطع جميع خطوط الطول بنفس الزاوية على سطح الأرض . وهو ذو أهمية عظيمة للسفينة المسافرة عبر البحر ، لأنه متى تحد د الانجاه تكون السفينة مسافرة في الانجاه الصحيح طالما أنها تتبع خط الانجاه الثابت ، ثم تتبع خط انجاه ثابت آخر ، وهكذا إلى أن تصل إلى خياة رحلتها .

وخناك استخدام آخر لمسقط مركيتور . فلما كان هذا المسقط بُطهر العالم كله ، فقد استخدم في الأبطالس ليبين الأنماط العالمية الخاصة بالتيارات البحرية وكذلك نظم الرياح وأنواعها كما أن هذا المسقط مناسب جداً لخرائط الطقس .

٣ - المساقط المخروطية

لكي نحصل على مسقظ مخروطي منظور ، نفترض مخروطاً من الورق ثم نضعه فوق الكرة الزجاجية – كما هو واضح في شكل ١٤ الأسبق . ويوضع المخروط بحيث تكون قمته على امتداد محور الكرة (أي فوق القطب) . وبذلك يمس المخروط الكرة الزجاجية على طول دائرة عرض . وحينما يضيء المصباح الموجود في مركز الكرة ، فسوف تظهر دائرة المماس بشكل صحبح على المخروط . وتسمى دائرة خط العرض التي بحدث عندها التماس والتي تكون المسافات على طولها صحبحة ، بخط العرض القياسي (أو الصحبح)

standaro parallel . وحيما نبسط المخروط على منضدة مستوية ، نجد أمامنا مسقطاً محروطيا : ظهرت فيه خطوط الطول كخطوط مستقيمة ، وخطوط العرض كأقواس من دوائر مشتركة المركز . ولا تكون المسافات صحيحة إلا على طول دائرة التماس – أو خط العرض القباسي كما سبق أن ذكرنا هذا هو المسقط المخروطي المنظور ، ولكن المساقط المخروطية المستخدمة في رسم الخرائط هي بصفة عامة مساقط لا منظورة (أي معدلة عن المسقط المخروطي المنظور ، بالاستعانة ببعض القوانين الرياضية) .

ومن هذه المساقط: « المسقط المخروطي البسيط » الذي يوضح المبادى، الأساسية في انشاء المساقط المخروطية ، وله خط عرض قياسي واحد ، حيث تكون المساحة صحيحة حوله فقط ، وهو لهذا يستخدم في رسم مساحة ذات امتداد شرقى غربي ضيق الاتساع (الشمالي الجنوبي).

المسقط المخروطي بخطى عرض قياسيين :

صُم هذا المسقط المخروطي بحيث يكون له خطان عرضيان قياسيان (متصوره كما لو كان المخروط يقطع خلال الكرة على طول داثرتين من دواثر خطوط العرض) . وبالتالي ستكون المداحات الممثلة صحيحة نوعاً حول هذين لخطين ، أو بصورة أدق . تكون المساحات صحيحة على طول هذين الخطين القياسيين . وفي أي خريطة ترسم على هذا المسقط ، لا بد أن نعطي اعتباراً أساسيا لمسألة اختيار هذين الخطين القياسيين وبصفة عامة ، يحسن اختيار هذين الخطين القياسيين وبصفة عامة ، يحسن اختيار هذين الخطين المناسعة الممثلة على الخريطة .

الخصائص : (١) خطوط العرض عبارة عن أقواس من دواثر مشتركة المركز ، وترسم على مسافات متساوية

(٢) خطوط الطول . حطوط مستقيمة تشع من المركز المشرك كأنصاف أقطار لأقواس الدوائر المشتركة المركز .

(٣) المقياس صحيح على طول خطى العرض القياسيين فقط .

(٤) المقياس صحيح أيضا على طول خد. الطول الأوسط (قُمُصد ذلك عند تصميم وإنشاء المسقط). ولما كانت خطوط الطول الأخرى مماثلة لحط الطول الأوسط _ إذ أن كلها أنصاف أقطار _ فالمقياس صحيح على طول كل خطوط الطول.

(٥) تُمثل المسافات الواقعة بين خطي العرض القياسيين بصورة أقصر مما هي عليه في الطبيعة ، بينما تمثل المسافات الواقعة خارج هذين الحطين بصورة أكبر من حقيقتها .


الاستخدام: هذا المسقط مناسب تماما لتمثيل مساحة ذات امتداد شرقي غربي مع اتساع عظيم شمالاً وجنوبا في العروض الوسطى . وهو لذلك مناسب لتمثيل الأقطار العظيمة الامتداد مثل الإتحاد السوفيتي وكندا . ومع ذلك ، فنظراً لتزايد تشويه المقياس على طول خطوط العرض الأخرى (أي غير القياسية) ، فيحسن أن تستخدم هذا المسقط لتمثيل المساحات ذات الامتداد العرضي القليل نسبياً حتى نحصل على نتائج أحسن .

مسقط بون Bonne .

يسمى مسقط بون أيضا: المسقط المخروطي المتساوي المساحات. وهو مسقط محروطي معدل ، وفيه نجد أن كل خطوط العرض عبارة عن محطوط عرض قياسية ، ومن ثم فهي جميعا صحيحة المقياس (شكل ٢٦). ولكن لأغراض الانشاء والتصميم ، يُختار خط عرض قياسي واحد (كما في حالة المسقط المخروطي البسيط) بحيث بكون دا ما في الجزء الأوسط من الحريطة ، لأن خطوط العرض الأخرى ترسم على هديه ، وستظهر كأقواس مشتركة المركز .

خصائص مسقط بون: (١) حطاط حاض عبارة عن أقواس مشتركة المركز.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(شكل ٦٦) خريطة أوربا على مسقط « بون » ــ أو المسقط المخروطي المتساوي المساحات .

(٢) خطوط الطول عبارة عن أقواس سلسة ، فيما عدا خط الطول الأوسط الذي يكون خطأ مستقيما .

(٣) المقياس صحيح على طول كل خطوط العرض لأنها قد قُسمت تقسيما صحيحاً . وهِذَا هو السبب في أن المسافات تكون صحيحة في الإمتداد الشرقي الله ربي .

(٤) كل خطوط العرض هي خطوط عرض قيساسية standard ، صحيحة المقياس .

(٥) المقياس صحيح فقط على طول خط الطول الأوسط ؛ أما على طول خطوط الطول الأخرى فهناك مبالغة ، وتزيد كلما بعدنا عن خط الطول الأوسط.

(٢) بحقق مسقط ور شرط المسحاب المتساوية

(٧) لا يحقق مسقط نون شرط الشكل الصحيح . إلا على حط الطوب الأوسط . فكلما ابتعدنا عن هذا الحط شرقا أو غرنا تعرض شكل الحريطة تدريجيا للتشويه .

الاستخدامات: لما كان هذا المسقط بحقق شرط المسحات الصحيحة . فقد شاع استخدامه في تمثيل القلوات والأقطار الكبيرة مثل أوربا وأمريكا الشمالية واستراليا . ولكن آسيا لا تظهر عليه بصورة جيدة لأن أطراف الحريطة الواقعة بعيداً عن خط الطول الأوسط تنعرض لتشويه كبير في الشكل . وعلى كل حال فقد استخدم مسقط برن في الأطالس لتمثيل كل القارات ما عدا إعريفيا وسسب خاصبة تحقيق المساحة الصحيحة . يستخدم هذا المسقط أيضا في اللوحات الطوغرافية الحاصة بعص الأقطار مثل هولندا وبلجيكا وسويسر .


مسقط سانسون ــ فلامستيد :

مسفط مرکیتور سامانسود ب فلامیتید

يسمى هذا المسقط شكل عام تمسقط سانسون فلامستيدSanson-Flamsteed. إد يقال أن سانسوں (و كان كرتوجرافيا فرنسيا) أول من استخدم هذا المسقط في حوالي عام ١٦٥٠ . كما استحدمه أبصا فلامستيد (و كان فلكبا ريطاب) في سنة ١٧٢٩ (١)

كذلك يسمى هذا المسقط بالمسقط المنحي Sinusoidal Projection وقد سمي كذلك لأن خطوط الطول عبارة عن منحنيات جيب sine-curves رسمت خلال نقط التقسيم المناظرة لها على كل حط عرص (وهده مسائل في الرياضيات استخدمت عبد إنشاء المسقط و ولا بهمنا هنا).

 onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(شكل ٧٧) المسقط المنحى (سنوسويد) - أو مسقط « ساتسون - فلامستيد» .

الاستواء: خط العزض القباسي . ويظهر خط الإستواء في المسقط المنحني كخط مستقيم ، ومن ثم فكل خطوط العرض الأخرى خطوط مستقيمة وموازية لخط الاستواء (شكل ٦٧) . وكما هي الحال في مسقط بون ، فقد قُسم خط الطول الأوسط في المسقط المنحني تقسيماً صحيحاً وكذلك قُسمت خطوط العرض بصورة صحيحة . وبالتالي يعتبر مسقط سانسون ــ فلامستيد (المنحني) من مساقط المساحات المتساوية .

خصائص المسقط: (١) خط الاستواء هو خط العرض القياسي وهو خط مستقيم مرسوم تبعاً للمقياس الصحيح .

- (۲) خطوط العرض خطوط مستقيمة حتى تكون متوافقة لحط العرض القياسي (خط الاستواء) .
- (٣) رُسمت خطوط العرض على مسافات متساوية ، وهي مقسمة تقسيماً
 صحيحاً لرسم خطوط العلول .
- (٤) كل خطوط الطول ــ ما عدا خط الطول الأوسط ــ هي عبارة عن

منحنيات جيوب . أما خط الطول، الأرسط فهو خط مستقيم وعمودي على خط الاستراء ويساؤي نصف طول خد الاستواء . وخط الطول الأوسط مقسم أيضا تقسيماً صحيحاً .

(ه) المقياس صحيح على طول كل خطوط العرض وكذلك خط الطول الأوسط . ولكن في حالة خطوط الطول الأخرى فهناك مبالغة عظيمة ، زايد كلما بعدنا عن خط الطول الأوسط بسبب اختلاف ميل الزوايا التي تتقاطع عندها خطوط الطول مع خطوط العرض .

(٦) هذا المسقط ــ مثل مسقط بون ــ يمقق شرط المساحات المتساوية . ولكن المسقط المنحني في خريطة العالم لا يحقق الشكل الصحيح في العروض العليا وعلى طول الأطراف .

استخدامات المسقط: لما كان المسقط المنحى محققاً للمساحات الصحيحة ، فهو مناسب لتمثيل التوزيعات الكمية . وقد استخدم في الأطالس للحرة لتمثيل القارات الممتدة في الأقاليم المدارية وكذلك في العروض الوسطى (مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأسراليا) . وعلى كل حال ، لا يناسب هذا المسقط تمثيل العالم كله بسبب اختلاف المقياس الطولي وما ينتج عن ذلك من تشويه للشكل .

\$ - المساقط الاصطلاحية و الرياضية)

حينما صنفنا المساقط ، دكرنا أن هناك نوعاً من المساقط يعتمد في إنشائه اعتماداً تاماً على معادلات رياضية ، يصبغها العلماء بشكل بضمن تحقيق شروط معينة ومرغوبة في المسقط الذي سيتم رسمه على أساس هذه لمعسسادلات الرياضية . وذكرنا أيضاً أن معظم المساقط المستخدمة في الحرائط هي من هذا الذوع الاصطلاحي سائي غير الأصيلة ، ولكنها منقة مع القواعد المقررة .

وسوف نعرض فيما يلي ثلاثة مساقط من هذا النوع ، ولكننا لن ننطرق إلى كيفية إنشائها بالطرق الرياضية ، فهذه مسائللا تهمنا كثيراً كجغرافيين ، وإنما المهم أن نفهم شكل شبكة المسقط وخصائصه واستخداماته المناسبة .

المسقط الكروي: Globular

يمثل هذا المسقط العالم في نصفي كرة (شكل ٦٨). وفي الأصل ، كان الأب و فور نبير ، هو الذي ابتكر هذا المسقط في سنة ١٦٤٣ ، وكانت حطوط الطول عبارة عن خطوط بيضوية تمر خلال القطبين والأقسام المتساوية المسافة على طول خط الإستواء . وبعد ذلك بحوالي عشرين سنة (١٦٦٠) ، عدله أحد العلماء بأن جعل خطوط الطول أقواساً من دوائر بدلاً من الخطوط البيضوية . وفي سنة ١٧٩٣ ، قدم و أرو سميث ، هذا المسقط من جديد باسم : المسقط الكروى .



(شكل ٦٨) المسقط الكروي

الخصائص : (١) خطوط العرض عبارة عن أقواس من دواثر فيما عدا خط الإستواء.

- (٢) خطوط الطول أيضاً أقواس من دوائر ــ فيما عدا خط الطول الأوسط.
- (٣) التقسيمات على طول خط الإستواء وخط الطول الأوسط متساوية كلها .
- (٤) هذا المسقط لا بحقق المساحات المتساوية ولا الشكل الصحيح. فخطوط العرض لا تتقاطع مع خطوط الطول في زوايا قائمة . كما أن المقياس ليس واحداً في كل الإتجاهات من أي نقطة ، وبالتالي فالشكل غسير صحيح هذا بالإضافة إلى أن تزايد المسافات بين خطوط العرض تجساه الأطراف أدى إلى أن تكون المساحات غير صحيحة .


الاستخدامات : استخدم هذا المسقط بكترة لتمثيل نصفي الكرة الأرضية في الأطالس . على الرغم من انه لا ينمتع بميزة خاصة .

مسقط مولفيدي:

إبتكر هذا المسقط « كسارل مولفيدي » K.B. Mollweide . ويمكن أن فقد سُمي باسمه ، ويحقق هذا المسقط شرط المساحات المتساوية ، ويمكن أن يمثل كل الكرة الأرضية (شكل ٦٩) . وتظهر خطوط العرض كخطوط مستقيمة ، وخطوط الطول كخطوط بيضوية منماثلة الأطراف ـ فيما عدا خط الطول الم كزي فهو خط مستقيم .

خصائص المسقط: (١) خطوط العرض مستقيمة وموازية لحط الإستواء.

(۲) المسافات بين خطوط العرض ليست متساوية ، مهذه المسافات تتناقص
 كلما بعدنا عن خط الإستواء شمالاً أو جنوناً.



- (٣) خطوط الطول عبارة عن خطوط بيضوية متماثلة الأطراف ــ فيما عدا خط الطول المركزي وخطي طول ٩٠ شرقاً وغرباً التي تؤلف في مجموعها دائرة كاملة . وبالنالي عالمساحة المحصورة بين ٩٠ شرقساً و ٩٠ غرباً تمثل نصف الكرة الأرضية .
 - (٤) يحقق مسقط مولفيدي شرط المساحات الصحيحة.
- (a) لا ينطبق المقياس على كل الجريطة ، لأن كل خط عرض له مقياسه الخاص به . كذلك نجد أن المقياس على طول خط الإستواء لبس صحيحاً.
- (٣) يتزايد المقياس على طول خطوط الطول كلما بعدنا عن خط الطول الأوسط .
- (٧) هذا المسقط لا يحقق شرط الشكل الصحيح. فتشويه الشكل في النطاق الإستوائي وفي الأقاليم القطبية . هو العيب الرئيسي في هذا المسقط .

استخدامات المسقط: لما كان مسقط مولفيدي يحقق شرط المساحات

المتساوية ، فهو يستخدم أساساً في خرائط التوزيعات المختلفة . فهذا المسقط عكن ان يمثل العسالم كله بصورة أحسن نوعاً مما وفي مسقط سانسون للامستيد ، وهذه ميزة حقيقية في خريطة العالم . ويتمثل الإستخدام الرئيسي لمسقط مولفيدي في التوزيعات الجغرافية المرتبطة بالمساحة ، مثل توزيع كثافة السكان ، أو إمتداد الغابات أو المراعي وغيرها من المظاهر المساحية .


مسقط « جود » المقتضب :

طور هذا المسقط الأستاذ و بول جود ، J. Paul Goode ، وقدمه في مقالة بمجلة رابطة الجغرافيين الأمريكيين (العدد ١٥) سنة ١٩٢٥ . وقد جعل جود مسقطه يتضمن الأجزاء المحصورة بين خطي عرض ٤٠ شمالاً وجنوباً في المسقط المنحني Sinusoidal (مسقط سانسون للمستيد) ثم أكل العروض العليا في مسقطه من مسقط مولفيدي (الذي يعرف أيضاً بمسقط المساحات المتساوية Homolographic . ومن هنا سمى جود مسقطه بإسم : المساحات المتساوية Homolographic ، كإختصار الإسمى المسقطين اللذين اعتمد عليهما في رسم مسقطه (شكل ٧٠) .

وقد اقتطع جود بعض المساحات المائية غير الضرورية من مسقطه ، وذلك بصلح من شأن الأشكال المشوه . وقد حقق جود هذا الهدف بأن إختار سق خطوط طول مركزية صحيحة المقياس ، تمر وسط القارات (وهي خطوط طول مركزية المسالية ، ٨٠ شرقاً في أوراسيا ، ٥٥ غرباً في أمريكا الشمالية ، ٨٠ شرقاً في أوراسيا ، ٥٥ غرباً في أمريكا الجنوبية ، ٢٠ شرقاً في افريقيا ، ثم ١٤٠ شرقاً في استراليا) .

خصائص المسقط : (١) يحقق مسقط جود شرط المساحات المتساوية .

(٢) ويمثل المسقط كل مساحة اليابس على سطح الأرض .



و تتكنَّ . ") م تريط ١٠ مريود ١٠ القنضس . الهيار، س السقيط المديني ومسقط مولفيدي .

الجغرافيا العملية ــ ١٧

- (٣) تظهر خطوط العرض كخطوط مستقيمة موازية لحط الإستواء
- (٤) تظهر عليه شبكة خطوط العرض والطول مقطعة (مقتضبة) في المحبطات وذلك يُعطي كل قارة في مكانها ميزة وجودها في وسط المسقط ، وس ثم تظهر القارات بشكل أحسن .

الاستخدامات :

هذا المسقط مفيد تماماً حينما فرغب في عقد مقارنات تختص بالمساحسات المتساوية في خريطة العالم ككل ، دون تضحية بالشكل . وقد شاع إستخدام مسقط جود بشكل عظيم في خرائط التوزيعات الإقتصادية . والعيب الرئيسي في هذا المسقط هو تقطع الإطار الحارجي لحريطة العالم المرسومة عليه .

مراجع الفصل الثامن

- Goode's World Atlas (1960), 11th ed., Rand McNally: __ \ Chicago.
- Kellaway, G.P. (1949), Map Projections, Methuen: London. 7
- Raisz, E. (1948), General Cartography, New York, Ch. 6. _ r
- Robinson, A.H. (1960), Elements of Cartography, New York, ; Chs. 4, 5, 6.
- Singh, R. and Kanaujia, L.R. (1963), Map-Work and Practical __.
 Geography, Allahabad, Ch. 3.
- Steers, J.A. (1957), An Introduction to the Study of Map _ ?
 Projections, Univ. London Press: London.





